

Constat :

Le micro-casque est correctement branché, mais il semble ne pas fonctionner correctement (pas de son / pas d'enregistrement possible).

Sachez qu'il ne s'agit pas forcément d'un défaut matériel. Dans la plupart des cas, les paramètres de la carte son sont à l'origine d'un tel dysfonctionnement. En quelques clics, ces paramètres peuvent être vérifiés et – si nécessaire – optimisés.

Avec Windows Vista et Seven, nous conseillons de toujours brancher le micro casque avant de démarrer l'ordinateur ou de redémarrer celui-ci après.

Solution :

Télécharger le fichier sndrec32.exe depuis :

<ftp://club.auralog.com/hotline/Multimedia/sndrec32.exe>

Enregistrez le fichier sur le bureau et double cliquez sur celui-ci. (ne pas tenir compte des messages d'erreurs).

Pour vous enregistrer avec le Magnétophone de Windows, veuillez mettre votre microphone en place et lancez l'enregistrement.

Arrêtez l'enregistrement en cours et rembobinez, puis lancez la diffusion.




Si le graphe reste plat ou si vous n'entendez pas (ou mal) votre enregistrement :

Cliquez sur le menu « Démarrer / Panneau de configuration / », Sélectionnez ensuite « Affichage classique » sous VISTA ou Affichage Large icône sur SEVEN.

Cliquez sur l'icône « SON ».

Sur les onglets Lecture et Enregistrement :


Dans la partie blanche, faites un clic droit et décochez les lignes « Afficher les périphériques désactivés » et « Afficher les périphériques déconnectés ».



Vérifiez que la ligne avec le bouton vert est le bon périphérique à utiliser pour la lecture et puis pour l'enregistrement. (sinon faites un clic droit sur le bon périphérique et sélectionnez « Par défaut » avec le bouton gauche de la souris).


Ensuite faites un double clic sur la ligne avec le bouton vert pour aller dans les propriétés du périphérique :

Sur l'onglet « Statistiques avancées », Sélectionnez « 16bits, 44100 Hz (Qualité CD) ».



Cliquez ensuite sur l'onglet « Niveaux »,

Sélectionnez un niveau proche de 90 et vérifiez que le haut parleur est actif (en bleu sinon cliquez dessus).



Refermez toutes les fenêtres et vérifiez à nouveau le magnétophone de Windows (procédure au début de ce mail).