

| Criado por:    | Assunto                          | Versão | Data       | Cod   |
|----------------|----------------------------------|--------|------------|-------|
| Alisson Santos | Configuração aplicativo SIM Next | 1      | 22/05/2023 | MI088 |
| Kayke Vertu    | Correções na formatação          | 2      | 08/02/2024 |       |

## Configuração aplicativo SIM Next




Acessar o aplicativo **Intelbras SIM Next**

Informar usuário e senha padrão

Usuário: **admin**


Senha: **admin**




Após logar no aplicativo, deverá ser trocado a senha padrão para a senha padrão da TI.



Na tela inicial do **SIM next**, clique em **Contas** e edite o usuário **admin** na aba **Usuários**.

| Usuários                 |       |       |             |   |
|--------------------------|-------|-------|-------------|---|
| Novo Excluir             |       |       |             |   |
|                          | Nome  | Grupo | Observações | Operação  |
| <input type="checkbox"/> | admin | admin |             |  |


Na janela **Editar Usuário**, será necessário informar a antiga senha do usuário alterando a mesma para a senha padrão da TI.  
Após clique em **Salvar**




Na aba **Grupos**, será necessário criar um novo grupo de acesso

**Clique em Grupos**, em seguida clique em **Novo**.

Na janela Adicionar Grupo, insira o nome do setor que ira receber a configuração no campo **Nome**.



Em **Permissão**, na opção **Permissões do Canal** clique em visualização e selecione o DVR que o setor terá o acesso a visualização e reprodução.



Obs.: Deverá ser selecionado somente o DVR cujo o setor tenha a liberação para a visualização e reprodução. Após, clique em **Salvar**.

Após criação do novo grupo, clique na aba **Usuários** para criar o usuário do funcionário.


Clique em **Novo**.

Na janela **Adicionar Usuário**, insira as informações para o novo usuário.


No campo nome, informe o nome do usuário: **nomesobrenome**

No campo **Grupo**, selecione o grupo recentemente criado para o setor: **NomeSetor**


No campo senha, solicite ao usuário que insira sua própria senha.



Em **Permissão**, na opção **Permissões do Sistema**, deixe marcado somente os campos **Visualização e Reprodução** e desmarque os outros campos.



Em **Canal**, selecione o DVR cujo o funcionário terá o acesso a visualização conforme liberação.




Após, clique em **Salvar**.




Podemos verificar que o usuário foi criado com sucesso.

| <input type="checkbox"/> | Nome          | Grupo     | Observações | Operação |
|--------------------------|---------------|-----------|-------------|----------|
|                          | admin         | admin     |             |          |
| <input type="checkbox"/> | NomeSobrenome | NomeSetor |             |          |

Clique em **Trocar de usuário** , para acessar a conta de usuário recentemente criada.


Confirme a senha de **Admin** para sair do usuário e clique em **Confirmar**.



Confirmação de Senha

Senha:

**Confirmar** Cancelar

Insira as informações de Login do novo usuário e clique em **Entrar** 



intelbras | SIM Next

Usuário:

Senha:


☐ Lembrar senha

Entrar


Copyright 2018 Intelbras S.A. Todos os direitos reservados. O produto está protegido por direitos autorais e outras leis e tratados de propriedade intelectual.

Sair

Após realizado o login, podemos verificar que o usuário somente terá acesso a **Visualização** e **Reprodução**.





Configure uma visualização padrão para o usuário.




Clique em **Visualização**.

Em Visualização, clique em no DVR configurado.






Selecione a visualização que o funcionario deseja.




Clique em **Salvar Visualização Atual** e dê o nome a mesma e confirme.

Salvar Visualização Atual

e dê o nome a mesma e



Na guia **Favoritos**, podemos verificar a visualização recentemente criada.



Após ter realizado todas as configurações acima, o funcionário terá o acesso as visualização das câmeras.