




FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.



IATF 16949 / ISO 9001
ISO 14001 / Q1 / VDA 6.3

Criado por:	Assunto	Versão	Data	Cod
Bruno Ricardo Pin	Instalação OpenVPN	1	05/01/2022	MI022


- a) Ao abrir o Setup **OpenVPN 2.5.5-1602** clique em “**Install Now**” e aguarde o término da instalação. Ao terminar irá acusar o seguinte erro:



Essa mensagem aponta que não foi encontrado as configurações de acesso a rede **VPN**. Será necessário acessar o seguinte caminho “**C:\Program Files\OpenVPN\config**”, tal pasta irá salvar o arquivo de configuração.

O Arquivo de configuração encontra-se no servidor **Instaladores\OpenVPN\Config** com o nome de: **UTM_Sulplast-UDP4-1194-config.zip**.

Realizar a transferência e descompactação na pasta **C:\Program Files\OpenVPN\config**
O arquivo ficará dentro de **C:\Program Files\OpenVPN\config\UTM_Sulplast-UDP4-1194**, conforme a imagem abaixo:



- b) Após os ajustes, executar o **OpenVPN GUI** através do atalho no desktop.

Ao executar ele ficará ao lado do relógio do Windows com o seguinte ícone



Clicar com o botão direito, escolhendo a opção **Conectar**. Para realizar o acesso, deverá informar o mesmo **Usuário** e **Senha** utilizado para fazer login no **Windows**:

--	--	--	--	--	--




Sulplast®

FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Qualidade


IATF 16949 / ISO 9001
ISO 14001 / Q1 / VDA 6.3

--	--	--	--	--	--



- c) Ao se conectar será necessário abrir a **Conexão de Área de Trabalho Remota** do Windows.

Pode ser facilmente localizado ao clicar no botão Iniciar e digitar **Conexão de Área de trabalho Remoto**.



3.3 Ajustes necessários na Conexão de Área de Trabalho Remota

Ao executar, deverá informar o **Computador** desejado e o **Nome de Usuário**

Computador: 192.168.X.X onde o X é o IP do computador

Usuário: sulp2019\setor_usuario

--	--	--	--	--	--



Sulplast®

FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Qualidade

IATF 16949 / ISO 9001
ISO 14001 / Q1 / VDA 6.3


--	--	--	--	--	--




FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.



IATF 16949 / ISO 9001
ISO 14001 / Q1 / VDA 6.3



Na aba “**Recursos Locais**”, desativar **Impressoras** e **Área de transferência** e abaixo clicar no botão “**Mais...**”, deixar todas as opções desativadas:



--	--	--	--	--	--



Sulplast®


FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Qualidade

IATF 16949 / ISO 9001
ISO 14001 / Q1 / VDA 6.3

--	--	--	--	--	--

Na aba “**Experiência**”, escolha a velocidade de conexão para otimizar o desempenho com a opção “**Banda larga de baixa velocidade (256 kbps – 2 Mbps)**” e desmarcar todos os itens conforme o print:



Na aba “**Geral**”, clicar em “**Salvar como...**”, e realizar o salvamento na área de trabalho.