

## COMMANDS

Breeze:

```
en
```

```
conf t
```

```
int f3/0
```

```
ip address 192.0.24.1 255.255.252.0
```

```
no shutdown
```

```
int s0/0
```

```
ip address 192.0.32.25 255.255.255.248
```

```
no shutdown
```

```
int s1/0
```

```
ip address 192.0.32.33 255.255.255.248
```

```
no shutdown
```

```
show ip interface brief
```

```
Breeze>en
```

```
Breeze#conf t
```

```
Breeze(config)#ip route 192.0.20.0 255.255.252.0 s0/0
```

```
Breeze(config)#ip route 192.0.16.0 255.255.252.0 s0/0
```

```
Breeze(config)#ip route 192.0.8.0 255.255.248.0 s1/0
```

```
Breeze(config)#ip route 192.0.8.0 255.255.248.0 s0/0 5
```

```
Breeze(config)#ip route 192.0.0.0 255.255.248.0 s0/0
```

```
Breeze(config)#ip route 192.0.32.0 255.255.252.0 s0/0
```

## Haven:

en

conf t

hostname Haven

int f3/0

ip address 192.0.0.1 255.255.248.0

no shutdown

int s4/0

ip address 192.0.32.9 255.255.255.248

no shutdown

int s0/0

ip address 192.0.32.2 255.255.255.248

no shutdown

en

config t

router rip

version 2

no auto-summary

network 192.0.32.0

network 192.0.32.8

network 192.0.0.0

passive-interface f3/0

exit

end

copy run start

## Fracture:

en

conf t

hostname Fracture

int f3/0

ip address 192.0.8.1 255.255.248.0

no shutdown

int s0/0

ip address 192.0.32.41 255.255.255.248

no shutdown

en

config t

router rip

version 2

no auto-summary

network 192.0.32.40

network 192.0.8.0

passive-interface f3/0

exit

end

copy run start

## Icebox :

```
en
conf t
hostname Icebox
int f3/0
ip address 192.0.20.1 255.255.252.0
no shutdown
int s0/0
ip address 192.0.32.26 255.255.255.248
no shutdown
int s1/0
ip address 192.0.32.17 255.255.255.248
no shutdown
```

```
Icebox>en
Icebox#conf t
Icebox(config)#ip route 192.0.24.0 255.255.252.0 s0/0
Icebox(config)#ip route 192.0.16.0 255.255.252.0 s1/0
```

## Ascent:

```
Router>
Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname Ascent
```

```
Ascent(config)#int f3/0
Ascent(config-if)#ip address 192.0.16.1 255.255.252.0
Ascent(config-if)#no shutdown
Ascent(config-if)#int s1/0
Ascent(config-if)#ip address 192.0.32.18 255.255.255.248
Ascent(config-if)#no shutdown
Ascent(config-if)#int s0/0
Ascent(config-if)#ip address 192.0.32.42 255.255.255.248
Ascent(config-if)#no shutdown
Ascent(config-if)#int s5/0
Ascent(config-if)#ip address 192.0.32.34 255.255.255.248
Ascent(config-if)#no shutdown
Ascent(config-if)#int s4/0
Ascent(config-if)#ip address 192.0.32.10 255.255.255.248
Ascent(config-if)#no shutdown
Ascent(config-if)#exit
Ascent(config)#ip route 192.0.28.0 255.255.252.0 s4/0
Ascent(config)#ip route 192.0.24.0 255.255.252.0 s5/0
Ascent(config)#ip route 192.0.20.0 255.255.252.0 s1/0
```

## Bind:

```
Router>en
Router#conf t
Router(config)#hostname Bind
Bind(config)#int f3/0
Bind(config-if)#ip address 192.0.28.1 255.255.252.0
Bind(config-if)#no shutdown
```

Bind(config-if)#int s1/0

Bind(config-if)#ip address 192.0.32.1 255.255.255.248

Bind(config-if)#no shutdown

en

config t

router rip

version 2

no auto-summary

network 192.0.32.0

network 192.0.28.0

passive-interface f3/0

exit

end

copy run start