


# Flash Drive ของเราติดไวรัส short cut หรือไม่

สามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะ



อาการของ Flash Drive ไวรัส shortcut จะมีลักษณะประมาณนี้ค่ะ




- เปิด Flash Drive แต่หางานไม่เจอ ดูพื้นที่ดิสก์ยังขึ้นเต็ม
- เห็นไฟล์งานโชว์ทั้งหมด แต่อยู่ในรูปของ shortcut ไม่สามารถเปิดได้
- มีไครอฟ shortcut เพียงไครอฟเดียวอยู่ใน Flash Drive



## วิธีกำจัดไวรัสซ่อนไฟล์และโฟลเดอร์เพื่อกู้งานหรือไฟล์ด้วยโปรแกรม Fix My File


1. เสียบ Flash Drive จากนั้นเข้าไปที่ This PC หรือ My Computer ตรวจสอบว่า USB ของเราเป็น ไครอฟอะไร เช่น Drive D: เป็นต้น

2. เปิดโปรแกรม Fix My File เลือก Drive ของ Flash Drive ที่ต้องการ ในที่นี้ เลือก Drive D:




3. จากนั้น กด “คลิกปุ่มนี้ เพื่อแก้ไวรัส”

4. รอสักครู่ จากนั้น กดปุ่ม OK



5. ตัวไวรัสยังไม่หายไปให้เราทำการลบโฟลเดอร์ ไวรัสที่เป็น short cut (มีรูปลูกศรหมุนซ้าย) แทนที่ก็เป็นอันเสร็จ

(การจะลบโฟลเดอร์นั้นควรใช้ความระมัดระวัง อาจทำให้งานของเราหายไปได้)



6. ทำการ Copy ไฟล์งานของเราออกมาจากโฟลเดอร์ ที่ไม่มีชื่อ เพียงเท่านั้น ไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดที่ถูกซ่อนของเราจะกลับคืนมา ดังรูป

