


Windows 11 で WSL をアンインストールする方法



Windows 11では、Windows Subsystem for Linux (WSL) をアンインストールできますが、複数の手順を順番に実行する必要があります。Microsoft は1 つのコマンドまたは Microsoft Store を使用してWSL2 のインストールを合理化しましたが、プラットフォームの削除は、[アプリと機能] 設定ページから [アンインストール] ボタンをクリックするほど簡単ではありません。

コンピューターから WSL を完全にアンインストールする場合は、最初に Linux ディストリビューションを削除してから、追加のコンポーネントをアンインストールしてからプラットフォームを無効にする必要があります。

このガイドでは、Windows 11 で Linux プラットフォーム用の Windows サブシステムを削除する手順について説明します。


Windows 11 で WSL をアンインストールする

Windows 11 から Windows Subsystem for Linux をアンインストールするには、最初にディストリビューション、カーネル更新プログラム、および残りのコンポーネントを削除します。

Linux ディストリビューションを削除する

Linux のディストリビューションを WSL からアンインストールするには、次の手順を使用します。

1. Windows 11 で**設定**を開きます。
2. **アプリ**をクリックします。
3. 右側の**[アプリと機能]ページ**をクリックします。
4. Linux ディストリビューションを選択し、**[アンインストール]** ボタンをクリックします。



5. **[アンインストール]** ボタンをもう一度クリックします。


手順を完了したら、手順を繰り返して、必要に応じて残りのディストリビューションを削除します。

Linux コンポーネント用の Windows サブシステムを削除する

Windows 11 で WSL Linux カーネル更新プログラムと GUI コンポーネントをアンインストールするには、次の手順を使用します。

1. **設定**を開きます。
2. **アプリ**をクリックします。
3. 右側の**[アプリと機能]ページ**をクリックします。
4. **[Linux WSLg プレビュー用の Windows サブシステム]** 項目を選択します。
5. 右側の**メニュー(3 つのドット) ボタン**をクリックし、**[アンインストール]** ボタンをクリックします。






6. [アンインストール] ボタンをもう一度クリックします。
7. 「Windows Subsystem for Linux Update」項目を選択します。
8. 右側のメニュー(3つのドット) ボタンをクリックし、[アンインストール] ボタンをクリックします。
9. [アンインストール] ボタンをもう一度クリックします。

手順を完了したら、Windows 11 からプラットフォームをアンインストールできます。


Windows 11 から WSL を削除する

Windows 11 から Windows Subsystem for Linux コンポーネントをアンインストールするには、次の手順を使用します。

1. 設定を開きます。
2. アプリをクリックします。
3. 右側の[オプション機能]ページをクリックします。
4. [関連設定] セクションで、[Windows のその他の機能] オプションをクリックします。



5. 仮想マシンプラットフォームオプションをクリアします。
6. 「Linux用Windowsサブシステム」オプションをクリアします。



7. [OK] ボタンをクリックします。
8. [今すぐ再起動] ボタンをクリックします。

手順を完了すると、Windows Subsystem for Linux は Windows 11 から完全に削除されます。
気が変わった場合は、これらの手順に従っていつでも環境を再設定できます。

Tags: #難易度: 中級 #ハウツー #Linux #Windows 11 #Windows ヘルプ

