

Como utilizar Supremo.


Instalación.

No hace falta instalar Supremo para su uso. Cuando se descarga desde la página oficial el archivo es ejecutable. Archivo descargado directamente en la carpeta Descargas.

https://www.supremocontrol.com/download.aspx?file=Supremo.exe&id_sw=7&ws=supremocontrol.com

Interfaz.

Al abrir el archivo ejecutable, la interfaz de Supremo se ve tal que así:




- **Conexión:**
 - **Recibir:** Donde aparece tu ID y Contraseña.
 - **Reunion:** Para compartir la pantalla con varias personas. **PAGO (LICENCIA)**
 - **Conectar a:** Donde pones el ID del ordenador que te quieres conectar.

- **Contactos:** Para hacer uso de los contactos se deberá crear una cuenta en Usilio, no recomendable porque puede hacer que se tenga que contratar una licencia.



The screenshot shows the Supremo application window. The title bar says 'Supremo'. The top navigation bar has four icons: 'Conexión' (up/down arrows), 'Contactos' (person icon), 'Herramientas' (gear icon), and 'Licencia' (document icon). The 'Contactos' icon is highlighted with a blue dot. Below the navigation bar, there is a red dot and the text 'Ingresar - ¿No tiene una cuenta? Registrar'. The main content area has a large blue circle with a white 'U' and the text 'Inicie sesión con su cuenta de USilio para acceder a su lista de contactos'. Below this, there are two input fields: 'Email' with the value 'example@mail.com' and 'Contraseña'. A blue button labeled 'Ingresar' is below the email field. To the right of the password field is a link '¿Ha olvidado su contraseña?'. Below the 'Ingresar' button are two links: '¿No tiene una cuenta? Registrar' and '¿Dónde está mi libreta de direcciones de Supremo 3?'. At the bottom, there is a green dot and the text 'Listo para conexiones entrantes' and a link 'Licencia: Free'.


- **Herramientas:** Donde se configuraran varias opciones para hacer el uso de Supremo.




The screenshot shows the Supremo application window with the 'Herramientas' (Tools) icon highlighted. The left sidebar has a list of options: 'Seguridad', 'Conexión', 'Servicio', 'Avanzadas', 'Descargar', 'Informes', 'Informes en línea', 'Abrir USilio', 'Ayuda', and 'Actualización de software'. The 'Seguridad' option is selected. The main content area has a red dot and the text 'Ingresar - ¿No tiene una cuenta? Registrar'. Below this, there are several settings: 'Contraseña secundaria' with an input field, 'Confirmar contraseña secundaria' with an input field, 'Usar contraseña aleatoria segura de 6 caracteres' with a checkbox, 'Pedir autorización' with a checkbox, 'Añadir IDs permitidas' with an input field and a checkmark, and 'IDs permitidas' with a button labeled 'Cualquier ID permitida' and a close button. At the bottom, there is a green dot and the text 'Listo para conexiones entrantes' and a link 'Licencia: Free'.

Como comenzar una sesión de acceso remoto.

Para conectarte desde tu PC a un PC remoto, debes iniciar Supremo en ambos equipos, y tener la ID y la contraseña del PC remoto generadas automáticamente desde Supremo.



Para conectarse a ese ordenador se coloca el ID en la opción de “Conectar a”, y nos pedirá la contraseña. Ya estarás controlando el equipo remoto:



Acceso automático seguro no presencial.


Para poder iniciar sesión en cualquier momento sin que haya intervención humana en el PC remoto, tiene que activar el acceso desatendido, automático y seguro. Esta operación permitirá de iniciar Supremo automáticamente al arranque o al reinicio del dispositivo.

Por esta razón, en el momento de la instalación de Supremo, también es necesario **establecer una «Contraseña secundaria»**, es decir, una contraseña de acceso personal y fija que nunca cambia.

El procedimiento es simple y rápido.

Pasos a realizar en la maquina del cliente.

Descarga y ejecute Supremo. A continuación, abre el menú *Herramientas* y haz clic en *Seguridad*, introduce una contraseña fija personal y guarda los cambios:



The screenshot shows the Supremo 4 application window. The title bar reads "Supremo 4". The top navigation bar includes icons for "Connection", "Contacts", "Tools" (which is highlighted with a blue dot), and "License". The left sidebar contains a list of menu items: "Security" (highlighted with a red box), "Connection", "Service", "Advanced", "Download" (with a right arrow), "Reports", "Online reports" (with a right arrow), "Open Usilio" (with a right arrow), and "Help" (with a right arrow). The main content area is titled "Sign in - Don't have an account? Register". It contains two input fields for "Secondary password" and "Confirm secondary password", both highlighted with a red box. Below these are two checkboxes: "Use 6 characters secure random password" and "Ask authorization", both unchecked. There is an "Add allowed IDs" input field with a checkmark icon to its right. Below that is an "Allowed IDs" section with a large empty box and a close icon (X) to its right. The text "Any allowed IDs" is centered in the box. At the bottom of the window, a status bar shows a green dot and the text "Ready for incoming connections" on the left, and "License: Free" on the right.

Luego selecciona *Servicio* y haz clic en *Instalar*:

The screenshot shows the Supremo 4 application window. The title bar reads 'Supremo 4'. The top navigation bar contains icons for 'Connection', 'Contacts', 'Tools', and 'License'. The main content area has a left sidebar with a menu: 'Security', 'Connection', 'Service' (highlighted with a red box), 'Advanced', 'Download' (with a right arrow), 'Reports', 'Online reports' (with a right arrow), 'Open Usilio' (with a right arrow), and 'Help' (with a right arrow). The main panel displays a 'Service info' section with three input fields: 'Name' (containing 'SupremoService'), 'Status' (containing 'Not installed'), and 'Path' (empty). Above these fields is a red dot and the text 'Sign in - Don't have an account? Register'. A blue 'Install' button is highlighted with a blue box in the bottom right of the main panel. At the bottom of the window, a status bar shows a green dot and the text 'Ready for incoming connections' on the left, and 'License: Free' on the right.

El procedimiento está completo: a partir de ahora será posible controlar la máquina de forma remota incluso sin la supervisión de un usuario.

La contraseña variable visible en la pantalla principal de Supremo continuará siendo válida incluso si se configura la contraseña secundaria y fija.

Por lo tanto, será posible conectarse al PC a través de Supremo con ambas las contraseñas.

Ejecutar Administrador remoto con Supremo.


Supremo tiene la capacidad de interactuar con las pantallas del UAC y de iniciarse como **Administrador**, una característica muy útil si se proporciona soporte remoto y si es necesario realizar operaciones que activarán el UAC (Control de cuentas de usuario).

Cuando es iniciado por un usuario normal, Supremo no puede escalar los privilegios elevados necesarios para interactuar con los cuadros de diálogo de UAC.


Para evitar esta limitación, debida a las políticas de seguridad de Windows, hemos hecho que Supremo sea capaz de reiniciarse a sí mismo como *Administrador* si las credenciales de acceso de esa cuenta son proporcionadas de forma remota por el controlador.

El primer paso es conectar una máquina remota con Supremo.


Para reiniciar Supremo como una cuenta de *Administrador*, accede al menú superior de la ventana de control y, en el menú *Control*, selecciona *Ejecutar Supremo como*:



Especifica las credenciales de acceso de un *Administrador* y el *dominio* (si está presente):



En este momento, en el Pc remoto, aparece una pantalla en la cual Supremo pide la autorización para realizar cambios en el ordenador. Es entonces necesario que un usuario esté delante del PC remoto para conceder la autorización haciendo clic sobre Sí.



Supremo se cerrará automáticamente y se reiniciará. La conexión se perderá durante unos segundos. Ahora puede controlar el *PC remoto (CLIENTE)* e interactuar con los *cuadros de diálogo de UAC*.

Transferencia de archivos.


Durante una sesión de control remoto, Supremo permite transferir archivos desde el PC de control al PC controlado, y viceversa. Esta operación puede llevarse a cabo mediante el método de Arrastrar y colocar o mediante la funcionalidad específica del Gestor de Archivos.

Arrastrar y colocar: puedes seleccionar un archivo (o una carpeta) y arrastrarlo a la ventana que contiene la pantalla del PC de destino (**PERSONAL**). El procedimiento de transferencia del archivo se activa cuando el puntero del ratón cambia a + (a veces es necesario mover el cursor ligeramente hasta que se muestre +).

El archivo se guarda automáticamente en la carpeta de Descargas del PC que recibe el archivo.

Si el PC remoto recibe el archivo (**CLIENTE**), la carpeta de Descargas se abre automáticamente una vez que se completa la transferencia.

Gestor de archivos: incluida en el menú en la parte superior de la ventana de conexión remota:



El Gestor de archivos permite seleccionar la ruta y la carpeta en la que guardar el archivo a transferir (en este caso, el archivo no se envía automáticamente a la carpeta Descargas).

Para transferir un archivo **desde el PC (PERSONAL) al PC (CLIENTE)**, es necesario:

- Seleccionar el archivo o la carpeta que se enviará a la ruta de red en la columna izquierda;
- Seleccionar la ruta de red donde guardar el archivo o carpeta que se enviará en la columna derecha;
- Hacer clic en Subir para enviar el archivo al PC remoto.


Cuando se complete la transferencia, el archivo aparecerá entre los archivos del listado de la columna de la derecha.

Para transferir un archivo **desde el PC (CLIENTE) al PC (PERSONAL)**, es necesario realizar la operación inversa:

- Seleccionar el archivo o carpeta que se enviará a la ruta de red deseada en la columna derecha;
- Seleccionar la ruta de red donde guardar el archivo o la carpeta que se enviará en la columna izquierda;
- Hacer clic en *Descargas* para recibir el archivo en el PC local.

Cuando se complete la transferencia, el archivo aparecerá entre los archivos del listado de la columna de la izquierda.


Durante la transferencia en los dos tipos de envío, aparecerá un cuadro de dialogo en la parte inferior derecha:



Imprimir desde remoto con Supremo.


Utilizando la Impresora Remota de Supremo, puedes dirigir la impresión desde tu ordenador remoto que estás controlando, hasta una impresora accesible localmente. La impresora remota de Supremo es una solución ideal para imprimir tus documentos cuando no estás en tu oficina, sin mover los archivos en el ordenador en que estás trabajando.

En la pestaña **Avanzadas** en el panel **Herramientas** de la máquina remota, haz clic en **Instalar** en correspondencia de **Instalar impresora remota de Supremo**.



La instalación de la impresora remota de Supremo es muy rápida y una vez completado el procedimiento, puedes abrir el documento que deseas imprimir en la máquina remota y mandarlo a imprenta.

Selecciona **Supremo Remote Printer** en el listado de impresoras disponibles y sigue adelante :



Una vez completada la operación, un archivo .pdf se abrirá en automático para permitirte imprimir utilizando tu impresora local.

El documento será guardado también en tu carpeta *Descargas* de la máquina local.