

Ford CX727 蓝牙音乐

交互设计文档

版本：
v1.2

修订日期：
2020.02.13

设计师：
秦光禹/黄锐豪

DESAY SV

1	版本更新	01
2	蓝牙音乐	02-03

时间	版本	需求作者	交互设计	更新记录
2020.02.07	v1.0	刘晓刚	秦光禹	1. follow_U554横屏功能适配到727车型
2020.02.11	v1.1	福特FO	黄锐豪	根据FO反馈 1. 【2-2】 增加蓝牙异常断开手动重连的页面； 2.调整”循环按钮“与”标题“歌曲列表”的位置
2020.02.13	v1.2	福特FO	黄锐豪	根据FO反馈 1. 【1-3】 下拉列表中“设备管理器”改为“蓝牙设置”； 2.删除原有的设备管理器页面

1-1 蓝牙音乐 – 未连接设备



系统设置_蓝牙设置页

1-2 蓝牙音乐一级界面



如果蓝牙设备支持播放列表，点击时依次切换顺序播放/随机播放/单曲循环三种模式，否则该按钮置灰不可操作

当前设备名称，点击进入【1-3】下拉列表切换设备

蓝牙播放列表

若手机设备支持蓝牙播放列表，在此处自动识别并显示对应的播放列表。无播放列表时只显示当前歌曲名称【1-4】

当前正在播放icon

*进入蓝牙音乐界面时，若蓝牙连接成功，则自动播放音乐

1-3 切换设备



整行响应点击
点击后收回下拉列表
同时播放新设备的歌曲

整行响应点击
系统设置-蓝牙设置主页

当前只连接一个设备时，保留下拉列表，如下图



下拉列表最多显示4个已连接的设备，连接其他设备时需进入蓝牙设置

1-5 无播放列表



此处按钮均为不可点击状态

1-6 无播放信息时



ID3信息显示“未知”

1-7 文件夹列表



歌曲列表包含文件夹时，文件夹置顶显示

歌曲列表



歌曲列表



2-1 文件不可用toast提示（显示3秒后消失）



【2-2】toast提示（显示3秒后消失）



当前设备无法使用时提示

【2-3】toast提示（显示3秒后消失）



【2-4】toast提示（显示3秒后消失）



当前歌曲无法播放，自动播放下一曲

【2-5】toast提示（显示3秒后消失）



【2-6】toast提示（显示3秒后消失）



【2-7】toast提示（显示3秒后消失）



【2-8】toast提示（显示3秒后消失）



2-2 蓝牙连接异常

手机设备蓝牙异常或其他原因导致蓝牙断开，提示用户手动连接

系统设置_蓝牙设置页



感谢阅读