

Windows 虚拟键盘码(所有的键！！)

| 虚拟键码 | 对应值 | 对应键 | | 虚拟键码 | 对应值 | 对应键 |
|---------------|-----|-----------|--|--------------|-----|-----------|
| VK_LBUTTON | 1 | 鼠标左键 | | VK_NUMPAD6 | 102 | 小键盘 6 |
| VK_RBUTTON | 2 | 鼠标右键 | | VK_NUMPAD7 | 103 | 小键盘 7 |
| VK_CANCEL | 3 | Cancel | | VK_NUMPAD8 | 104 | 小键盘 8 |
| VK_MBUTTON | 4 | 鼠标中键 | | VK_NUMPAD9 | 105 | 小键盘 9 |
| VK_XBUTTON1 | 5 | | | VK_MULTIPLY | 106 | 小键盘 * |
| VK_XBUTTON2 | 6 | | | VK_ADD | 107 | 小键盘 + |
| VK_BACK | 8 | Backspace | | VK_SEPARATOR | 108 | 小键盘 Enter |
| VK_TAB | 9 | Tab | | VK_SUBTRACT | 109 | 小键盘 - |
| VK_CLEAR | 12 | Clear | | VK_DECIMAL | 110 | 小键盘 . |
| VK_RETURN | 13 | Enter | | VK_DIVIDE | 111 | 小键盘 / |
| VK_SHIFT | 16 | Shift | | VK_F1 | 112 | F1 |
| VK_CONTROL | 17 | Ctrl | | VK_F2 | 113 | F2 |
| VK_MENU | 18 | Alt | | VK_F3 | 114 | F3 |
| VK_PAUSE | 19 | Pause | | VK_F4 | 115 | F4 |
| VK_CAPITAL | 20 | Caps Lock | | VK_F5 | 116 | F5 |
| VK_KANA | 21 | | | VK_F6 | 117 | F6 |
| VK_HANGUL | 21 | | | VK_F7 | 118 | F7 |
| VK_JUNJA | 23 | | | VK_F8 | 119 | F8 |
| VK_FINAL | 24 | | | VK_F9 | 120 | F9 |
| VK_HANJA | 25 | | | VK_F10 | 121 | F10 |
| VK_KANJI | 25* | | | VK_F11 | 122 | F11 |
| VK_ESCAPE | 27 | Esc | | VK_F12 | 123 | F12 |
| VK_CONVERT | 28 | | | VK_F13 | 124 | |
| VK_NONCONVERT | 29 | | | VK_F14 | 125 | |
| VK_ACCEPT | 30 | | | VK_F15 | 126 | |
| VK_MODECHANGE | 31 | | | VK_F16 | 127 | |
| VK_SPACE | 32 | Space | | VK_F17 | 128 | |
| VK_PRIOR | 33 | Page Up | | VK_F18 | 129 | |

| | | | | | | |
|-------------|----|-------------|--|----------------------|-----|------------|
| VK_NEXT | 34 | Page Down | | VK_F19 | 130 | |
| VK_END | 35 | End | | VK_F20 | 131 | |
| VK_HOME | 36 | Home | | VK_F21 | 132 | |
| VK_LEFT | 37 | Left Arrow | | VK_F22 | 133 | |
| VK_UP | 38 | Up Arrow | | VK_F23 | 134 | |
| VK_RIGHT | 39 | Right Arrow | | VK_F24 | 135 | |
| VK_DOWN | 40 | Down Arrow | | VK_NUMLOCK | 144 | Num Lock |
| VK_SELECT | 41 | Select | | VK_SCROLL | 145 | Scroll |
| VK_PRINT | 42 | Print | | VK_LSHIFT | 160 | |
| VK_EXECUTE | 43 | Execute | | VK_RSHIFT | 161 | |
| VK_SNAPSHOT | 44 | Snapshot | | VK_LCONTROL | 162 | |
| VK_INSERT | 45 | Insert | | VK_RCONTROL | 163 | |
| VK_DELETE | 46 | Delete | | VK_LMENU | 164 | |
| VK_HELP | 47 | Help | | VK_RMENU | 165 | |
| | 48 | 0 | | VK_BROWSER_BACK | 166 | |
| | 49 | 1 | | VK_BROWSER_FORWARD | 167 | |
| | 50 | 2 | | VK_BROWSER_REFRESH | 168 | |
| | 51 | 3 | | VK_BROWSER_STOP | 169 | |
| | 52 | 4 | | VK_BROWSER_SEARCH | 170 | |
| | 53 | 5 | | VK_BROWSER_FAVORITES | 171 | |
| | 54 | 6 | | VK_BROWSER_HOME | 172 | |
| | 55 | 7 | | VK_VOLUME_MUTE | 173 | VolumeMute |
| | 56 | 8 | | VK_VOLUME_DOWN | 174 | VolumeDown |
| | 57 | 9 | | VK_VOLUME_UP | 175 | VolumeUp |
| | 65 | A | | VK_MEDIA_NEXT_TRACK | 176 | |
| | 66 | B | | VK_MEDIA_PREV_TRACK | 177 | |
| | 67 | C | | VK_MEDIA_STOP | 178 | |

| | | | | | | |
|------------|----|-------|--|------------------------|-----|-----|
| | 68 | D | | VK_MEDIA_PLAY_PAUSE | 179 | |
| | 69 | E | | VK_LAUNCH_MAIL | 180 | |
| | 70 | F | | VK_LAUNCH_MEDIA_SELECT | 181 | |
| | 71 | G | | VK_LAUNCH_APP1 | 182 | |
| | 72 | H | | VK_LAUNCH_APP2 | 183 | |
| | 73 | I | | VK_OEM_1 | 186 | ; : |
| | 74 | J | | VK_OEM_PLUS | 187 | = + |
| | 75 | K | | VK_OEM_COMMA | 188 | |
| | 76 | L | | VK_OEM_MINUS | 189 | - _ |
| | 77 | M | | VK_OEM_PERIOD | 190 | |
| | 78 | N | | VK_OEM_2 | 191 | / ? |
| | 79 | O | | VK_OEM_3 | 192 | ` ~ |
| | 80 | P | | VK_OEM_4 | 219 | [{ |
| | 81 | Q | | VK_OEM_5 | 220 | \ |
| | 82 | R | | VK_OEM_6 | 221 |] } |
| | 83 | S | | VK_OEM_7 | 222 | ' " |
| | 84 | T | | VK_OEM_8 | 223 | |
| | 85 | U | | VK_OEM_102 | 226 | |
| | 86 | V | | VK_PACKET | 231 | |
| | 87 | W | | VK_PROCESSKEY | 229 | |
| | 88 | X | | VK_ATTN | 246 | |
| | 89 | Y | | VK_CRSEL | 247 | |
| | 90 | Z | | VK_EXSEL | 248 | |
| VK_LWIN | 91 | | | VK_EREOF | 249 | |
| VK_RWIN | 92 | | | VK_PLAY | 250 | |
| VK_APPS | 93 | | | VK_ZOOM | 251 | |
| VK_SLEEP | 95 | | | VK_NONAME | 252 | |
| VK_NUMPAD0 | 96 | 小键盘 0 | | VK_PA1 | 253 | |
| VK_NUMPAD1 | 97 | 小键盘 1 | | VK_OEM_CLEAR | 254 | |
| VK_NUMPAD2 | 98 | 小键盘 2 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-----|-------|--|--|--|--|
| VK_NUMPAD3 | 99 | 小键盘 3 | | | | |
| VK_NUMPAD4 | 100 | 小键盘 4 | | | | |
| VK_NUMPAD5 | 101 | 小键盘 5 | | | | |