


## ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ DHCP-КЛИЕНТА


Во многих современных сетевых устройствах (роутерах, маршрутизаторах) существует встроенный DHCP сервер, который сам "раздает" настройки сети, такие как IP- адрес, маску подсети, DNS сервер. Пропадает необходимость прописывать все эти параметры вручную на компьютере/ ноутбуке или телевизоре. В этой статье я пошагово описал где в настройках сети установить автоматическое получение IP адреса и DNS-сервера для операционных систем Windows XP, Windows 7, Windows 8.

### Настройка автоматического получения IP адреса и DNS в Windows XP.

Зайдите "**Пуск- Панель управления**", переключитесь к классическому виду, нажав кнопку "**Переключения к классическому виду**" и выберите "**Сетевые подключения**".




После этого выбираете необходимое подключение и нажимаете на нем правой кнопкой мыши и выбираете "Свойства". В окне свойств подключения выбираете "Протокол Интернета (TCP/IP)" и нажимаете "Свойства", в окне "Свойства:Протокол Интернета (TCP/IP)" выбираете "Получить IP- адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-автоматически". Нажимаете "Ок"




Теперь ваша сеть будет получать IP адрес автоматически от DHCP сервера.


**Настройка автоматического получения IP адреса и DNS в Windows 7.**  
Заходите "Пуск-Панель управления- Центр управления сетями и общим доступом"



Нажимаете "Изменения параметра адаптера".




После этого выбираете сеть в которой необходимо выполнить настройки, нажимаете на ней правой кнопкой мыши, выбираете "Свойства", в окне свойства выбранной сети выбираете "Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4)" и нажимаете "Свойства". В открывшемся окне выбираете "Получить IP адрес автоматически" и "Получить адрес DNS- сервера автоматически". Нажимаете "Ok".






## Настройка автоматического получения IP адреса и DNS в Windows 8


Перемещаете курсор мыши в нижний правый угол, при появлении окна Пуск, нажимаете на нем правой кнопкой мыши и выбираете "Панель управления".



В окне Панели управления выбираете "Центр управления сетями и общим доступом".



Затем нажимаете "Изменение параметров адаптера".



Выбираете необходимую сеть, нажимаете на ней правой кнопкой мыши и выбираете "Свойства", в открывшемся окне выбираете "Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)" и нажимаете кнопку "Свойства". В окне "Свойства: Протокола Интернета версии 4 (TCP/IPv4)" выбираете "Получить IP- адрес автоматически" и "Получить адрес DNS- сервера автоматически".

