

Use case description

회원가입

Actor Action	System Response
1. 비회원이 '회원가입' 메뉴를 선택한다. 3. 사용자가 ID, 비밀번호, 전화번호를 입력 한다 5. '가입' 버튼을 클릭한다.	2. 회원가입 화면을 표시한다. 6.1. 가입 성공시 로그인 화면으로 이동한다. 6.2. 가입 실패시 실패 사유 메시지를 출력하고 회원 가입 화면을 유지한다.

로그인

Actor Action	System Response
1. 유저가 '로그인' 메뉴를 선택한다. 3. 회원 혹은 관리자가 ID, 비밀번호를 입력한다. 4. '로그인' 버튼을 클릭한다.	2. 로그인 정보 입력 화면을 표시한다. 5.1. 로그인 성공시 메인 화면으로 이동한다. 5.2. 로그인 실패시 오류 메시지를 출력하고 로그인 화면을 유지한다.

로그아웃

Actor Action	System Response
1. 로그인 상태인 유저가 '로그아웃' 메뉴를 선택한다.	2. 로그아웃 완료 메시지를 표시한다. 3. 로그인 화면으로 이동한다.

자전거 등록

Actor Action	System Response
1. 관리자가 '자전거 등록' 메뉴를 선택한다. 3. 자전거 ID, 자전거 제품명을 입력한다. 4. '등록' 버튼을 클릭한다.	2. 자전거 정보 입력 화면을 출력한다. 5.1. 등록 성공시 완료 메시지를 출력한다. 5.2. 등록 실패시 오류 메시지를 출력한다.

자전거 대여

Actor Action	System Response
1. 회원이 '자전거 대여' 메뉴를 선택한다. 3. 자전거 ID를 입력한다. 4. '대여' 버튼을 클릭한다.	2. 대여할 자전거 정보 입력 화면을 출력한다. 5.1. 대여 성공시 완료 메시지를 출력한다. 5.2. 대여 실패시 실패 사유 메시지를 출력한다.

대여정보 조회

Actor Action	System Response
1. 회원이 '대여 정보 조회' 메뉴를 선택한다.	2. 대여 정보 리스트 화면(대여 중인 자전거 ID, 제품명)을 출력한다.