



# СПИСОК КОДОВ КЛАВИШ КЛАВИАТУРЫ И МЫШИ

## Конвертер из hex в dec и наоборот

ВВОД:

hex или dec

ВЫВОД:

Конвертировать

### Список клавиш

Название клавиши	HEX код клавиши	DEC код клавиши
Left Button	0x01	1
Right Button	0x02	2
Break	0x03	3
Middle Button	0x04	4
X Button 1	0x05	5
X Button 2	0x06	6
Backspace	0x08	8
Tab	0x09	9
Clear	0x0C	12
Enter	0x0D	13
Shift	0x10	16
Ctrl	0x11	17
Alt	0x12	18
Pause	0x13	19
Caps Lock	0x14	20
Kana	0x15	21
Junja	0x17	23
Final	0x18	24
Kanji	0x19	25
Esc	0x1B	27
Convert	0x1C	28

Non Convert	0x1D	29
Accept	0x1E	30
Mode Change	0x1F	31
Space	0x20	32
Page Up	0x21	33
Page Down	0x22	34
End	0x23	35
Home	0x24	36
Arrow Left	0x25	37
Arrow Up	0x26	38
Arrow Right	0x27	39
Arrow Down	0x28	40
Select	0x29	41
Print	0x2A	42
Execute	0x2B	43
Print Screen	0x2C	44
Insert	0x2D	45
Delete	0x2E	46
Help	0x2F	47
0	0x30	48
1	0x31	49
2	0x32	50
3	0x33	51
4	0x34	52
5	0x35	53
6	0x36	54
7	0x37	55
8	0x38	56
9	0x39	57
A	0x41	65
B	0x42	66
C	0x43	67
D	0x44	68
E	0x45	69
F	0x46	70
G	0x47	71
H	0x48	72

I	0x49	73
J	0x4A	74
K	0x4B	75
L	0x4C	76
M	0x4D	77
N	0x4E	78
O	0x4F	79
P	0x50	80
Q	0x51	81
R	0x52	82
S	0x53	83
T	0x54	83
U	0x55	85
V	0x56	86
W	0x57	87
X	0x58	88
Y	0x59	89
Z	0x5A	90
Left Win	0x5B	91
Right Win	0x5C	92
Context Menu	0x5D	93
Sleep	0x5F	95
Numpad 0	0x60	96
Numpad 1	0x61	97
Numpad 2	0x62	98
Numpad 3	0x63	99
Numpad 4	0x64	100
Numpad 5	0x65	101
Numpad 6	0x66	102
Numpad 7	0x67	103
Numpad 8	0x68	104
Numpad 9	0x69	105
Numpad *	0x6A	106
Numpad +	0x6B	107
Separator	0x6C	108
Num -	0x6D	109
Numpad .	0x6E	110

Numpad /	0x6F	111
F1	0x70	112
F2	0x71	113
F3	0x72	114
F4	0x73	115
F5	0x74	116
F6	0x75	117
F7	0x76	118
F8	0x77	119
F9	0x78	120
F10	0x79	121
F11	0x7A	122
F12	0x7B	123
F13	0x7C	124
F14	0x7D	125
F15	0x7E	126
F16	0x7F	127
F17	0x80	128
F18	0x81	129
F19	0x82	130
F20	0x83	131
F21	0x84	132
F22	0x85	133
F23	0x86	134
F24	0x87	135
Num Lock	0x90	144
Scrol Lock	0x91	145
Jisho	0x92	146
Mashu	0x93	147
Touroku	0x94	148
Loya	0x95	149
Roya	0x96	150
Left Shift	0xA0	160
Right Shift	0xA1	161
Left Ctrl	0xA2	162
Right Ctrl	0xA3	163
Left Alt	0xA4	164

Right Alt	0xA5	165
Browser Back	0xA6	166
Browser Forward	0xA7	167
Browser Refresh	0xA8	168
Browser Stop	0xA9	169
Browser Search	0xAA	170
Browser Favorites	0xAB	171
Browser Home	0xAC	172
Volume Mute	0xAD	173
Volume Down	0xAE	174
Volume Up	0xAF	175
Next Track	0xB0	176
Previous Track	0xB1	177
Stop	0xB2	178
Play / Pause	0xB3	179
Mail	0xB4	180
Media	0xB5	181
App1	0xB6	182
App2	0xB7	183
; :	0xBA	186
= +	0xBB	187
, <	0xBC	188
` _	0xBD	189
. >	0xBE	190
/ ?	0xBF	191
` ~	0xC0	192
Abnt C1	0xC1	193
Abnt C2	0xC2	193
[ {	0xDB	219
\	0xDC	229
] }	0xDD	221
\ "	0xDE	222
! B\$	0xDF	223
Ax	0xE1	225
> <	0xE2	226
IcoHlp	0xE3	227
Process	0xE5	229

IcoClr	0xE6	230
Packet	0xE7	231
Reset	0xE9	233
Jump	0xEA	234
OemPa1	0xEB	235
OemPa2	0xEC	236
OemPa3	0xED	237
WsCtrl	0xEE	238
Cu Sel	0xEF	239
Oem Attn	0xF0	240
Finish	0xF1	241
Copy	0xF2	242
Auto	0xF3	243
Enlw	0xF4	244
Back Tab	0xF5	245
Attn	0xF6	246
Cr Sel	0xF7	247
Ex Sel	0xF8	248
Er Eof	0xF9	249
Play	0xFA	250
Zoom	0xFB	251
Pa1	0xFD	253
OemClr	0xFE	254