

SAUVEGARDE ASSUR

Paramétrages

- 1) Sur le 4D Serveur
- 2) Dans ASSURA
- 3) Créer sur le Disque où il y a Assur, 1 Dossier Compactage.

I – SUR LE 4D SERVEUR

Menu Edition - Propriétés de la Base

Icare Sauvegarde = 3 Onglets : Périodicité, Configuration, Sauvegarde et restitution.

- a) **Périodicité** : Sauvegarde automatique : jamais
- b) **Configuration** : Cocher Fichier de Données.
Décocher Fichier de Structure
Décocher Fichier de Structure Utilisateur.
Fichiers Jointes : Ajouter Fichier, Sélectionner le 4D INDX,
Eventuellement : Ajouter le dossier Gedstock.

Emplacement des Fichiers de sauvegarde.

Sélectionner le répertoire Compactage qui est sur le Disque (cf 3) - Gestion du fichier d'historique : Décocher Utiliser le fichier historique.

c) Sauvegarde et restitution

Paramètres Généraux

Décocher conserver uniquement les xxx derniers fichiers de sauvegarde.

Décocher sauvegarder uniquement si le Fichier de Données a été modifié.

Effacer la sauvegarde la plus ancienne - après sauvegarde (dans le Menu déroulant).

Si la sauvegarde échoue, Cocher réessayer dans 1 heure.

Ne rien mettre dans annuler l'opération (boite à cocher au bout de xxx tentatives).

Archive

Archiver Taille du Segment : aucune

Taux de compression : élevé

Taux d'entrelacement : aucun

Taux de redondance : aucun

Restitution automatique : tout décocher (2 Boites à cocher).

II - DANS ASSUR

- 1) Activer le module Sauvegarde.
Paramètres – Paramètres généraux – Clic bouton modules et sur la ligne « module sauvegarde », cocher la colonne BOOL

2) Menu Utilitaires - Sauvegarde

Il y a 6 Onglets : Envoi, Paramètres, Serveur FTP, Programmation, Restauration, Contrôle.

1) **Envoi** : Cocher Base

2) **Paramètres**

Cocher Transfert programmé - Cocher FTP - Nom du fichier archivé : 4D paramètrera automatiquement le nom de l'utilisateur.

Le Fichier archive aura l'extension 4BK.

Dans Répertoire de Travail :

Saisir le répertoire de travail (le même que celui qui a été sélectionné dans le paramétrage 4D Serveur, dans emplacement du fichier de Sauvegarde.

3) **Serveur FTP**

Serveur FTP : www.cda-informatique.fr

Répertoire de destination : Sauvegardes

Utilisateur : Nom du Client

Mot de Passe : Mot de passe défini sur le serveur FTP = 3 lettres 3 chiffres.

E-mail d'envoi en cas de problème : support@cda-informatique.fr

4) **Programmation**

Saisir la date et l'heure du prochain envoi.

(Inutile de paramétrer la fréquence, la sauvegarde aura lieu tous les jours à l'heure indiquée).

5) **Restauration**

Fonction non disponible au 18/09/2012

6) **Contrôle**

Fonction non disponible au 18/09/2012

