

Function Points ระบบจัดการตู้คอนเทนเนอร์ (Container Drop Management System: CDMS)

ชื่อฟังก์ชัน	ประเภท	จำนวน Field	จำนวน Record หรือ ไฟล์	Complexity	Value
<b>มอดูลเอเย่นต์ (21 Points)</b>					
ดูรายชื่อเอเย่นต์	EQ	0	1	LOW	3
แสดงหน้าจอเพิ่มเอเย่นต์	EQ	0	0	LOW	3
เพิ่มเอเย่นต์	EI	7	1	LOW	3
แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลเอเย่นต์	EQ	1	1	LOW	3
แก้ไขข้อมูลเอเย่นต์	EI	8	1	LOW	3
ลบเอเย่นต์	EI	1	1	LOW	3
ดูข้อมูลเอเย่นต์	EQ	1	1	LOW	3
<b>มอดูลรถ (21 Points)</b>					
ดูรายการรถ	EQ	0	1	LOW	3
แสดงหน้าจอเพิ่มรถ	EQ	1	3	LOW	3
เพิ่มรถ	EQ	0	2	LOW	3
แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลรถ	EQ	1	3	LOW	3
แก้ไขข้อมูลรถ	EI	12	1	LOW	3
ลบรถ	EI	1	1	LOW	3
ดูข้อมูลรถ	EQ	1	1	LOW	3
<b>มอดูลตู้คอนเทนเนอร์ (26 Points)</b>					
ดูรายการตู้คอนเทนเนอร์	EQ	0	1	LOW	3
แสดงหน้าจอเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์	EQ	0	5	AVG	4
เพิ่มตู้คอนเทนเนอร์	EI	14	2	AVG	4
แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์	EQ	1	7	LOW	3
แก้ไขข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์	EI	16	2	HIGH	6
ลบตู้คอนเทนเนอร์	EI	1	1	LOW	3
ดูข้อมูลตู้คอนเทนเนอร์	EQ	1	1	LOW	3

ชื่อฟังก์ชัน	ประเภท	จำนวน Field	จำนวน Record หรือ ไฟล์	Complexity	Value
<b>มอดูลลูกค้า (26 Points)</b>					
ดูรายชื่อลูกค้า	EQ	0	1	LOW	3
แสดงหน้าจอเพิ่มลูกค้า	EQ	0	0	LOW	3
เพิ่มลูกค้า	EI	8	1	LOW	3
แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลลูกค้า	EQ	1	1	LOW	3
แก้ไขข้อมูลลูกค้า	EI	9	1	LOW	3
ลบลูกค้า	EI	1	1	LOW	3
ดูข้อมูลลูกค้า	EQ	1	1	LOW	3
ดาวน์โหลดรายงานการใช้ตู้ของลูกค้า	EIF	0	2	LOW	5
<b>มอดูลแดชบอร์ด (4 Points)</b>					
แสดงแดชบอร์ด	EO	0	8	LOW	4
<b>มอดูลพนักงานขับรถ (21 Points)</b>					
ดูรายชื่อพนักงานขับรถ	EQ	0	1	LOW	3
แสดงหน้าจอเพิ่มพนักงานขับรถ	EQ	0	1	LOW	3
เพิ่มพนักงานขับรถ	EI	10	1	LOW	3
แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ	EQ	1	2	LOW	3
แก้ไขข้อมูลพนักงานขับรถ	EI	10	1	LOW	3
ลบพนักงานขับรถ	EI	1	1	LOW	3
ดูข้อมูลพนักงานขับรถ	EQ	1	1	LOW	3
<b>มอดูลเข้าสู่ระบบ (9 Points)</b>					
แสดงหน้าจอ Login	EQ	0	0	LOW	3
Login	EI	2	1	LOW	3
Logout	EQ	0	0	LOW	3

ชื่อฟังก์ชัน	ประเภท	จำนวน Field	จำนวน Record หรือ ไฟล์	Complexity	Value
มอดูลบริการ (68 Points)					
แสดงรายการบริการ	EQ	0	1	LOW	3
แสดงหน้าจอเพิ่มบริการ	EQ	0	10	LOW	3
เพิ่มบริการ	EI	32	4	HIGH	6
แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูล บริการ	EQ	1	1	LOW	3
แก้ไขข้อมูลบริการ	EI	36	4	HIGH	6
ลบบริการ	EI	1	1	LOW	3
ดูข้อมูลบริการ	EQ	1	1	LOW	3
เปลี่ยนสถานะบริการตาม วันที่	EI	3	1	LOW	3
เปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์	EI	2	2	LOW	3
แสดงค่าใช้จ่าย	EQ	1	1	LOW	3
เพิ่มค่าใช้จ่าย	EI	5	1	LOW	3
แก้ไขค่าใช้จ่าย	EI	5	1	LOW	3
ลบค่าใช้จ่าย	EI	1	1	LOW	3
ดาวน์โหลดรายงานบริการ	EIF	0	1	LOW	5
แสดงบริการที่สามารถ เปลี่ยนได้	EQ	1	1	LOW	3
แสดงประวัติการเปลี่ยนตู้	EQ	1	1	LOW	3
แสดงตู้ที่มีความเสียหาย	EQ	0	1	LOW	3

ชื่อฟังก์ชัน	ประเภท	จำนวน Field	จำนวน Record หรือ ไฟล์	Complexity	Value
<b>มอดูลบริการ (ต่อ)</b>					
พิมพ์ใบแจ้งหนี้	EIF	2	2	LOW	3
เปลี่ยนสถานจ่ายเงิน	EI	2	2	LOW	3
แสดงประวัติการเปลี่ยนตู้ทั้งหมด	EQ	0	1	LOW	3
ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน	EQ	2	1	LOW	3
<b>มอดูลประเภท (18 Points)</b>					
แสดงรายการประเภท	EQ	0	1	LOW	3
เปลี่ยนสถานะประเภท	EI	1	1	LOW	3
เปิดการใช้งานประเภท	EI	1	1	LOW	3
เพิ่มประเภท	EI	2	1	LOW	3
ลบประเภท	EI	1	1	LOW	3
แก้ไขข้อมูลประเภท	EI	3	1	LOW	3
<b>มอดูลประเภทตู้ (18 Points)</b>					
แสดงรายการประเภทตู้	EQ	0	1	LOW	3
เปลี่ยนสถานะประเภทตู้	EI	1	1	LOW	3
เปิดการใช้งานประเภทตู้	EI	1	1	LOW	3
เพิ่มประเภทตู้	EI	2	1	LOW	3
ลบประเภทตู้	EI	1	1	LOW	3
แก้ไขข้อมูลประเภทตู้	EI	3	1	LOW	3

ชื่อฟังก์ชัน	ประเภท	จำนวน Field	จำนวน Record หรือไฟล์	Complexity	Value
<b>มอดูลขนาดตู้ (18 Points)</b>					
แสดงรายการขนาดตู้	EQ	0	1	LOW	3
เปลี่ยนสถานะขนาดตู้	EI	1	1	LOW	3
เปิดการใช้งานขนาดตู้	EI	1	1	LOW	3
เพิ่มขนาดตู้	EI	7	1	LOW	3
ลบขนาดตู้	EI	1	1	LOW	3
แก้ไขข้อมูลขนาดตู้	EI	8	1	LOW	3
<b>มอดูลสถานะตู้ (18 Points)</b>					
แสดงรายการสถานะตู้	EQ	0	1	LOW	3
เปลี่ยนสถานะสถานะตู้	EI	1	1	LOW	3
เปิดการใช้งานสถานะตู้	EI	1	1	LOW	3
เพิ่มสถานะตู้	EI	1	1	LOW	3
ลบสถานะตู้	EI	1	1	LOW	3
แก้ไขข้อมูลสถานะตู้	EI	2	1	LOW	3
<b>รวม UFP</b>					<b>250</b>