

新增接口

2020年8月3日 9:48

1. <http://{ip:port}/getCapacityInAirportByProvince>

- a. 接口说明：查询某省份在某时刻的运力
- b. 请求参数
 - i. time：必须参数，时间，无默认值，示例：time=2018-10-01 12:12:12
 - ii. province：必须参数，省份，无默认值，当为“全国”时返回全国的运力，示例：北京市
- c. 返回信息
 - i. type:机型
 - ii. ground:地面运力
 - iii. air: 空中运力
 - iv. total: 总运力

d. 返回示例

```
[
  {
    "type": "其他",
    "ground": 1,
    "air": 1,
    "total": 2
  },
  {
    "type": "787",
    "ground": 1,
    "air": 2,
    "total": 3
  },
  .....
]
```

2. <http://{ip:port}/getCapacityInAirport>

- a. 接口说明：查询某机场在某时刻的运力
- b. 请求参数
 - i. time：必须参数，时间，无默认值，示例：time=2018-10-01 12:55:00
 - ii. name：必须参数，省份，无默认值，机场名称，示例：青岛流亭
- c. 返回信息
 - i. type:机型
 - ii. ground:地面运力

d. 返回示例

```
[
  {
    "type": "330",
    "ground": 1
  },
  {
    "type": "320",
    "ground": 8
  }
]
```

```
    },  
    {  
      "type": "321",  
      "ground": 2  
    },  
    .....  
  ]
```

3. <http://{ip:port}/getProvinceChinese>

- a. 接口说明：返回所有省份的中文名称
- b. 请求参数
 - i. 无参数
- c. 返回信息
- d. 返回示例

```
[  
  "安徽省",  
  "澳门",  
  "北京市",  
  "福建省",  
  "甘肃省",  
  "广东省",  
  "广西壮族自治区",  
  .....  
  "台湾省",  
  "天津市",  
  "西藏自治区",  
  "香港",  
  "新疆维吾尔自治区",  
  "云南省",  
  "浙江省",  
  "重庆市"  
]
```