

小程序

第二节

2、组件详解

2.1、组件之view

view是视图容器，所谓容器就是页面上用来划分区域的块，view就是用来将页面划分块的，使用view，我们可以将一个页面按照我们的需要划分多个区块，在不同的区块中存放我们相应的内容，从而展现出丰富的界面。

2.2、组件之scroll-view

scroll-view具有view相同的功能，但是它是可滚动的。使用竖向滚动时，需要给<scroll-view/>一个固定高度，通过 WXSS 设置 height。

scroll-view的属性

属性名	类型	默认值	说明
scroll-x	Boolean	false	允许横向滚动
scroll-y	Boolean	false	允许纵向滚动
upper-threshold	Number	50	距顶部/左边多远时（单位px），触发 scrolltoupper 事件
lower-threshold	Number	50	距底部/右边多远时（单位px），触发 scrolltolower 事件
scroll-top	Number		设置竖向滚动条位置
scroll-left	Number		设置横向滚动条位置
scroll-into-view	String		值应为某子元素id，则滚动到该元素，元素顶部对齐滚动区域顶部
bindscrolltoupper	EventHandle		滚动到顶部/左边，会触发 scrolltoupper 事件
bindscrolltolower	EventHandle		滚动到底部/右边，会触发 scrolltolower 事件
bindscroll	EventHandle		滚动时触发，event.detail = {scrollLeft, scrollTop, scrollHeight, scrollWidth, deltaX, deltaY}



微信公众号：“
扫码兴
www.xiaocheng
联系QQ：34294

2.3、组件之swiper

swiper是滑块视图容器，它可以通过手指对屏幕的滑动达到切换容器内容的效果。

其中只可放置<swiper-item/>组件，其他节点会被自动删除。

swiper-item

仅可放置在<swiper/>组件中，宽高自动设置为100%。

swiper的属性



微信公众号：“微little程序”
扫码关注

www.xiaochengxu-wx.com

联系QQ：3429476441

属性名	类型	默认值	说明
indicator-dots	Boolean	false	是否显示面板指示点
autoplay	Boolean	false	是否自动切换
current	Number	0	当前所在页面的 index
interval	Number	5000	自动切换时间间隔
duration	Number	1000	滑动动画时长
bindchange	EventHandle		current 改变时会触发 change 事件，event.detail = {current: current}