



会员IC卡的使用说明

1. 系统设置

在系统的【参数设置/会员钱包设置】中增加IC卡的相关配置

写卡的时候，需要把卡前缀和卡号都写入IC卡

前端显示名称: 体验金

①前端显示的名称, 比如“消费金”

*使用方式: 本金优先 ▼

*赠金使用最大比例: 0.4

①每笔交易可用使用的赠金比例, 使用方式选《按比例》时有效

IC前缀: 98980000

①IC卡号前缀写卡的时候需要将前缀写入IC卡, 但是卡片上不需要显示前缀, 比如卡片上印刷的卡号是00000001 前缀设置是98980000, 则写卡时写入9898000000000001

*IC卡号位数: 8

①IC卡号的长度, 不包含前缀部分

简介: 体验金仅限景区内商家使用, 不可退款

①前端显示的说明介绍

使用方式的说明

本金优先模式先使用本金, 本金不够支付再使用赠金

赠金优先模式先使用赠金, 赠金不够支付再使用本金

按比例输入0时表示不能使用赠金, 输入1时则与赠金优先模式相同; 输入0.3 表示订单中最多30%的金额可用赠金支付。

比如: 订单100元, 那么本金支付70元, 赠金支付30元; 如果赠金只有20元, 那么本金支付80元, 赠金支付20元

提交

2. 会员IC卡的发卡

在售票机上登录即可发卡，需要安装东信的插件V5.0.8，连接读卡器即可

切换售票

售票

充值

交易记录

卡操作

打印设置

退出

会员开卡

卡号

手机号

身份证

姓名

充值1.0元,赠送10.0元,需要支付1.0

支付方式 ☐ 现金 ☒ 付款码

打印小票 ☒ 勾选后则打印发卡小票

点击刷卡

确认开卡

售票的时候使用会员卡支付

在弹出扫码的页面直接刷卡即可

切换售票

售票

重打

待打印

统计

退票

打印设置

退出

全部

特价儿童票1

特价学生票1

122

五月票

花田景区

航空展

仙姑山旅游度假区

黄南湿地公园

1111111和2222222套票

33333333

¥399.0 ¥0.1 库存:58

¥68.0 ¥0.01 库存:无限制

¥80.0 ¥0.01 库存:966

¥80.0 ¥0.01 库存:964

¥188.0 ¥0.01 库存:985

¥10.0 ¥0.01 库存:无限制

¥10.0 ¥0.01 库存:894

¥10.0 ¥0.01 库存:894

购买

购买

购买

购买

购买

购买

购买

购买

共1张票, ¥0.01元

请扫码或刷会员卡30

重扫二维码

陈门五杰

购票后22天内有效 可用次数: 1 ¥0.01