

RT_SL_AKIL_1

1

```

Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#int se
Router(config)#int serial 0/0/0
Router(config-if)#ip address 172.1.7.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 172.1.7.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shu
Router(config-if)#no shutdown

```

ESTA CORREGIDO LA 172.1.7.1

2

```

Router(config)#int gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ip ad
Router(config-if)#ip address 10.1.7.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#no shutdown

```

3

```

Router(config)#int gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip ad
Router(config-if)#ip address 10.2.7.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no hsu
Router(config-if)#no shu
Router(config-if)#no shutdown

```

4

```

RSL1(config)#ip route 10.3.7.0 255.255.255.0 172.1.7.1

```

R_VITEL_1

1

```

R_vitel_1(config)#int serial 0/0/0
R_vitel_1(config-if)#ip ad
R_vitel_1(config-if)#ip address 172.1.7.1 255.255.255.0
R_vitel_1(config-if)#no sh
R_vitel_1(config-if)#no shutdown

R_vitel_1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

```

2

```

R_vitel_1(config)#int se
R_vitel_1(config)#int serial 0/0/1
R_vitel_1(config-if)#ip ad
R_vitel_1(config-if)#ip address 172.2.7.1 255.255.255.0
R_vitel_1(config-if)#no shu
R_vitel_1(config-if)#no shutdown

```

3

```
R_vitel_1(config)#ip route 10.1.7.0 255.255.255.0 172.1.7.2
R_vitel_1(config)#ip route 10.2.7.0 255.255.255.0 172.1.7.2
R_vitel_1(config)#ip route 172.3.7.0 255.255.255.0 172.2.7.2
R_vitel_1(config)#ip route 10.3.7.0 255.255.255.0 172.2.7.2
R_vitel_1(config)#ip route 172.3.7.0 255.255.255.0 172.2.7.2
```

R_Vitel_2

1

```
Router(config)#int serial 0/0/0
Router(config-if)#ip ad
Router(config-if)#ip address 172.2.7.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#no shutdown
```

2

```
Router(config)#int serial 0/0/1
Router(config-if)#ip ad
Router(config-if)#ip address 172.3.7.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shu
Router(config-if)#no shutdown
```

3

```
Router(config)#ip route 10.3.7.0 255.255.255.0 172.3.7.2
Router(config)#ip route 10.1.7.0 255.255.255.0 172.2.7.1
Router(config)#ip route 10.2.7.0 255.255.255.0 172.2.7.1
Router(config)#ip route 172.1.7.0 255.255.255.0 172.2.7.1
```

RT_SL_AKIL_2

1

```
Router(config)#int serial 0/0/0
Router(config-if)#ip ad
Router(config-if)#ip address 172.3.7.2 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
```

2

```
Router(config)#int gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip ad
Router(config-if)#ip address 10.3.7.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#no shutdown
```

3

```
RSL2(config)#ip route 10.1.7.0 255.255.255.0 172.3.7.1
RSL2(config)#ip route 10.2.7.0 255.255.255.0 172.3.7.1
```