

文档地址：

https://rc-tools.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/tools/vpn/huawei/BJRC_rongcloud-vpn-manual_v20200909.md

https://rc-tools.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/tools/vpn/huawei/BJRC_rongcloud-vpn-manual_v20200909.pdf

1.VPN 客户端软件下载

- Windows

<https://rc-tools.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/tools/vpn/huawei/windows/secoclient-win-64-7.0.2.33.exe>

<https://rc-tools.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/tools/vpn/huawei/windows/secoclient-win-32-7.0.2.33.exe>

- MACOS

<https://rc-tools.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/tools/vpn/huawei/macos/secoclient-macosx-7.0.2.26.tar.gz>

- Linux

<https://rc-tools.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/tools/vpn/huawei/linux/secoclient-linux-64-7.0.2.26.run>

<https://rc-tools.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/tools/vpn/huawei/linux/secoclient-linux-32-7.0.2.26.run>

- IOS

<https://rc-tools.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/tools/vpn/huawei/ios/secoclient-iOS-7.0.2.26.ipa>

- Android

<https://rc-tools.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/tools/vpn/huawei/android/secoclient-android-7.0.2.26.apk>

2.VPN 配置方法

2.1.windows

- 1.下载软件安装包并运行，全部点下一步，即可安装完成
- 2.打开软件，点击中心输入框，新建连接，输入以下信息：

连接名称：vpn（必填项，可自定义）
描述信息：vpn-office.rongcloud.net（非必填项，可自定义）
远程网关地址：vpn-office.rongcloud.net（必填项）
端口：443（保持不变）
填写完成，确认保存

- 3.点击连接，在弹出框里输入 LDAP 账号和密码（LDAP 账号就是 PHA 账号）
- 4.弹出的警告信息可以忽略，点击“继续”进行连接，
- 点击“更改设置”，取消勾选“验证服务器是否可信”，可以取消弹窗警告

2.2.MACOS

- 与 windows 相似，解压文件后直接运行 pkg 文件进行安装
- 配置参考 windows 输入

2.3.Linux

- 与 windows 相似，下载文件，切换到 root 用户，执行 "bash package.run"命令进行安装，
- 配置参考 windows 输入
- ubuntu, arch 已经过测试可用，其他 linux 发行版出现问题可以联系 赵帅 处理

2.4.Android

- 手机直接下载安装使用
- 配置参考 windows 输入

2.5.IOS

- 离线下载软件包，使用爱思，itools 等工具进行安装