

Initiation au réseau

BTSSIO

SOMMAIRE


présentation du paramétrage de l'ordinateur

Tutoriel paramétrage de l'ordinateur

schéma réseau

présentation du paramétrage de l'ordinateur

Je commencer par modifier l'ip de mon pc :



Ensuite j'ajoute le proxy :

Configuration manuelle du proxy

Utilisez un serveur proxy pour les connexions Ethernet ou Wi-Fi. Ces paramètres ne s'appliquent pas aux connexions VPN.

Utiliser un serveur proxy

☒ Activé

Adresse

172.16.63.130

Port

3128

Utilisez le serveur proxy sauf pour les adresses qui commencent par les entrées suivantes. Utilisez des points-virgules (;) pour séparer les entrées.

82.64.62.62

☐ Ne pas utiliser le serveur proxy pour les adresses (intranet) locales

Enregistrer

Tutoriel paramétrage de l'ordinateur


Pour modifier l'ip de l'ordinateur je vais dans le panneau de configuration




je vais ensuite dans l'onglet réseau et internet :




Je vais ensuite dans centre de réseau et partage :



Ensuite dans modifier les paramètre de la carte



Je double clic sur la carte réseau, je vais ensuite sur propriété et je choisis “protocol internet version 4(tcp/IPv4)” pour modifier l'adresse IP de mon pc



Pour modifier le proxy, je dois me rendre dans les paramètres. Dans la barre de recherche, je tape “proxy” afin d’accéder directement à la configuration. Ensuite, je saisis les informations demandées.

Configuration manuelle du proxy

Utilisez un serveur proxy pour les connexions Ethernet ou Wi-Fi. Ces paramètres ne s'appliquent pas aux connexions VPN.

Utiliser un serveur proxy



Activé

Adresse

172.16.63.130

Port

3128

Utilisez le serveur proxy sauf pour les adresses qui commencent par les entrées suivantes. Utilisez des points-virgules (;) pour séparer les entrées.

82.64.62.62



Ne pas utiliser le serveur proxy pour les adresses (intranet) locales

Enregistrer

schéma réseau

