

Composite Launch

Особенности

1. В списке launch-конфигураций должен быть тип **Composite Launch**. UI для данной конфигурации состоит из двух списков.
 - a. Верхний список содержит все существующие launch-конфигурации (кроме текущей Composite-launch конфигурации). Элементы списка можно выделять (поддерживается множественное выделение). Справа от списка находятся две кнопки **Add** (кнопка активна, если выделена хотя бы одна конфигурация) и **AddAll** (кнопка активна, если в списке есть хотя бы одна конфигурация). При нажатии на кнопку **Add** все выделенные элементы добавляются в конец нижнего списка (при этом они также остаются и в верхнем, то есть могут быть добавлены еще раз), при нажатии на **AddAll** добавляются вообще все. При double-click на элементе списка он также добавляется в нижний список.
 - b. Нижний список содержит launch-конфигурации, которые содержатся в текущей Composite-launch конфигурации. Элементы списка можно выделять (поддерживается множественное выделение) Слева у каждого элемента есть checkbox (если checkbox снят конфигурация будет пропущена при запуске). Справа от списка находятся кнопки **Up** (кнопка активна, если выделена хотя бы одна конфигурация), **Down** (кнопка активна, если выделена хотя бы одна конфигурация), **Edit** (открывает диалог, в котором можно редактировать настройки выделенной конфигурации), **Remove** (кнопка активна, если выделена хотя бы одна конфигурация) и **RemoveAll** (кнопка активна, если в списке есть хотя бы одна конфигурация). При нажатии на **Up** выделенные конфигурации перемещаются на 1 позицию вверх по списку, при нажатии **Down** - вниз. При нажатии на **Remove** из списка удаляются все выделенные конфигурации, при нажатии на **RemoveAll** удаляются вообще все. При double-click на элементе списка открывается диалог настройки выделенной конфигурации.
 - c. Диалог настройки выделенной конфигурации содержит checkbox **Enabled** (аналогично checkbox-у в нижнем списке), поле **Delay (ms)**, checkbox **Wait previous**.
2. При Run/Debug/Profile Composite-launch конфигурации выполняется Run/Debug/Profile для всех конфигураций, которые в ней содержатся. Конфигурации должны запускаться в том порядке, в котором они расположены в списке снизу вверх. Если в настройках конфигурации delay > 0, должна сработать задержка на указанное количество миллисекунд, если стоит Wait previous, конфигурация не должна запускаться, пока не закончится предыдущая.