

# 8.10.1更新功能說明

2021/09/17



| 異動項目  | 釋出日期 | 備註說明 |
|---|------|------|
| <a href="#">元件容器規格異動</a>                    |      |      |
| <a href="#">更新給值_呼叫按鈕功能擴充支援容器及MAE其它元件類型</a> |      |      |
| 行動裝置首頁套用原則規格異動                              |      |      |
|   |      |      |





## 異動說明

因應客戶需求，擴充及調整**RWD**及**APP**上元件容器的功能，如下：

- 增加區塊模式及區塊的樣式狀態設定
- 單元樣式、主題樣式: 元件類型=**wCtnr**.元件容器, 增加區塊狀態樣式
- 取消由版面設定資料間距，改採用單元樣式中區塊狀態的外邊距設定
  - 系統預設固定為右、下外邊距10px
- 元件加註\_顯示設定，支援區塊依條件變色功能
- 本次異動規格文件位置如下
  - [IDE](#)
  - [RTE](#)
  - [MAE](#)




ruRU®



# 何謂區塊模式

- 單列式: 資料區塊固定以100%的寬度佔據元件容器
- 磚塊式: 資料區塊依使用者設定的寬高px，決定佔據元件容器的比例及個數

## ◆單列式 (同目前顯示效果)



## ◆磚塊式



ruRU®

# IDE版面設計說明-單列式



- 單列式，同目前設定方式

版面基本屬性

屬性

元件類型

元件容器

元件名稱

元件容器

寬度

100 %

高度

px

滑動方向

上下滑動

區塊模式

單列式

磚塊寬度

px

磚塊高度

px

樣式

自訂樣式

☒ 變動高度



# IDE版面設計說明-磚塊式



- 磚塊式容器預設為固定高度，可視需求調整為變動高度
  - 磚塊高度不得大於容器高度
- **資料**區塊下的子元件強制為固定高度
  - 當子元件的總高度超過**磚塊**高度時，出現垂直捲軸



## ➤ 運行效果-磚塊式 (變動高度 / 上下滑動)

- 磚塊區的寬度超過元件容器的寬度時，折往下一行並撐大元件容器的高度

|                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>霧峰 1</b><br>蜂群：200<br>蜂巢：200/600 | <b>霧峰 2</b><br>蜂群：200<br>蜂巢：200/600 | <b>霧峰 3</b><br>蜂群：200<br>蜂巢：200/600 |
| <b>霧峰 4</b><br>蜂群：100<br>蜂巢：200/600 | <b>霧峰 5</b><br>蜂群：100<br>蜂巢：200/600 | <b>霧峰 6</b><br>蜂群：100<br>蜂巢：200/600 |

**備註：**當容器的寬度小於單一區塊寬度時，區塊超出容器的範圍會被遮住，且容器元件不出現水平卷軸

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>霧峰 1</b><br>蜂群：200<br>蜂巢：200/600 |
| <b>霧峰 2</b><br>蜂群：100<br>蜂巢：200/600 |





## 運行效果-磚塊式 (變動高度 / 左右滑動)

- 磚塊區的寬度超過元件容器的寬度時，出現水平卷軸

| 霧峰 1                 | 霧峰 2                 | 霧峰 3                 | 霧峰 4                 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 蜂群：200<br>蜂巢：200/600 | 蜂群：200<br>蜂巢：200/600 | 蜂群：200<br>蜂巢：200/600 | 蜂群：100<br>蜂巢：200/600 |

**備註：**元件容器無資料時，元件容器本身僅顯示樣式部分的高度(如下圖)







## 運行效果-磚塊式 (固定高度 / 上下滑動)

- 磚塊區的寬度超過元件容器的寬度時，折往下一行。元件容器高度不足時，出現垂直卷軸

|                                     |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>霧峰 1</b><br>蜂群：200<br>蜂巢：200/600 | <b>霧峰 2</b><br>蜂群：200<br>蜂巢：200/600 | <b>霧峰 3</b><br>蜂群：200<br>蜂巢：200/600 |
| <b>霧峰 4</b><br>蜂群：100<br>蜂巢：200/600 | <b>霧峰 5</b><br>蜂群：100<br>蜂巢：200/600 | <b>霧峰 6</b><br>蜂群：100<br>蜂巢：200/600 |
| <b>霧峰 7</b><br>蜂群：100               | <b>霧峰 8</b><br>蜂群：100               | <b>霧峰 9</b><br>蜂群：100               |

**備註：**當容器的寬度小於單一區塊寬度時，區塊超出容器的範圍會被遮住，且容器元件不出現水平卷軸

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>霧峰 1</b><br>蜂群：200<br>蜂巢：200/600 |
| <b>霧峰 2</b><br>蜂群：100<br>蜂巢：200/600 |
| <b>霧峰 3</b><br>蜂群：100               |





## 運行效果-磚塊式 (固定高度 / 左右滑動)

- 磚塊區的寬度超過元件容器的寬度時，出現水平卷軸。元件容器高度不足時，出現垂直卷軸

| 霧峰 1                 | 霧峰 2                 | 霧峰 3                 | 霧峰 4                |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 蜂群：200<br>蜂巢：200/600 | 蜂群：200<br>蜂巢：200/600 | 蜂群：200<br>蜂巢：200/600 | 蜂群：100<br>蜂巢：200/60 |


備註：當元件容器高度大於磚塊區高度許多時，由於元件容器設定為固定高度，因此會看到空白

| 霧峰 1                 | 霧峰 2                 | 霧峰 3                 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 蜂群：200<br>蜂巢：200/600 | 蜂群：200<br>蜂巢：200/600 | 蜂群：200<br>蜂巢：200/600 |
|                      |                      |                      |



## ➤ 運行效果-磚塊式 (其它說明)

- 當元件容器為固定高度，且無資料時，畫面會出現與元件容器相同高度的空值



- MAE與RWD運行效果相同，僅差異在不會出現捲軸(是用手指滑動記錄嗎?)













## 區塊變色說明(元件加註-顯示設定)

- 元件容器的變色指的是每一筆資料的區塊，且僅背景色有效
- 僅支援RWD/APP表單

◆ 案例: 核取方塊為勾選者，變更區塊底色


|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> RYAN 萊恩<br><br>RYAN | <input type="checkbox"/> APEACH桃子<br><br>APEACH    | <input type="checkbox"/> FRODO<br><br>FRODO  | <input type="checkbox"/> NEO<br><br>NEO                   |
| <input type="checkbox"/> TUBE<br><br>TUBE              | <input type="checkbox"/> MUZI&CON<br><br>MUZI&CON | <input type="checkbox"/> JAY-G<br><br>JAY-G | <input checked="" type="checkbox"/> BROWN熊大<br><br>BROWN |



## ➤ 區塊變色說明(主題樣式/單元樣式)

- 主題樣式、單元樣式: 元件類型 = wCtnr. 容器元件，增加區塊狀態樣式
  - RWD: (RWD) 區塊Block【狀態代碼: mobile\_Block】
  - APP: (Apps) 區塊Block【狀態代碼: Apps\_Block】


◆ 案例: 核取方塊為勾選者，變更區塊底色




## ➤ 區塊變色說明(變色順序)

- **RWD變色順序**：元件加註\_顯示設定的變色 > 單元樣式(駐留狀態的光棒) > 單元樣式(區塊狀態的樣式) > 主題樣式(駐留狀態的光棒) > 主題樣式(區塊狀態的樣式) > 系統預設的光棒
- **APP變色順序**：元件加註\_顯示設定的變色 > 單元樣式(致能狀態的光棒) > 單元樣式(區塊狀態的樣式) > 系統預設的光棒

◆駐留萊恩，出現光棒，光棒底色<顯示變色



◆駐留桃子，出現光棒，但光棒底色>區塊底色





## 異動說明

元件加註\_更新給值，本次異動功能如下：

- 設計類型=APP、RWD, 容器元件擴充支援: 呼叫按鈕功能, 呼叫時機: 資料行移動、滑鼠雙擊
- 擴充MAE各元件類型支援呼叫按鈕功能
- 本次異動規格文件位置如下
  - [IDE](#)
  - [RTE](#)
  - [MAE](#)





# STD/RWD 支援項目



|                         | 內容異動 | 資料行移動 | 滑鼠雙擊 | 滑鼠單擊 | 滑鼠離開 | 自動完成 |
|-------------------------|------|-------|------|------|------|------|
| wTF.文字方塊                | V    |       |      |      | V    | V    |
| text.文字方塊(多筆表格)         | V    |       |      |      |      | V    |
| wTA.多行文字                | V    |       |      |      | V    |      |
| textarea.多行文字(多筆表格)     | V    |       |      |      |      |      |
| wRB.按鈕選項                | V    |       |      |      | V    |      |
| wCB.核取方塊                | V    |       |      |      | V    |      |
| checkbox.核取方塊(多筆表格)     | V    |       |      | V    |      |      |
| liteCheckbox.核取方塊(多筆瀏覽) |      |       |      | V    |      |      |
| wDL.下拉選項                | V    |       |      |      | V    |      |
| select.下拉選項(多筆表格)       | V    |       |      |      |      |      |
| wPW.彈出視窗                | V    |       |      |      | V    |      |
| popupwindow.彈出視窗(多筆表格)  | V    |       |      |      |      |      |
| wLB.清單選項                | V    |       |      |      | V    |      |
| wCanvas.畫布              | V    |       |      |      |      |      |
| wGrd.多筆表格               |      | V     | V    |      |      |      |
| wGrdLite.多筆瀏覽           |      | V     | V    |      |      |      |
| wTree.樹狀清單              |      | V     |      |      |      |      |
| wCtnr.元件容器              |      | V     | V    |      |      |      |
| wHObj隱藏元件               | V    |       |      |      |      |      |





# APP 支援項目

|            | 內容異動 | 資料行移動 | 滑鼠雙擊 | 滑鼠單擊 | 滑鼠離開 | 自動完成 |
|------------|------|-------|------|------|------|------|
| wTF.文字方塊   | V    |       |      |      |      |      |
| wTA.多行文字   | V    |       |      |      |      |      |
| wRB.按鈕選項   | V    |       |      |      |      |      |
| wCB.核取方塊   | V    |       |      |      |      |      |
| wDL.下拉選項   | V    |       |      |      |      |      |
| wPW.彈出視窗   | V    |       |      |      |      |      |
| wLB.清單選項   | V    |       |      |      |      |      |
| wCanvas.畫布 | V    |       |      |      |      |      |
| wCtnr.元件容器 |      | V     | V    |      |      |      |
| wHObj隱藏元件  | V    |       |      |      |      |      |





# 異動說明

行動裝置版首頁/參數設定，異動如下：

- 修改設定樣式主題參數後重新登出入後才啟用
- 完成設定時出現彈跳視窗提醒使用者登出入後才啟用
  - 當修改樣式主題後後，按確認按鈕會彈跳視窗【修改主題樣式會在您下一次登入系統時生效。】

