

# ruRU IDE教學課程

## 10-2-1


### 資料交易-無檢視表段落設定

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

## 資料交易流程



- 在10-1節中，我們有提到，資料交易可以設定兩種資料來源，一種是接收參數，一種則是檢視表，本節將會介紹接收參數的段落設定方式，並且沿用10-1節的案例。
- 設定方法如下：

## 架構



搜尋表報

## 教學案例 > 商品主檔



確認

料號	<input type="text"/>
品名	<input type="text"/>
規格	<input type="text"/>
廠商	<input type="text"/>
狀態	<input type="text"/>
單次訂購金額限制	<input type="text"/> 元
認證文件	<input type="text"/> <input type="button" value="上傳文件"/>
異動人員	<input type="text"/>
異動日期	<input type="text"/> <input type="button" value="存檔"/>

## 版面 基本 屬性

### 設計類型



### 版面排版



### 基本元件



### 工具列元件



1. 展開「資料表格」節點。
2. 按下「資料交易」項目，開啟介面。

## 資料交易

商品主檔\_生效\_教學用

資料交易名稱 商品主檔\_生效\_教學用 料號 PS000100000965

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

1. 2. 3.

1. 如果有需要，可以輸入關鍵字，使用搜尋功能找到要編輯的資料交易。
2. 找到要設定的資料交易，點兩下之後開啟它。
3. 在「基本設定」頁籤中，按下新增鍵。



## 資料交易

商品主檔\_生效\_教學用

資料交易名稱 商品主檔\_生效\_教學用

料號 PS000100000965

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

段落名稱 修改商品主檔的狀態欄位

來源類別

☒ 無

☐ 檢視表

☐ 固定筆數

序

欄位名稱

排序依據

起始值

終止值

累加值

1. 輸入段落的名稱。
2. 在「來源類別」中選擇「無」，表示這個段落的來源不需要檢視表。
3. 儲存本頁籤的設定。
4. 在對話框中按下「確定」。

### 資料交易

- 表單類型-單改\_確認送出
- 表單類型-雙改\_過帳存回
- 客戶服務記錄\_結案
- 客戶服務記錄\_轉FAQ
- 按鍵加註-外部程式\_刪除表格1記
- 按鍵加註-外部程式\_刪除表格3記
- 按鍵加註-影響數據\_上傳檔案
- 按鍵加註-影響數據\_單據編碼
- 按鍵加註-影響數據\_欄位加密
- 商品主檔\_失效
- 商品主檔\_生效
- 商品主檔\_生效\_教學用
- 商品主檔\_刪除文件
- 商品訂購交期維護\_存檔
- 商品訂購單\_匯入
- 商品訂購輸出表\_匯出
- 專案任務\_表格匯入
- 移動加權平均計算\_刪除檔案
- 移動加權平均計算\_開始計算
- 畫布上傳\_過帳到DB
- 費用請領單\_確認
- 費用請領單\_確認取消
- 進貨單\_引用序號
- 進貨單\_異動方式測試
- 進貨單\_異動方式測試\_刪除
- 進貨單\_異動紀錄\_固定給值
- 進貨單\_異動紀錄\_特殊處理
- 匯入資料檢查\_完全匯入
- 匯入資料檢查\_部分匯入
- 過帳加註\_一般過帳\_混合類別
- 過帳加註\_一般過帳\_無來源
- 過帳加註\_一般過帳\_資料來源

商品主檔\_生效\_教學用 料號 PS000100000965

001 修改商品主檔的狀態欄位

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

目的類型 專案資料表

目的表格

異動方式 無條件新增

判斷條件

順序	比對欄位	類別	來源欄位
----	------	----	------

1. 切換到「目的表格」頁籤。
2. 按下新增鍵。
3. 挑選要寫入的目的表格。



- 使用資料表介面搜尋並挑選資料表。

DKS測試案例

ruRUIDE

中文(繁體)

架構

教學案例 > 商品主檔

版面 基本 屬性

設計類型

### 資料交易

商品主檔\_生效\_教學用

料號 PS000100000965

001 修改商品主檔的狀態欄位

基本設定 目的表格 目的欄位 資料鎖定 迴圈關聯 接收參數

目的類型 專案資料表

目的表格 商品主檔

異動方式 條件成立者修改

表格別名 A

同步批號

判斷條件

順序	比對欄位	類別	來源欄位
1	料號	參數	料號

1. 輸入表格別名(同一個段落內的表格別名不能重複)。

2. 挑選寫入這個「目的表格」的異動方式。

3. 除了異動方式為「無條件新增」的情況外，其他異動方式都要填寫判斷條件，作為寫入哪些資料的依據。條件可以設定多個，每個條件之間會用「且」(AND)來連接。

- 依上圖的設定，表示我們要找出商品主檔這個資料表中，「料號欄位」與「料號參數」值相同的欄位，符合條件的資料，才會被這個資料交易進行寫入。

4. 設定完畢之後，儲存設定即可。