

# احصاء اور تحليلي جيو ميٽري

خالد خان يوسفزاي

جامعه کاسيٽ، اسلام آباد

khalidyou safzai@comsats.edu.pk



# عنوان

v

دیباچہ

vii

میری پہلی کتاب کا دیباچہ

1	ابتدائی معلومات	1
1	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	1.1
15	محدود، خطوط اور بڑھوتری	1.2
32	تفاعل	1.3
54	ترسیم کی منتقلی	1.4
74	مکونیاتی تفاعل	1.5



## دیباچہ

یہ کتاب اس امید سے لکھی گئی ہے کہ ایک دن اردو زبان میں انجینئری پڑھائی جائے گی۔ اس کتاب کا مکمل ہونا اس سمت میں ایک اہم قدم ہے۔  
طبیعیات کے طلبہ کے لئے بھی یہ کتاب مفید ثابت ہو گی۔

اس کتاب کو Ubuntu استعمال کرتے ہوئے XeLatex میں تشکیل دیا گیا ہے جبکہ سوالات کے جوابات wxMaxima اور کتاب کی  
آخر میں جدول Libre Office Calc کی مدد سے حاصل کیے گئے ہیں۔

درج ذیل کتاب کو سامنے رکھتے اس کو لکھا گیا ہے

Advanced Engineering Mathematics by Erwin Kreyszig

جبکہ اردو اصطلاحات چننے میں درج ذیل لغت سے استفادہ کیا گیا۔

- <http://www.urduenglishdictionary.org>

- <http://www.nlpd.gov.pk/lughat/>

آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچائیں اور کتاب میں غلطیوں کی نشاندہی میرے برقی پتہ پر کریں۔ میری  
تمام کتابوں کی مکمل XeLatex معلومات

<https://www.github.com/khalidyousofzai>

سے حاصل کی جاسکتی ہیں جنہیں آپ مکمل اختیار کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ طلبہ و طالبات اس کتاب سے استفادہ ہوں  
گے۔

خالد خان یوسفزئی

5 نومبر 2018



# میری پہلی کتاب کا دیباچہ

گزشتہ چند برسوں سے حکومت پاکستان اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دے رہی ہے جس سے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیق کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کا نظام انگریزی زبان میں رائج ہے۔ دنیا میں تحقیقی کام کا بیشتر حصہ انگریزی زبان میں ہی چھپتا ہے۔ انگریزی زبان میں ہر موضوع پر لاتعداد کتابیں پائی جاتی ہیں جن سے طلبہ و طالبات استفادہ کرتے ہیں۔

ہمارے ملک میں طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد بنیادی تعلیم اردو زبان میں حاصل کرتی ہے۔ ان کے لئے انگریزی زبان میں موجود مواد سے استفادہ کرنا تو ایک طرف، انگریزی زبان از خود ایک رکاوٹ کے طور پر ان کے سامنے آتی ہے۔ یہ طلبہ و طالبات ذہین ہونے کے باوجود آگے بڑھنے اور قوم و ملک کی بھرپور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے طلبہ و طالبات کو اردو زبان میں نصاب کی اچھی کتابیں درکار ہیں۔ ہم نے قومی سطح پر ایسا کرنے کی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی۔

میں برسوں تک اس صورت حال کی وجہ سے پریشانی کا شکار رہا۔ کچھ کرنے کی نیت رکھنے کے باوجود کچھ نہ کر سکتا تھا۔ میرے لئے اردو میں ایک صفحہ بھی لکھنا ناممکن تھا۔ آخر کار ایک دن میں نے اپنی اس کمزوری کو کتاب نہ لکھنے کا جواز بنانے سے انکار کر دیا اور یوں یہ کتاب وجود میں آئی۔

یہ کتاب اردو زبان میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لئے نہایت آسان اردو میں لکھی گئی ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ اسکول کی سطح پر نصاب میں استعمال ہونے والے تکنیکی الفاظ ہی استعمال کئے جائیں۔ جہاں ایسے الفاظ موجود نہ تھے وہاں روزمرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ چنے گئے۔ تکنیکی الفاظ کی چٹائی کے وقت اس بات کا دہان رکھا گیا کہ ان کا استعمال دیگر مضامین میں بھی ممکن ہو۔

کتاب میں بین الاقوامی نظام اکائی استعمال کی گئی ہے۔ اہم متغیرات کی علامتیں وہی رکھی گئی ہیں جو موجودہ نظام تعلیم کی نصابی کتابوں میں رائج ہیں۔ یوں اردو میں لکھی اس کتاب اور انگریزی میں اسی مضمون پر لکھی کتاب پڑھنے والے طلبہ و طالبات کو ساتھ کام کرنے میں دشواری نہیں ہو گی۔

امید کی جاتی ہے کہ یہ کتاب ایک دن خالصتاً اردو زبان میں انجینئرنگ کی نصابی کتاب کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اردو زبان میں برقی انجینئرنگ کی مکمل نصاب کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔

اس کتاب کے پڑھنے والوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ طلبہ و طالبات تک پہنچانے میں مدد دیں اور انہیں جہاں اس کتاب میں غلطی نظر آئے وہ اس کی نشاندہی میری ای۔میل پر کریں۔ میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں گا۔


اس کتاب میں تمام غلطیاں مجھ سے ہی سرزد ہوئی ہیں البتہ انہیں درست کرنے میں بہت لوگوں کا ہاتھ ہے۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے اور مکمل ہونے پر ان حضرات کے تاثرات یہاں شامل کئے جائیں گے۔

میں یہاں کامیٹ یونیورسٹی اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ایسی سرگرمیاں ممکن ہوئیں۔

خالد خان یوسفزئی

28 اکتوبر 2011





شکل 1.86: ریڈین کی تعریف

## 1.5 ٹکونیاتی تفاعل

اس حصہ میں ریڈین، ٹکونی تفاعل، دوریت اور بنیادی ٹکونی مماثل پر غور کیا جائے گا۔


### ریڈین

چھوٹی جماعتوں میں زاویوں کو درجات کی صورت میں ناپا جاتا ہے۔ احصاء میں زاویہ کو ریڈین میں ناپا جاتا ہے جہاں  $180^\circ$  کو  $\pi$  ریڈین کہتے ہیں۔ ریڈین کی استعمال سے حساب آسان ہو جاتا ہے۔

شکل 1.86-1 میں رداس  $r$  کا دائرہ دکھایا گیا ہے جس کے مرکز  $C$  سے دو شعاعیں نکل رہی ہیں جو مرکز پر وسطی زاویہ  $\theta$  بناتی ہیں۔ یہ شعاعیں دائرے کو  $A$  اور  $B$  پر قطع کرتی ہیں۔ قوس  $AB$  کی لمبائی  $s$  ہے۔ اگر دائرے کا رداس 1 ہو تب ہم اس دائرے کو اکائی دائرہ<sup>62</sup> کہتے ہیں۔ اکائی دائرے پر اکائی لمبائی کا قوس جتنا زاویہ بناتی ہے اس کو ایک ریڈین زاویہ کہتے ہیں (یہی ایک ریڈین کی تعریف ہے)۔ شکل 1.86-2 میں ایک ریڈین کی اس تعریف کی وضاحت کی گئی ہے۔ شکل 1.86-3 ج میں اکائی لمبائی کے دو قوس ساتھ ساتھ رکھے گئے ہیں جو ایک ایک ریڈین کا وسطی زاویہ بناتے ہیں۔ یوں کل قوس کی لمبائی 2 ہے اور کل زاویہ 2 ریڈین ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکائی دائرے پر وسطی زاویہ کی ریڈین میں ناپ قوس کی لمبائی کے برابر ہوگی۔ شکل 1.86-4 میں اس حقیقت کو دکھایا گیا ہے۔

زاویہ  $ACB$  کی ریڈین ناپ کی تعریف اکائی دائرے کی قوس  $AB$  کی لمبائی ہے۔ چونکہ اکائی دائرے کا محیط  $2\pi$  ہے اور ایک مکمل چکر  $360^\circ$  ہے لہذا درج ذیل تعلق لکھا جاسکتا ہے۔

$$180^\circ = \pi \text{ ریڈین}$$



شکل 1.87: اشکال برائے مثال 1.42

مثال 1.42: درجہ سے ریڈیئن میں زاویے کی تبدیلی  
 $45^\circ$  کو ریڈیئن میں لکھیں اور  $\frac{\pi}{6}$  کو درجہ میں لکھیں۔  
 حل: شکل 1.87 دیکھیں۔

$$45 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4} \text{ ریڈیئن}$$

$$\frac{\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi} = 30^\circ$$

□

### ریڈیئن اور درجہ

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \approx 0.02 \text{ ریڈیئن}$$


$$1 \text{ ریڈیئن} = \frac{180}{\pi} \approx 57^\circ$$

دھیان رہے کہ زاویے کی پیمائش درجات میں ہونے کو  $^\circ$  کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے جبکہ ریڈیئن کو بغیر علامت لکھا جاتا ہے۔ یوں  $45^\circ$  سے مراد پیمائش درجہ ہو گا جبکہ  $\theta = 3$  سے مراد تین ریڈیئن ہو گا۔


$xy$  مستوی میں شعاع کا راس مبدأ پر اور شعاع کا ابتدائی مقام مثبت  $x$  محور پر ہونے کی صورت میں زاویہ کے مقام کو معیاری مقام<sup>63</sup> کہتے ہیں۔ مثبت  $x$  محور سے گھڑی کی سوئی کے مخالف رخ زاویہ کی ناپ مثبت اور گھڑی کی سوئی کی رخ ناپ منفی تصور کی جاتی ہے (شکل 1.88)۔ یوں مثبت  $x$  محور کا زاویہ 0 ریڈیئن اور منفی  $x$  محور کا زاویہ  $\pi$  ریڈیئن ہو گا۔

گھڑی مخالف چکر بیان کرتے ہوئے زاویے کی ناپ  $2\pi$  یعنی  $360^\circ$  سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گھڑی کی رخ چکر بیان کرتے ہوئے زاویہ کی ناپ کچھ بھی ممکن ہے (شکل 1.89)۔

<sup>63</sup> standard position




شکل 1.88: زاویے کی ناپ




شکل 1.89: مثبت اور منفی ریڈیئن


شکل 1.90-1 میں چند اشکال کو چکدر  $xy$  مستوی پر دکھایا گیا ہے۔ اس  $xy$  مستوی کو کھینچ کر  $x$  رخ اور  $y$  رخ کی لمبائیاں  $k$  گنا کرنے سے شکل 1.90-2 حاصل ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جسامت  $k$  گنا کر دی گئی ہے۔ یوں اگر بائیں شکل کے ٹکون کی افقی اور انتصابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب  $a$  اور  $b$  ہوں تب اس کی وتر کی لمبائی  $\sqrt{a^2 + b^2}$  ہوگی۔ دائیں شکل میں ٹکون کی افقی اور انتصابی اطراف کی لمبائیاں بالترتیب  $ka$  اور  $kb$  ہوں گی لہذا اس کا وتر  $\sqrt{(ka)^2 + (kb)^2} = k\sqrt{a^2 + b^2}$  ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ دائیں مستوی پر نا صرف افقی اور انتصابی خط بلکہ ترچھے خط کی لمبائی بھی  $k$  گنا ہو گئی ہے۔ چونکہ ہر ترچھے خط کو کسی ٹکون کا وتر تصور کیا جاسکتا ہے لہذا دائیں مستوی پر (ہر افقی اور ہر انتصابی خط کے ساتھ ساتھ) ہر ترچھے خط کی لمبائی  $k$  گنا ہوگی۔ کیا جسامت  $k$  گنا کرنے سے لمبائی قوس بھی  $k$  گنا ہوگی؟ اس کا جواب ہے "جی ہاں" جس کا ثبوت اب پیش کرتے ہیں۔




شکل 1.90: شکل بڑھانے یا گھٹانے کا زاویہ پر اثر نہیں پایا جاتا ہے۔




شکل 1.92: محیط دائرہ



شکل 1.91: قوس کی لمبائی



شکل 1.93: قوس، رداس اور زاویے کا تعلق۔




شکل 1.91 میں قوس کی لمبائی جاننے کی خاطر قوس پر مختلف نقطے منتخب کرتے ہوئے ان کے بیچ سیدھے خط کھینچے گئے ہیں۔ ان سیدھے خطوط کی مجموعی لمبائی کو قوس کی تخمینی لمبائی لی جاسکتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوس پر نقطوں کی تعداد بڑھا کر اس کو زیادہ ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے قوس کی لمبائی اور سیدھے خطوط کی مجموعی لمبائی میں فرق کو ہم جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس قوس کی جسامت کو  $k$  گنا کیا جائے تب ہر سیدھے خط کی لمبائی  $k$  گنا ہوگی لہذا ان کی مجموعی لمبائی (جو قوس کی لمبائی ہے) بھی  $k$  گنا ہوگی۔ (ثبوت مکمل ہوا۔)

شکل 1.93-1 میں رداس  $r$  کے دائرے پر قوس  $s$  اور وسطی زاویہ  $\theta$  دکھائے گئے ہیں۔ اس دائرے کے مرکز پر ہم 1 رداس کا دائرہ بناتے ہیں (شکل 1.93-2)؛ اگر دیے گئے دائرے کا رداس اکائی سے کم ہو تب یہ دائرہ اکائی دائرے کے اندر نظر آئے گا۔ (جیسا شکل 1.93-2 میں دکھایا گیا ہے) ریڈیئن کی تعریف کی رو سے اکائی دائرے پر قوس اور زاویہ آپس میں برابر ہوں گے۔ شکل 1.93-2 میں دونوں دائروں پر قوس کی لمبائیوں کا تناسب  $\frac{s}{\theta}$  اور دائروں کے رداس کی لمبائیوں کا تناسب  $\frac{r}{1}$  ایک جیسا ہوں گے، یعنی  $\frac{s}{\theta} = \frac{r}{1}$  جس سے درج ذیل اہم ترین کلیہ ملتا ہے۔

قوس، رداس اور زاویے کا تعلق

$$s = r\theta$$

$$\begin{array}{ll} \sin \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{سائ}} & \text{کوسائنٹ} \quad \csc = \frac{\text{وتر}}{\text{عمود}} \\ \cos \theta = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{سائ}} & \text{سائنٹ} \quad \sec = \frac{\text{وتر}}{\text{قاعدہ}} \\ \tan \theta = \frac{\text{عمود}}{\text{قاعدہ}} & \text{کوٹینجٹ} \quad \cot = \frac{\text{قاعدہ}}{\text{عمود}} \end{array}$$



شکل 1.94: قائمہ مثلث اور تکنیکی تفاعل

زاویہ ناپنے کی روایت: ریڈیئن استعمال کریں  
یہاں کے بعد اس کتاب میں زاویے کو ریڈیئن میں ناپا جائے گا۔ جہاں زاویے کو ریڈیئن میں نہیں ناپا گیا ہو وہاں صریحاً بتلایا جائے گا۔ یوں اگر ہم زاویہ  $\frac{\pi}{6}$  کی بات کریں تب اس سے مراد  $\frac{\pi}{6}$  ریڈیئن کا زاویہ ہو گا تاکہ  $\frac{\pi}{6}$  درجے کا زاویہ۔

مثال 1.43: رداس 8 کے دائرے پر غور کریں۔ (الف) دائرے پر  $2\pi$  لمبائی کا قوس، دائرے کے مرکز پر کیا وسطی زاویہ بنتا ہے۔  
(ب) اس قوس کی لمبائی تلاش کریں جو  $\frac{3\pi}{4}$  وسطی زاویہ بنتا ہو۔  
حل:

$$s = r\theta = 8\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 6\pi \quad (\text{ب}) \quad \theta = \frac{s}{r} = \frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \quad (\text{الف})$$

□



### چھ بنیادی تکنیکی تفاعل

آپ زاویہ حادہ کے تکنیکی تفاعل سے بخوبی واقف ہوں گے جو قائمہ مثلث کے اطراف کی لمبائیوں کی تناسب سے حاصل ہوتے ہیں (شکل 1.94)۔ ہم انہیں تعریف کو وسعت دیتے ہوئے زاویہ منفرجہ اور منفی زاویوں پر بھی لاگو کرتے ہیں جہاں معیاری مقام پر رداس  $r$  کے دائرے میں زاویہ پایا جاتا ہے۔ ہم اب ان تکنیکی تفاعل کو نقطہ  $N(x, y)$  کے محدود کی صورت میں بیان کرتے ہیں جہاں مبدا سے خارج ہوتا ہوا شعاع دائرے کو  $N(x, y)$  پر قطع کرتا ہے۔

شکل 1.95-1 کو دیکھتے ہوئے ان تفاعل کو یہاں پیش کرتے ہیں۔

### چھ تکنیکی تفاعل

$$\begin{array}{ll} \sin \theta = \frac{y}{r} & \text{کوسائنٹ} \quad \csc \theta = \frac{r}{y} \\ \cos \theta = \frac{x}{r} & \text{سائنٹ} \quad \sec \theta = \frac{r}{x} \\ \tan \theta = \frac{y}{x} & \text{کوٹینجٹ} \quad \cot \theta = \frac{x}{y} \end{array}$$



شکل 1.95: ٹکونیاتی تفاعل

آپ شکل 1.95-ب سے دیکھ سکتے ہیں کہ زاویہ حادہ کی صورت میں ٹکونیاتی تفاعل کی توسیعی تعریف اور قائمہ زاویہ ٹکونی تعریف ایک جیسے ہیں۔

جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں  $x = 0$  کی صورت میں  $\tan \theta$  اور  $\sec \theta$  غیر معین ہیں (چونکہ کسی بھی عدد کو صفر سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہے)۔ یوں یہ  $\theta = \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots$  کے لئے غیر معین ہیں۔ اسی طرح  $y = 0$  یعنی  $\theta = 0, \pm\pi, \pm 2\pi, \dots$  کے لئے  $\csc \theta$  اور  $\cot \theta$  غیر معین ہیں۔

اسی طرح درج ذیل تعریف بھی لکھے جاسکتے ہیں۔

ٹکونیاتی تفاعل کے باہمی تعلقات

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$


$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$


$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

مستوی میں نقطہ  $N(x, y)$  کو مہداسے فاصلہ  $r$  اور زاویہ  $\theta$  کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے (شکل 1.96)۔ چونکہ  $\cos \theta = \frac{x}{r}$  اور  $\sin \theta = \frac{y}{r}$  ہیں لہذا درج ذیل ہو گا۔

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$



شکل 1.97: زاویہ  $\theta$  کے لئے زاویہ حادہ نکون



شکل 1.96: مستوی میں کارتیسی محدد کا  $r$  اور  $\theta$  میں اظہار۔

### تکوینیاتی تفاعل کی قیمتیں

شکل 1.95 کے دائرے میں  $r = 1$  ہونے کی صورت میں  $\sin \theta$  اور  $\cos \theta$  کی تعارفی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہیں۔

$$\cos \theta = x, \quad \sin \theta = y$$

یوں ہم سائن اور کوسائن کی قیمتوں کو بالترتیب نقطہ  $N(x, y)$  کی  $x$  اور  $y$  محدد سے پڑھ سکتے ہیں۔ نقطہ  $N$  سے  $x$  محور پر قائمہ گراتے ہوئے حاصل حوالہ نکون سے بھی انہیں حاصل کیا جاسکتا ہے (شکل 1.97)۔ ہم  $x$  اور  $y$  کی قیمتیں نکون کی اطراف سے ناپتے ہیں۔  $x$  اور  $y$  کی علامتیں اس ربع سے تعین کی جاتی ہیں جس میں نکون پایا جاتا ہو۔

مثال 1.44:  $\frac{2\pi}{3}$  ریڈین کا سائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: زاویے کو معیاری مقام پر اکائی دائرے میں بنائیں۔ حوالہ نکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل 1.98)۔  
دوسرا قدم: جہاں اکائی دائرے کو شعاع قطع کرتی ہے اس نقطے کے محدد دریافت کریں:

$$\cos \frac{2\pi}{3} = x \text{ کا محدد } N = -\frac{1}{2}$$


$$\sin \frac{2\pi}{3} = y \text{ کا محدد } N = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

□

تکوینیاتی تفاعل کی قیمتوں کی علامت جاننے کے لئے شکل 1.99 میں دکھایا گیا CAST کا قاعدہ یاد رکھیں۔


مثال 1.45:  $-\frac{\pi}{4}$  ریڈین کا سائن اور کوسائن تلاش کریں۔

حل: پہلا قدم: معیاری مقام پر اکائی دائرے میں زاویہ کھینچ کر حوالہ نکون کے اطراف کی لمبائیاں لکھیں (شکل 1.100)۔




شکل 1.99: قاعدہ CAST

$$\left(\cos \frac{2\pi}{3}, \sin \frac{2\pi}{3}\right) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$



شکل 1.98: ٹکونیاتی تناسب کی قیمتیں (مثال 1.44)



$$N : \left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right), \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right] = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

شکل 1.100: شکل برائے مثال 1.45

دوسرا قدم: نقطہ  $N$  کے محدود تلاش کریں۔

$$\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = x \text{ کا محدود } N = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = y \text{ کا محدود } N = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

□







درج بالا دو مثالوں کی طرح حل کرتے ہوئے جدول میں دیے قیمتیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

ترسیم



ٹکونیاتی تناسب کو کارٹیسی محدود میں ترسیم کرتے ہوئے ہم عموماً غیر تابع متغیر  $\theta$  کو  $x$  سے ظاہر کرتے ہیں (شکل 1.101)۔



درجہ ریڈین	$-180^\circ$ $-\pi$	$-135^\circ$ $-\frac{3\pi}{4}$	$-90^\circ$ $-\frac{\pi}{2}$	$-45^\circ$ $-\frac{\pi}{4}$	$0^\circ$ $0$	$30^\circ$ $\frac{\pi}{6}$	$45^\circ$ $\frac{\pi}{4}$	$60^\circ$ $\frac{\pi}{3}$	$90^\circ$ $\frac{\pi}{2}$	$135^\circ$ $\frac{3\pi}{4}$	$180^\circ$ $\pi$
$\sin \theta$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0
$\cos \theta$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1
$\tan \theta$	0	1		-1	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$		-1	0



شکل 1.101: چھ بنیادی ٹریگونیٹریک ٹیٹائل کے ترسیم۔ ان ٹیٹائل کی دوریت صاف ظاہر ہے۔



شکل 1.102:  $\cos 2x$  کا دوری عرصہ کم ہے جبکہ  $\cos \frac{x}{2}$  کا دوری عرصہ زیادہ ہے۔

#### دوریت

معیاری مقام پر زاویہ  $x$  اور زاویہ  $x + 2\pi$  ہم مکان ہوں گے۔ یوں ان دونوں زاویوں کے تکنیاتی تفاعل کی قیمتیں ایک جیسی ہوں گی۔ مثال کے طور پر  $\cos(x + 2\pi) = \cos x$  ہو گا۔ ایسے تفاعل جن کی قیمت مقررہ وقفوں سے دہرائی ہو دوری<sup>64</sup> کہلاتا ہے۔

تعریف: اگر کسی مثبت عدد  $p$  کے لئے تمام  $x$  پر  $f(x + p) = f(x)$  ہو تب تفاعل  $f(x)$  دوری کہلاتا ہے۔  $p$  کی ایسی کم سے کم قیمت کو  $f(x)$  کا دوری عرصہ<sup>65</sup> کہتے ہیں۔

ہم شکل 1.101 سے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینیجنٹ اور کوٹینیجنٹ تفاعل کا دوری عرصہ  $p = \pi$  ہے جبکہ باقی چار تفاعل کا دوری عرصہ  $2\pi$  ہے۔

شکل 1.102 میں  $y = \cos 2x$  اور  $y = \cos \frac{x}{2}$  ترسیم کیے گئے ہیں۔ تکنیاتی تفاعل میں  $x$  کو 1 سے بڑی عدد سے ضرب کرنے سے تفاعل تیز ہو جاتا ہے (اس کی تعدد بڑھ جاتی ہے اور اس کا دوری عرصہ کم ہو جاتا ہے) جبکہ 1 سے کم عدد سے  $x$  کو ضرب کرنے سے تفاعل آہستہ ہو جاتا ہے جس سے اس کا دوری عرصہ بڑھ جاتا ہے۔

دوری تفاعل کی اہمیت اس حقیقت کی بنا ہے کہ سائنس میں عموماً طبعی نظام جن پر ہم غور کرتے ہیں کا رویہ دوری ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن، دماغی لہریں اور گھریلو استعمال کی 220 وولٹ کی بجلی دوری ہیں۔ اسی طرح خرد امواج تندور میں برقیاتی میدان جو خوراک کو گرم کرتی ہیں دوری

periodic<sup>64</sup>  
period<sup>65</sup>

ہوتی ہیں۔ موسمی کاروبار میں سرمایہ کی آمد و رفت اور گھومنے والی مشین کا رویہ بھی دوری ہوتا ہے۔ ہمارے پاس پختہ شواہد موجود ہیں جن کے تحت دنیا پر برفانی عہد تقریباً 90 000 تا 100 000 سال کے وقفہ سے دہراتا ہے۔

اگر اتنے زیادہ چیزیں دوری ہیں تب ہم صرف تکنیکی تفاعل پر کیوں غور کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب اعلیٰ احصاء کا ایک حیرت کن مسئلہ دیتا ہے جس کے تحت ہر دوری تفاعل، جسے ہم ریاضی نمونہ میں استعمال کرنا چاہیں گے، کو ہم سائن اور کوسائن تفاعل کا مجموعہ لکھ سکتے ہیں۔ یوں سائن اور کوسائن تفاعل کا احصاء جانتے ہوئے ہم کسی بھی دوری تفاعل کا ریاضی نمونہ اخذ کر سکیں گے۔

### جفت بالمقابل طاق

شکل 1.101 سے ظاہر ہے کہ کوسائن اور سینکسٹ تفاعل جفت ہیں جبکہ باقی چار تفاعل طاق ہیں:

جفت	طاق
$\cos(-x) = \cos x$	$\sin(-x) = -\sin x$
$\sec(-x) = \sec x$	$\tan(-x) = -\tan x$
	$\csc(-x) = -\csc x$
	$\cot(-x) = -\cot x$

### مماثل

اکائی دائرے پر نقطہ  $N(\cos \theta, \sin \theta)$  سے  $x$  محور پر قائمہ گراتے ہوئے حاصل حوالہ ٹکون پر مسئلہ فیثاغورث کے اطلاق سے درج ذیل ملتا ہے (شکل 1.103)۔

$$(1.8) \quad \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

یہ مساوات  $\theta$  کی تمام قیمتوں کے لئے درست ہے اور غالباً یہ اہم ترین تکنیکی مماثل ہے۔


مساوات 1.8 کے دونوں ہاتھ کو ایک بار  $\cos^2 \theta$  اور ایک بار  $\sin^2 \theta$  سے تقسیم کرتے ہوئے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$$

$$1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$$

آپ درج ذیل مماثل سے بخوبی واقف ہوں گے۔

$$(1.9) \quad \begin{aligned} \cos(A + B) &= \cos A \cos B - \sin A \sin B \\ \sin(A + B) &= \sin A \cos B + \cos A \sin B \end{aligned} \quad \text{مجموعی زاویہ کلیات}$$



شکل 1.103: عمومی زاویہ  $\theta$  کے لئے حوالہ ٹرگون۔

اس کتاب میں تمام درکار مماثل کو مساوات 1.8 اور مساوات 1.9 سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ مساوات 1.9  $A$  اور  $B$  کی ہر قیمت کے لئے درست ہیں۔  $\cos(A - B)$  اور  $\sin(A - B)$  کے لئے بھی اسی طرح کے کلیات پائے جاتے ہیں۔

مجموعی زاویہ کلیات میں  $A$  اور  $B$  دونوں کے لئے  $\theta$  پر کرنے سے درج ذیل مماثل حاصل ہوتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\ \sin 2\theta &= 2 \sin \theta \cos \theta \end{aligned} \quad \text{دوہرا زاویہ کلیات}$$

(1.10)

درج ذیل کلیات

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1, \quad \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta$$

کو آپس میں جمع کرنے سے  $2 \cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta$  اور تفریق کرنے سے  $2 \sin^2 \theta = 1 - \cos 2\theta$  حاصل ہوتا ہے جن سے دوہرا زاویے کے درج ذیل مزید دو کلیات حاصل ہوتے ہیں۔

$$\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \quad (1.11)$$


$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2} \quad (1.12)$$

درج بالا میں  $\theta$  کی جگہ  $\frac{\theta}{2}$  لکھنے سے نصف زاویہ کلیات<sup>66</sup> حاصل ہوتے ہیں۔

قاعدہ کوسائن

اگر ٹرگون  $ABC$  کے اضلاع  $a$ ،  $b$  اور  $c$  ہوں اور  $c$  کے سامنے زاویہ  $\theta$  ہو تب درج ذیل ہوگا (شکل 1.104)۔

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \quad (1.13)$$



شکل 1.104: قاعدہ کوسائن

اس مساوات کو قاعدہ کوسائن<sup>67</sup> کہتے ہیں۔

اس کلیہ کو حاصل کرنے کی خاطر تینوں کو کارتیسی محدود پر یوں بنائیں کہ اس کا ایک راس مبدا پر اور ایک ضلع  $x$  محور پر ہو (شکل 1.104)۔ اس  $B$  سے  $x$  محور پر قائمہ گرائیں۔ یوں حاصل قائمہ مثلث  $ABD$  پر مسئلہ فیثاغورث کا اطلاق کرتے ہیں جہاں  $a \cos \theta$  کی قیمت منفی ہونے کی بنا  $A$  سے  $D$  تک فاصلہ  $b - a \cos \theta$  لکھا جائے گا۔ یوں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے

$$\begin{aligned} c^2 &= (b - a \cos \theta)^2 + (a \sin \theta)^2 \\ &= a^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + b^2 - 2ab \cos \theta \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \end{aligned}$$

جہاں آخری قدم پر  $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$  کا سہارا لیا گیا ہے۔

قاعدہ کوسائن مسئلہ فیثاغورث کو عمومی بناتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ  $\theta = \frac{\pi}{2}$  کی صورت میں  $\cos \frac{\pi}{2} = 0$  کی بنا قاعدہ کوسائن سے  $c^2 = a^2 + b^2$  یعنی مسئلہ فیثاغورث حاصل ہوتا ہے۔

## سوالات

half angle formulae<sup>66</sup>  
law of cosines<sup>67</sup>