




INTRODUCCIÓN A LA CLASE

Go Bases



Los objetivos de la clase son:

- Comprender y Utilizar el paquete fmt
- Comprender y Utilizar el paquete os
- Comprender y Utilizar el paquete io

¡Vamos por ello!





PACKAGE FMT

Go Bases

// ¿Qué es el package fmt?

El package “fmt” nos permite trabajar con valores y formatearlos, tanto para imprimirlo por pantalla como para recolectar la entrada del usuario desde la consola.



Caracteres de escape

Los caracteres de escape son utilizados en Go al momento de imprimir un string para “escapar el string”.

Go no imprime en pantalla cuando encuentra un carácter de escape, lo que hará es formatear según el carácter de escape utilizado.

Por ejemplo si en una instrucción de impresión encuentra la directiva “\n” Go interpreta que debe imprimir un salto de línea en ese lugar.



Caracteres de escape más utilizados

CARÁCTER DE ESCAPE	INTERPRETACIÓN
<code>\n</code>	salto de línea
<code>\\</code>	barra invertida
<code>\t</code>	tab horizontal
<code>\v</code>	tab vertical



Verbos de impresión

Algunas funciones en el package fmt aceptan verbos de impresión. Estos verbos de impresión le indican a Go de qué manera imprimir una variable.

Cuando encuentra un verbo de impresión, Go lo reemplaza por la variable correspondiente de manera que el primer verbo de impresión corresponde a la primer variable, y así sucesivamente.

Estos verbos de impresión le indican a Go como tratar a esa variable. Por ejemplo para imprimir por pantalla el tipo de una variable usamos el verbo de impresión %T.



Verbos de impresión más utilizados

%v	valor en formato estándar
%T	tipo de dato del valor a imprimir
%t	bool
%s	string
%f	punto flotante
%d	entero decimal
%b	un entero binario
%o	octal
%c	imprime caracteres
%p	dirección de memoria




Print

// Func

IT BOARDING

BOOTCAMP





.Print()

La función `Print(a ...interface{ })` (`n int`, `err error`) toma como parámetro `n` cantidad de valores de cualquier tipo (`interface{ }`) y escribe al standard output (normalmente la pantalla). La función devuelve el número de bytes escritos, y un error en caso de encontrar uno.



Es convención ignorar los valores retornados por la función `Print()`.



.Print()

ULO

En este ejemplo definimos e inicializamos las variables “nombre” y “edad”. Ya que la función Print() recibe n número de parámetros y de cualquier tipo, podemos pasarle estas variables, y concatenarlas con cadenas definidas dentro de la función.

“\n” es un carácter de escape que indica un salto de línea.

```
{ nombre, edad := "Kim", 22
  fmt.Print(nombre, " tiene ", edad, " años de edad.\n")
```



.Println()

La función Println() funciona exactamente igual que print(). La única diferencia es que siempre agrega un salto de línea al final de la impresión.

```
{ nombre, edad := "Kim", 22  
  fmt.Println(nombre, " tiene ", edad, " años de edad.")
```



.Printf()

La función Printf(format **string**, a ...**interface{ }**) (n **int**, err **error**) toma como primer parámetro un string en donde se colocan los verbos de impresión y como segundo parámetro n cantidad de valores de cualquier tipo (**interface{ }**) y escribe al standard output (normalmente la pantalla). La función devuelve el número de bytes escritos, y un error en caso de encontrar uno.



Es convención ignorar los valores retornados por la función printf().



.Printf()

En este ejemplo modificamos el ejemplo anterior usando `printf()` en vez de `print()`.

Como primer parámetro pasamos el string de formateo que incluirá los verbos de impresión que al momento de imprimirse serán reemplazados por las variables de los parámetros subsiguientes.

Pasamos `%s` porque nombre es un string y `%d` porque edad es un entero.

```
{  
    nombre, edad := "Kim", 22  
    fmt.Printf("%s tiene %d años de edad.\n", nombre, edad)
```



.Printf()

También podemos definir que la impresión tenga una cantidad X de caracteres, en caso del valor a imprimir sea menor a esa cantidad. De ser así rellenara los valores faltantes con espacios en blanco. Si el valor a imprimir supera la cantidad que indicamos no le dará importancia e imprimirá el valor normalmente.

```
{ }
```

```
fmt.Printf("%10d", 12222)  
fmt.Printf("%10s", "aa")
```



.Printf()

Cuando deseamos imprimir un flotante podemos indicarle la cantidad de valores que queramos imprimir después de la coma.

Lo hacemos indicando con un punto y la cantidad.

En el siguiente ejemplo veremos cómo imprimir solo los 2 primeros valores por pantalla, quedando 12222.12

```
{}
```

```
fmt.Printf("%10.2f /n", 12222.123123)  
fmt.Printf("%.2f /n", 12222.123123)
```





Sprint

//Func

IT BOARDING

BOOTCAMP





.Sprint()

La función `Sprint(a ...interface{ }) string` toma como parámetro `n` variables de cualquier tipo y las formatea como un string de manera estándar según su tipo.

El valor de retorno es la concatenación de estas variables condensadas en un string.

En este ejemplo usamos la función `Sprint()` para guardar en una variable la concatenación de todas las variables pasadas por parámetro y luego usamos la función `Print()` para imprimir la variable generada.

```
{}  
    nombre, edad := "Kim", 22  
    res := fmt.Sprint(nombre, " tiene ", edad, " años de edad.\n")  
    fmt.Print(res)
```



.Sprintln()

La función Sprintln() funciona exactamente igual que la función Sprint() con la diferencia de que agrega un salto de línea automáticamente al final del string resultante y además espacio en cada argumento.

```
{  
  nombre, edad := "Kim", 22  
  res := fmt.Sprintln(nombre, " tiene ", edad, " años de edad.")  
  fmt.Print(res)  
}
```



.Sprintf()

La función Sprintf(format **string**, a ...**interface{ }**) **string** toma como parámetro un string de formateo al igual que la función Printf() y n variables de cualquier tipo y las formatea según el verbo de impresión indicado en el string de formateo.

El valor de retorno es la concatenación de estas variables condensadas en un string.



.Sprintf()

En este ejemplo modificamos el anterior usando `Sprintf()` en vez de `Sprint()`. La diferencia es que le pasamos un string con los verbos de impresión en donde irían las variables de los parámetros subsiguientes. El verbo de impresión indicaría a Go de qué manera tratar a esas variables a la hora de formatearlas.

```
{ } nombre, edad := "Kim", 22
    res := fmt.Sprintf("%s tiene %d años de edad.\n", nombre, edad)
    fmt.Print(res)
```

Al pasar `%s` le decimos que trate a la primer variable como string y con `%d` que trate a la siguiente como int.



PACKAGE OS

Go Bases

// ¿Qué veremos en esta sección?

Explicaremos las funciones principales y más usadas del paquete os.

IT BOARDING

BOOTCAMP

// ¿Qué es el package os?

El package “os” nos permite ejecutar y utilizar funcionalidades del Sistema Operativo.

IT BOARDING

BOOTCAMP



Funcionalidades Sistema Operativo

Podemos utilizar funcionalidades del sistema operativo como por ejemplo:

- Conocer la información respectiva de un determinado archivo
 - Nombre
 - Tamaño
 - Fecha
- Variables de entorno
 - Leer
 - Escribir
 - Eliminar
- Leer un archivo




Stat

// Func

IT BOARDING

BOOTCAMP





.Stat()

La función Stat(name string) recibe por parámetro la ubicación de un archivo o directorio en formato string y devuelve un objeto FileInfo

```
{}
```

```
filename := "./miArchivo"  
f, err := os.Stat(filename)
```



.Stat()

El objeto FileInfo contiene información con respecto al nombre, tamaño, si es archivo o directorio, fecha de modificación y permisos

```
{  
    fmt.Println("Es un directorio: ", f.IsDir())  
    fmt.Println("Nombre del archivo/directorio: ", f.Name())  
    fmt.Println("Tamaño del archivo en Bytes: ", f.Size())  
    fmt.Println("Fecha y Hora del archivo: ", f.ModTime())  
    fmt.Println("Permisos del archivo", f.Mode())  
}
```

Consideraciones



En caso de no encontrar el archivo nos devolverá un error y el objeto FileInfo estará en nil.



Setenv

// Func

IT BOARDING

BOOTCAMP





.Setenv()

La función Setenv(key, value string) modifica el valor de una variable de entorno recibiendo el nombre y el valor a asignar. Retornará un error en caso de algún inconveniente.

```
{ } err := os.Setenv("NAME", "gopher")
```




Getenv

//Func

IT BOARDING

BOOTCAMP





.Getenv()

La función Getenv(key string) nos permitirá acceder a las variables de entorno del sistema, le pasaremos por parámetro la variable a la que deseamos acceder y nos devolverá su valor:

```
{ } value := os.Getenv("NAME")
```

Consideraciones



En caso de tratar de acceder a una variable de entorno que no existe nos devolverá una cadena de texto vacía, si necesitamos saber si una variable existe y tiene el valor en blanco o no existe podemos utilizar LookupEnv.




LookupEnv

//Func

IT BOARDING

BOOTCAMP





.LookupEnv()

La función LookupEnv(key string) es equivalente a la función Getenv() con la diferencia que retorna 2 valores:

- El valor de la variable de entorno.
- Un booleano para determinar si la variable existe o no.

```
{ } value, ok := os.LookupEnv("NAME")
```



Consideraciones



En caso que la variable exista y esté vacía nos devolverá el valor vacío y el booleano en verdadero.

En caso que la variable no exista nos devolverá el valor en vacío y el booleano en falso.




Exit

//Func

IT BOARDING

BOOTCAMP





.Exit()

La función `Exit(code int)` hace que el programa termine inmediatamente con el código de estado dado. Convencionalmente, el código cero indica éxito, el no cero es un error. Las funciones diferidas no se ejecutan.

```
{ } os.Exit(1)
```




ReadDir

//Func

IT BOARDING

BOOTCAMP





.ReadDir()

`ReadDir(name string) ([]DirEntry, error)` lee el directorio nombrado, devolviendo todas sus entradas de directorio ordenadas por nombre de archivo. Si se produce un error al leer el directorio, `ReadDir` devuelve las entradas que pudo leer antes del error, junto con el error.

```
{ } files, err := os.ReadDir(".")
```




ReadFile

// Func

IT BOARDING

BOOTCAMP





.ReadFile()

La función `ReadFile(filename string)` recibe como parámetro la dirección y nombre del archivo en formato texto y nos devuelve el contenido del archivo en bytes o un error en caso que lo haya .

```
{ } data, err := os.ReadFile("./myFile.txt")
```




WriteFile

// Func

IT BOARDING

BOOTCAMP





.WriteFile()

La función `WriteFile(filename string, data []byte, perm FileMode)` recibe como parámetro la dirección y nombre del archivo en formato texto, su contenido en formato bytes y el permiso que queramos asignarle. Devuelve un error en caso que lo haya.

```
{  
    d1 := []byte("hello, gophers!")  
    err := os.WriteFile("./myFile.txt", d1, 0644)  
}
```




Unsetenv

//Func

IT BOARDING

BOOTCAMP





.Unsetenv()

La función Unsetenv(key string) recibe el nombre de la variable de entorno y la elimina, retorna error en caso de algún inconveniente.

```
{ } err := os.Unsetenv("MI_VARIABLE")
```



PACKAGE IO

Go Bases

// ¿Qué es el package io?

El package “io” nos permite utilizar las funcionalidades primitivas de Entrada y Salida, como Leer y Escribir archivos, entre otras.

IT BOARDING

BOOTCAMP




Copy

// Func

IT BOARDING

BOOTCAMP





Copy

La función `io.Copy(dest Writer, orig Reader)` toma un reader y copia los datos desde el origen al destino.

Devuelve el número de bytes copiados y el primer error encontrado durante la copia, si lo hubiera.

```
{}  
r := strings.NewReader("some io.Reader stream to be  
read\n")  
_,err := io.Copy(os.Stdout, r);
```




ReadAll

// func

IT BOARDING

BOOTCAMP





ReadAll

`ReadAll(r Reader)` lee desde `r` hasta un error o EOF y devuelve los datos que leyó y un error si lo hubiera.

```
{  
    r := strings.NewReader("some io.Reader stream to be read")  
    b,err := io.ReadAll(r);  
}
```

WriteString

// func

IT BOARDING

BOOTCAMP





WriteString

La función `WriteString(w Writer, s string)` que toma una cadena de texto y un `Writer`, escribe el contenido de `s` a `w`, que acepta una slice de bytes.

```
{ } io.WriteString(os.Stdout, "Hello world!")
```

// Para concluir

Hoy hemos visto las funciones principales de los paquetes [fmt](#), [os](#) y [io](#). Hay otras herramientas que no vimos en esta presentación. Te invitamos a ver la documentación oficial en caso de querer profundizar más.



Gracias.

IT BOARDING

BOOTCAMP

