



<b>MANUALE SVINCOLO GIACENZE CON XML</b>				
MU.276	Rev. 0	Pag. 1 di 4	14/06/2017	

## INDICE

<b>1.</b>	<b>SCOPO .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>MODIFICHE RISPETTO ALLA REVISIONE PRECEDENTE.....</b>	<b>2</b>
<b>3.</b>	<b>OPERATIVITA' .....</b>	<b>2</b>
3.1.	INTRODUZIONE .....	2
3.2.	SVINCOLO GIACENZE TRAMITE XML.....	2
3.3.	TABELLA SVINCOLI .....	4
3.4.	XML DI RISPOSTA.....	4

<b>MANUALE SVINCOLO GIACENZE CON XML</b>				
MU.276	Rev. 0	Pag. 2 di 4	14/06/2017	

## 1. SCOPO

Il manuale descrive un servizio web disponibile sul sito GLS che consente ad un cliente di svincolare le proprie giacenze tramite una richiesta web in formato XML.

## 2. MODIFICHE RISPETTO ALLA REVISIONE PRECEDENTE

Manuale di nuova emissione

## 3. OPERATIVITA'

### 3.1. Introduzione

Tramite il sito GLS un cliente abbonato GLS può svincolare le proprie giacenze singolarmente, il nuovo servizio che proponiamo consentirà, tramite una chiamata POST in formato XML, di svincolare più giacenze. Il servizio si presta anche ad eventuali automazioni proprie dell'utente.


### 3.2. Svincolo Giacenze Tramite XML

Per svincolare le giacenze in XML occorre effettuare una chiamata POST al seguente indirizzo sul sito GLS:

[https://www.gls-italy.com/PHPApps/redelivery\\_parcel.php](https://www.gls-italy.com/PHPApps/redelivery_parcel.php)

I parametri passati dovranno essere nel seguente formato XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Info>
  <SedeProfiloGls><SedeProfiloGls>
  <CodiceProfiloGls></CodiceProfiloGls>
  <PasswordClienteGls></PasswordClienteGls>
  <Redelivery>
    <NumeroSpedizione></NumeroSpedizione>
    <TipoSvincolo></TipoSvincolo>
    <TelefonoCliente></TelefonoCliente>
    <ConPreavvisoTelefonico></ConPreavvisoTelefonico>
    <TelefonoDestinatario></TelefonoDestinatario>
    <AnnullandoCAssegno></AnnullandoCAssegno>
    <VariandoCAssegno></VariandoCAssegno>
    <NuovoImportoCAssegno></NuovoImportoCAssegno>
    <VariandoInPortoFranco></VariandoInPortoFranco>
    <VariandoInPortoAssegnato></VariandoInPortoAssegnato>
    <SpeseAdMittente></SpeseAdMittente>
    <SpeseAdDestinatario></SpeseAdDestinatario>
    <DataRiconsegna>c</DataRiconsegna>
    <Note></Note>
    <CognomeNome></CognomeNome>
    <NuovoIndirizzo></NuovoIndirizzo>
    <NuovaLocalita></NuovaLocalita>
    <NuovoZipcode></NuovoZipcode>
    <NuovaProvincia></NuovaProvincia>
```

MANUALE SVINCOLO GIACENZE CON XML				
MU.276	Rev. 0	Pag. 3 di 4	14/06/2017	

</Redelivery>

....

<Redelivery>..</Redelivery>


</Info>

Tag XML	Obbligatorio	Tipo	Lungh	Note
<b>SedeProfiloGls</b>	Si	Alfa	2	Sede del cliente
<b>CodiceProfiloGls</b>	Si	Alfa	20	L'utente deve avere abilitato alla gestione giacenze il contratto della spedizione
<b>PasswordClienteGls</b>	Si	Alfa	10	
<b>NumeroSpedizione</b>	Si	Num	11	Sede+numero spedizione
<b>TipoSvincolo</b>	Si	Num	2	Codice Numerico Svincolo (Vedi tabella svincoli)
<b>TelefonoCliente</b>	No	Alfa	15	
<b>ConPreavvisoTelefonico</b>	No	Alfa	1	S/N
<b>TelefonoDestinatario</b>	No (Si con preavviso telefonico)	Alfa	15	Nr. Di Telefono per il preavviso
<b>AnnullandoCAssegno</b>	No	Alfa	1	S/N
<b>VariandoCAssegno</b>	No	Alfa	1	S/N
<b>NuovoImportoCAssegno</b>	No (Si se ho messo "S" nel campo precedente)	Num	8	Due decimali separati da ","
<b>VariandoInPortoFranco</b>	No	Alfa	1	S/N (A carico del mittente)
<b>VariandoInPortoAssegnato</b>	No	Alfa	1	S/N (A carico del Destinatario)
<b>SpeseAdMittente</b>	No (Si svincolo 1 e 2)	Alfa	1	S/N (Spese da addebitare al mittente)
<b>SpeseAdDestinatario</b>		Alfa	1	S/N (Spese da addebitare al destinatario)
<b>DataRiconsegna</b>	No (Si svincolo 1 e 2)	Alfa	8	GG/MM/AA
<b>Note</b>	No	Alfa	65	
<b>CognomeNome</b>	No (Si se svincolo 2)	Alfa	20	
<b>NuovoIndirizzo</b>	No (Si se svincolo 2)	Alfa	30	
<b>NuovaLocalità</b>	No (Si se svincolo 2)	Alfa	30	
<b>NuovoZipcode</b>	No (Si se svincolo 2)	Alfa	5	Cap
<b>NuovaProvincia</b>	No (Si se svincolo 2)	Alfa	3	

NB

I campi colorati valgono per ogni tipologia di svincolo.

I campi da "cognome e nome" fino alla fine della tabella valgono solo per la tipologia di svincolo 2.

MANUALE SVINCOLO GIACENZE CON XML				
MU.276	Rev. 0	Pag. 4 di 4	14/06/2017	

Tutti gli altri campi valgono per le tipologie di svincolo 1 e 2.

Si raccomanda di utilizzare il tag `<![CDATA[....]]>` per quei campi che potrebbero avere caratteri speciali incompatibili con XML ad esempio : `&` , `<` , `>` .

### 3.3. Tabella svincoli

Cod	Causale Svincolo
1	Riconsegnare allo stesso indirizzo
2	Consegnare ad altro indirizzo
3	Restituire al mittente
4	Distruggere
7	Il destinatario ritira la merce in sede
8	Consegna parziale e rendi
9	Consegna parziale e distruggi

### 3.4. XML di risposta

L'esito dello svincolo per ciascuna spedizione viene restituito in formato simile all'esempio qui sotto:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Risultati>
  <Spedizione Numero="SM11111111">
    <Svincolo>Ok</Svincolo>
  </Spedizione>
  <Spedizione Numero="SM11111112">
    <Svincolo>Spedizione non trovata</Svincolo>
  </Spedizione>
  <Spedizione Numero="SM11111113">
    <Svincolo>Giacenza Scaduta</Svincolo>
  </Spedizione>
</Risultati>
```

Se la giacenza è stata svincolata viene restituito **OK** nel tag `<Svincolo>`.

Se la giacenza non è stata svincolata nel tag `<Svincolo>` viene restituito l'errore che non ha permesso lo svincolo.