

LeBit Überlieferung

Preise

Name	Name ENG - AppSource	bis 5	bis 10	bis 20	bis 50	bis 100	Über 100
LeBit Überlieferung	LeBit Over-Shipment	30	40	60	70	80	100


Zweck

Durch einen Ausgangsüberschuss kann die Liefermenge eines Artikels nach der Freigabe des Verkaufsbeleges geändert werden. Zuvor muss ein Ausgangsüberschusscode eingerichtet und in der betroffenen Artikelkarte oder der Karte des betroffenen Debtors angewählt sein.

Notwendige Einrichtung

Anzeige bestehender Codes

Eine Liste aller Codes findet man über die Suche (Alt+Q) mit der Eingabe "Ausgangsüberschuss Codes".



The screenshot shows a web application interface for managing 'Ausgangsüberschuss Codes'. At the top, there is a header bar with a back arrow, the title 'Ausgangsüberschuss Codes | Arbeitsdatum: 25.01.2024', and three action icons (bookmark, share, and link). Below the header is a toolbar with four buttons: 'Suchen' (with a magnifying glass icon), '+ Neu' (with a plus icon), 'Liste bearbeiten' (with a list icon), and 'Löschen' (with a trash icon). To the right of the toolbar are three more icons: a share icon, a filter icon, and a list icon. The main content area contains a table with the following columns: 'Code ↑', 'Beschreibung', 'Standard', 'Ausgangsüberschuss Toleranz in %', and 'Genehm... erforderl...'. The table has three rows: 1. Code: '> 10%', Description: 'Größer 10% mit Genehmigung', Standard: ☐, Tolerance: '100', Approval: ☒. 2. Code: '→ 10%', Description: 'bis 10% in Ordnung', Standard: ☒, Tolerance: '10', Approval: ☐. 3. Code: '15%', Description: 'bis 15% in Ordnung', Standard: ☐, Tolerance: '15', Approval: ☐. The second row is highlighted in light blue.

Code ↑	Beschreibung	Standard	Ausgangsüberschuss Toleranz in %	Genehm... erforderl...
> 10%	Größer 10% mit Genehmigung	<input type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>
→ 10%	bis 10% in Ordnung	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
15%	bis 15% in Ordnung	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>

Abbildung 1: Übersicht Ausgangsüberschuss Codes

Neuer Code

Um eine neue Ausgangsüberschussbeschränkung zu erstellen, muss der Button "[+]Neu" geklickt werden.

←

Ausgangsüberschuss Codes | Arbeitsdatum: 25.01.2024

🔖

📄

↗

🔍 Suchen

+ Neu

🔧 Liste bearbeiten

🗑 Löschen

🔗

🔍

☰

Code ↑	Beschreibung	Standard	Ausgangsüberschuss Toleranz in %	Genehm... erforderl...
> 10%	Größer 10% mit Genehmigung	<input type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>
→ 10%	bis 10% in Ordnung	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
15%	bis 15% in Ordnung	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>

Abbildung 2: Feld "[+]Neu"

Auswählen - Ausgangsüberschuss Codes

🔍

⌵

+ Neu

🔧 Liste bearbeiten

⋮

↗

✕

Code ↑ 1	Beschreibung 2	Standard 3	Ausgangsüberschuss Toleranz in % 4	Genehm... erforderl... 5
→ <input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>
> 10%	Größer 10% mit Genehmigung	<input type="checkbox"/>	100	<input checked="" type="checkbox"/>
10%	bis 10% in Ordnung	<input checked="" type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>

OK

Abbrechen

Abbildung 3: Erstellen neuer Ausgangsüberschusscode

Um einen neuen Ausgangsüberschuss zu erstellen, müssen folgende Schritte erledigt werden:

1. In der Spalte "Code" erfolgt die Benennung des Überschusses (1).
2. Die Spalte "Beschreibung" dient zur Aufnahme zusätzlicher Informationen (2).
3. Wird die Box in der Spalte "Standard" markiert, wird dieser Code standardmäßig ausgewählt (3).
4. Die Einschränkung der Überschussmenge in Prozent wird in der Spalte "Ausgangsüberschuss Toleranz in %" (4) festgelegt. Die maximale Überschussmenge ist auf 100% beschränkt. Damit ist gemeint, dass das System es nur erlaubt, bis maximal 100% mehr zu liefern.
5. In der letzten Spalte "Genehmigung erforderlich" kann eine Box angewählt werden, um für diesen Überschusscode eine Genehmigung des Vorgesetzten festzulegen (5).

Voraussetzung

Um vom Ausgangsüberschuss Gebrauch machen zu können, muss im Debitorenkonto oder in der Artikelkarte ein Ausgangsüberschusscode ausgewählt sein.

Debitorenkonto

Im Reiter "Lieferung" befindet sich die Zeile "Ausgangsüberschusscode".

Abbildung 4: Feld Ausgangsüberschuss (Debitorenkonto)

Artikelkarte

Um einen Verkaufsüberschuss auf einem Artikel anzusehen, wird die Artikelkarte benötigt. Das Auswahlfeld ist im Reiter "Lagerbestand" zu finden.

Mengenänderung im Verkaufsauftrag mit Genehmigung

Wird die Box "Genehmigung" in einem Ausgangsüberschuss Code angewählt, muss beim Anfallen eines Überschusses die Genehmigung eines Befugten eingeholt werden.

Zeilen | [Verwalten](#) Zeile Auftrag

Neue Zeile Zeile löschen Artikel auswählen...

Positionsnummer	Art	Druckausw...	Nr.	Sorte	Kontingent	Artikelreferen... Nr.	Beschreibung	Lagerortcode	Menge	Liefertermi...
→	Artikel	Normal	1700				Bremsanlage komplett	BLAU	100	KW

Abbildung 10: Menge Verkaufsauftrag mit Genehmigung (vorher)

⌵ Eine Ausgangsüberschuss-Menge wird in Verkaufsauftrag 1130 erfasst.

Start Vorbereiten Drucken/sendern Genehmigung anfordern Auftrag Aktionen Zugehörig Weniger Optionen

Buchen... Freigeben Warenausgang erstellen Lagerbelege erstellen Beleg archivieren

Allgemein > 25.01.2024 25.01.2024 25.01.2024 25.02.2024 Freigegeben

Zeilen | [Verwalten](#) Zeile Auftrag

Neue Zeile Zeile löschen Artikel auswählen...

Positionsnummer	Art	Druckausw...	Nr.	Menge	Zu liefern	Sorte	Kontingent	Geplantes Lieferdatum	Geplantes Lieferungs...	Lieferungs...	Artikelrefere... Nr.	Beschreibung	Lagerortcode	Liefe
→	Artikel	Normal	1700	180				26.01.2024	26.01.2024	25.01.2024		Bremsanlage komplett	GELB	KW

Abbildung 11: Menge Verkaufsauftrag mit Genehmigung (nachher)

In diesem Fall ist beim Debitor ein Ausgangsüberschuss von max. 100% mit Genehmigung angewählt. Die Menge passt sich ebenfalls automatisch an und die Benachrichtigung erscheint, dass eine Ausgangsüberschuss-Menge für diesen Auftrag erfasst wurde. Der Warenausgang ist buchbar, jedoch ist der Verkaufsauftrag nicht buchbar, bis eine Genehmigung ausgestellt wurde. Eine Genehmigung wird angefragt durch die Funktion "Genehmigungsanforderung senden", diese findet man unter "Genehmigung anfordern", welche sich in "Aktionen" befinden.

Start Vorbereiten Drucken/sendern Genehmigung anfordern Auftrag Aktionen Zugehörig Weniger Optionen

Buchen... Freigeben Warenausgang erstellen Lagerbelege erstellen Beleg archivieren

Allgemein >

Zeilen | [Verwalten](#) Zeile Auftrag

Neue Zeile Zeile löschen Artikel auswählen...

Funktion	>	Archivieren
Planen	>	
Genehmigung anfordern	>	Genehmigungsanforderung senden
Buchung	>	Genehmigungsanforderung stornieren
Sonstiges	>	

Abbildung 12: Aktionen --> Genehmigung anfordern --> Genehmigungsanforderung senden

Nachdem die Genehmigung erteilt wurde, kann der Auftrag gebucht werden.

Mengenänderung im Warenausgang

Die Überlieferung kann auch im Warenausgang erfasst werden. Die Erfassung des Überschusses im Warenausgang funktioniert ähnlich wie der Überschuss im Verkaufsauftrag selbst.

Start | Vorbereiten | Drucken/sendern | Genehmigung anfordern | Auftrag | Weitere Optionen

Buchen... | Freigeben... | **Warenausgang erstellen** | Lagerbelege erstellen... | Beleg archivieren

Allgemein > 25.01.2024 | 25.01.2024 | 25.01.2024 | 25.02.2024 | Offen

Zeilen | **Verwalten** | Zeile | Auftrag

Neue Zeile | Zeile löschen | Artikel auswählen...

Positionsnummer	Art	Druckausw...	Nr.	Sorte	Kontingent	Artikelreferen...	Beschreibung	Lagerortcode	Menge	Liefertermi...
→	Artikel	Normal	1170				Schlauch	VIOLETT	100	KW

Abbildung 13: Ursprünglicher Verkaufsbeleg

Dabei wird die Menge in "Zu liefern" erhöht, verlässt man danach das Feld, aktualisiert sich der Wert in "Menge" automatisch.

Zeilen | **Verwalten** | Zeile

Zeile löschen

Herkunfts...	Herkunfts...	Artikelnr.	Beschreibung	Menge	Zu liefern	Menge geliefert	Restmenge	Fälligkeitsd...	Einheitencode	Menge pro Einheit	Referent	Datum
→ Verkaufsau...	1132	1170	Schlauch	150	150	0	150	25.01.2024	STÜCK	1		

Abbildung 14: Menge im Warenausgang erhöht

Die Felder "Ausgangsüberschusscode" und "Ausgangsüberschuss-Menge" sind ebenfalls im Warenausgang zu finden und füllen sich aus, nachdem ein Überschuss erfasst wurde.

Zeilen | **Verwalten** | Zeile

Zeile löschen

Herkunfts...	Datum	Boolean	Text	Parameter 0001	Einkaufsparameter	Ausgangsüber...	Ausgangsüber... Menge
→ Verkaufsau...						100	50

Abbildung 15: Ausgangsüberschusscode und Ausgangsüberschuss-Menge im Warenausgang

Die Menge im Verkaufsauftrag bleibt unverändert, bis der Warenausgang freigegeben wird. Die Felder "Ausgangsüberschusscode" und "Ausgangsüberschuss-Menge" werden gefüllt.

Start Vorbereiten Drucken/sendern Genehmigung anfordern Auftrag Weitere Optionen										
Buchten... Freigeben Warenausgang erstellen Lagerbelege erstellen... Beleg archivieren										
Allgemein >										
<div> <div>25.01.2024</div> <div>25.01.2024</div> <div>25.01.2024</div> <div>25.02.2024</div> <div>Freigegeben</div> </div>										
Zeilen Verwalten Zeile Auftrag										
Neue Zeile Zeile löschen Artikel auswählen...										
Positionsnummer	Art	Druckausw...	Nr.	Sorte	Kontingent	Artikelreferen... Nr.	Beschreibung	Lagerortcode	Menge	Liefertermi...
→	:	Artikel	Normal	1170			Schlauch	VIOLETT	110	KW

Abbildung 16: Veränderte Menge im Verkaufsauftrag

Allgemein >										
<div> <div>25.01.2024</div> <div>25.01.2024</div> <div>25.01.2024</div> <div>25.02.2024</div> <div>Freigegeben</div> </div>										
Zeilen Verwalten Zeile Auftrag										
Neue Zeile Zeile löschen Artikel auswählen...										
Positionsnummer	Verkaufskam... Code	Langt...	Editor	Verkaufsparameter	Vorhaben Nr.	Vorhaben Aufgabennr.	Ausgangsub...	Ausgangsüber... Menge	Erfassungsrei...	Erfassungsme...
→	:	Nein	Nein				10%	10		

Abbildung 17: Aufgefüllte Ausgangsüberschuss Spalten

Überbuchung mit Chargennummern

Ein Verkaufsauftrag, in dem chargenpflichtige Artikel verwendet werden, kann mit der "LeBit Überlieferung App" ebenfalls einen Überschuss erhalten. Dafür erstellt man für diese Verkaufsaufträge einen Warenausgang. Über die "Artikelverfolgungszeilen" kann man dann eine oder mehrere Chargen auswählen, die man bei diesem Verkaufsauftrag verwenden will.

Zeilen Verwalten Zeile										
Herkunftsbelegzeile Herkunftsbeleg - zugehörige Zeilen Lagerplatzinhaltsübersicht Artikelverfolgungszeilen Auftragsmontage Parameter										
Herkunfts...	Herkunftsnr.	Artikelnr.	Beschreibung	Menge	Zu liefern	Menge geliefert	Restmenge	Fälligkeitsd...	Einheitencode	Menge pro Einheit
→ Verkaufsauf...	1133	20079	diecharge	100	100	0	100	25.01.2024	STÜCK	1

Abbildung 18: Artikelverfolgungszeilen im Warenausgang

Mit der Funktion "Einträge auswählen" kann man die Chargen auswählen, die zum Artikel und Lagerort passen. Die Chargen können ausgewählt werden und mit "OK" wird die Auswahl gespeichert.

Artikelverfolgung - Posten auswählen



✓ Alles auswählen ✕ Auswahl aufheben



Aus...	Chargennr. ↑	Seriennr. ↑	Paket Nr. ↑	Gesamtmenge	Total angeforderte Menge	Aktuell ausstehende Menge	Total verfügbare Menge
<input type="checkbox"/>	CH000012			22	0	0	22
<input checked="" type="checkbox"/>	CH000046			100	0	0	100
→ <input checked="" type="checkbox"/>	CH000048			30	0	0	30
<input checked="" type="checkbox"/>	CH000049			23	0	0	23
<input checked="" type="checkbox"/>	CH000050			15	0	0	15
<input type="checkbox"/>	CH000051			32	0	0	32
<input type="checkbox"/>	RUN011123			100	8	0	92

Auswählbar	Ausgewählt	Undefiniert
Auswählbar	100	168
		-68

Abbildung 19: Auswahl der Chargen

Nachdem die Artikelverfolgungszeilen geschlossen werden, wird der Ausgangsüberschuss übernommen und die Menge im Warenausgang wird verändert.

Zeilen Verwalten Zeile										
Herkunfts...	Herkunfts...	Artikelnr.	Beschreibung	Menge	Zu liefern	Menge geliefert	Restmenge	Fälligkeitsd...	Einheitencod...	Menge pro Einheit
→ Verkaufsaus...	1133	70079	diecharge	168	168	0	168	25.01.2024	STÜCK	1

Abbildung 20: Menge aus der Chargenauswahl übernommen

Der Warenausgang kann freigegeben und gebucht werden.

