


Chapter-8最大流问题和最小割问题

问题描述

给定有向图 $G = (V, E)$ 。顶点集合 V 中包含两个特殊点 s, t ，分别叫做源点和汇点。边集 E 上的一个非负函数 $c : E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ ；
 $c(e) \geq 0$ 叫做 e 的容量 (capacity)。





最大流问题

满足以下条件的函数 $f : E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ 称作可行流 或简称 流 (flow)

- $0 \leq f(e) \leq c(e)$ (容量条件)
- 对于 v 不属于 $\{s, t\}$, $\sum_u f(u, v) = \sum_u f(v, u)$ (平衡条件)。等价的说, 流入 v 的流量 = 流出 v 的流量; 即, v 点的“只是中转, 不囤积、不消耗.此时, $f(e)$ 称作 e 的流量(flow)。



而 $\sum_u f(s, u) - \sum_u f(u, s) = \sum_u f(u, t) - \sum_u f(t, u)$ 称作 f 的流量。记作 $|f|$



流量最大的可行流称为最大流，最大流问题就是求给定网络 (G, s, t, c) 的最大流

最小割问题

若 V 被划分为 S 与 T , 其中 S 含 s 且 T 含 t 。则 (S, T) 称为一个割 (cut)。定义
 $\text{Cut}(S, T) = \sum_{u \in S, v \in T} c(u, v)$ 叫做此割的容量。(特别注意, 只算 $S \rightarrow T$ 的边的容量, 不计算 $T \rightarrow S$ 的边的容量)



上图一容量为6，图二容量为5


最小割问题就是求给定网络 (G, s, t, c) 的容量最小的割

最大流最小割算法


残余网络

给定网络中的一个可行流 f 定义 f 的残余网络 G_f 如下:

- 顶点还是 G 中的顶点。
- 拥有正向边和负向边, 如下:
- 当 $f(u, v) < c(u, v)$ 。有一条正向边 $u \rightarrow v$, 容量为 $c(u, v) - f(u, v)$ 。
- 当 $f(u, v) > 0$ 。 G 有一条负向边 $v \rightarrow u$, 容量为 $f(u, v)$ 。



一个可行流 f



f 的残余网络 G_f

增广轨

残余网络 G_f 中若存在从s到t的路径，则将它叫做f的一条增广轨 (不唯一)

显然，当残余网络存在增广轨时，当前流不是最大流。（类似于匹配存在增广轨不是最大匹配）


基于不断找增广轨来寻找最大流的算法

- 1. 初始化f为空流
- 2. 不断寻找增广轨使其增广
- 3. 直到没有增广轨时，f为最大流

最大流最小割定理Max-flow Min-cut theorem

网络的最大流=最小割

- 1. 先求出最大流 f 。
- 2. 再根据残余网络 G_f 求出 S 与 T。S = G_f 中 s 出发可达的顶点的集合



图中展示的是已是最大流，s能到达的顶点集合(包括自身)是{s, p}，所以S = {s, p}, T={o, p, q, r, t}

Ford-Fulkerson算法

Ford-Fulkerson算法是用于求解最大流问题的一种经典算法。该算法基于不断增加路径上的流量来寻找图中的最大流。算法的基本思想是在残余图上寻找增广路径，并更新路径上的流量，直到无法找到增广路径为止。

下面是Ford-Fulkerson算法的一般步骤：

1. **初始化流网络：** 给定一个有向图，每条边上有一个容量表示允许通过的最大流量。初始化流量为零。
2. **找增广路径：** 在残余图上寻找从源点到汇点的增广路径。增广路径是指在残余图中从源点到汇点的一条路径，沿该路径可以继续增加流量。可以使用深度优先搜索（DFS）等方法来寻找增广路径。（时间复杂度为 $O(E)$ ）
3. **更新流量：** 对找到的增广路径，更新路径上的边的流量。这是通过找到路径上的最小残余容量，将这个最小残余容量加到路径上的每条边上实现的。
4. **重复步骤2和3：** 重复步骤2和3，直到无法找到增广路径为止。
5. **计算最大流：** 所有增广路径找完后，计算图中的最大流。最大流是图中所有路径上流量的总和。总复杂度为 $O(E|f_{max}|)$


Ford-Fulkerson算法的关键在于如何选择增广路径，这直接影响算法的收敛性和运行效率。一个常见的实现是使用Edmonds-Karp算法，该算法使用广度优先搜索（BFS）来寻找增广路径，保证在有向图中找到的增广路径具有最短长度，从而提高算法的收敛速度。

Edmond Karp算法

总是寻找最短增广路进行更新，并且使用BFS进行寻找，时间复杂度确保为 $O(VE^2)$

应用


解决二分图最大匹配问题



右图G'的流对应左图G的一个匹配。

阻断问题

给定有向图 $G = (V, E)$ 。现在考虑破坏 (删除) 一些边使 $s - t$ 不连通 (即 s 无法到达 t) (比如阻隔病毒)。每条边 e 有一个权值 $\text{cost}(e)$, 表示破坏它要花多少代价。求一个代价最小的破坏方案。





解法: 把 cost 当成容量。考虑网络 (G, s, t, cost) 。对于每个割 (S, T) , 有一个破坏方案代价为 $\text{CUT}(S, T)$ 。因此, 花费 mincut 即可破坏 $s-t$ 连通性。

缩短工期问题

现有某项工程 P , 由一系列任务 (activity) 组成。 (activity on edges)。工序 (i, j) 所需天数正常为 $T(i, j)$; 赶工一天需成本 $C(i, j)$ 。

现要使工程 P 的整体工期缩短1天, 问最低的赶工成本是多少?



解法: 通过 $T(i, j)$ 找到所有关键路径 (最长路径)。目标破坏这些路径。转化为 “阻断问题”。 (cost) $C(i, j)$)

门杰定理

- 边连通度 = $| \text{Edge-disjoint paths}_{\max} |$


将每条边的容量设置为 1, 求最大流即可。注意无向图, 每条无向边转化为 2 条有向边。(无向图的最大流问题可以转换为有向图的最大流问题)

- 点连通度 = $| \text{Vertex-disjoint paths}_{\max} |$


需要将每个点 i 做 “拆点”, 拆为 u_i 与 v_i 。 $u_i \rightarrow v_i$ 的容量设为 1

路线设计问题

题意: 无向图。要求从 A 点赶往 B 点, 之后再赶往 C 点, 且要求中途不能多次经过同一个点。如何找到这样的路线?



添加一个点 s ,
连接 A 与 C 。



等价于在 G' 中寻找两条 vertex-disjoint 的从 s 到 t 的路。方法同计算“点连通度”时的拆点算法。