



作曲&楽譜作成のフリーソフトウェア

Retrieved from <http://musescore.org> on 木, 05/06/2010

ハンドブック

このハンドブックはMuseScoreバージョン0.9.2以上のために書かれています。ハンドブックを改善したり翻訳するためには、[MuseScore Translation フォーラム](#)に投稿し、ハンドブック寄稿者になることを申し出てください。

章1

はじめに


この章では、はじめてのMuseScoreインストール・実行を手伝います。また、スコアの新規作成の方法についても案内します。

インストール

Windows

MuseScoreウェブサイトの[ダウンロード](#)にWindows用インストーラへのリンクがあります。ダウンロードを開始するために、リンクをクリックしてください。インターネットブラウザはこのファイルをダウンロードしたいかを確認します。“ファイルを保存する”をクリックしてください。

ダウンロードが終わったら、インストールを開始するためにダブルクリックしてください。Windowsはセキュリティウィンドウでソフトウェアを実行するか尋ねてくるかもしれませんが。続けるために“実行する”をクリックしてください。




インストーラは作業を続ける前に他のすべてのアプリケーションを閉じるよう勧めます。他のアプリケーションを閉じた後に“Next（続ける）”をクリックしてください。

セットアップウィザードは、あなたにとって再度見直すことになるフリーソフトウェアライセンスの条項を表示します。続けるために”I Agree（同意する）”をクリックしてください。

次にMuseScoreをインストールする場所を確認してください。既にインストールされている古いバージョンを保持したまま新しいバージョンをインストールする場合には、フォルダを変更してください。そうでなければ、続けるために”Next（次へ）”をクリックしてください。

次にWindowsスタートメニューのプログラムリストに表示されるMuseScoreフォルダの名前を確認してください。 続けるために”Install（インストール）”をクリックしてください。


必要なファイルをインストールし設定するために、セットアップウィザードに数分かかります。それが終わったら、インストーラーを終了するために”Finish（終了）”をクリックしてください。必要ならば、このときダウンロードしたインストーラーファイルを削除してもよいでしょう。



MuseScoreをはじめる

MuseScoreをはじめるために、スタート → すべてのプログラム（P） → MuseScore 0.9 → MuseScoreを選択してください。

数秒後、MuseScoreはデモ・スコアを開きます。デモ・スコアを自由に試し、このプログラムの感覚をつかんでください。次に、[スコアの新規作成](#)に進みましょう。.



MacOSX

インストール

MuseScoreウェブサイトの[ダウンロード](#)ページにMac用dmgファイルがあります。ダウンロードを開始するためにリンクをクリックしてください。ダウンロードが終わったら、dmgファイルは”MuseScore-0.9.5”として自動的にデスクトップにマウントされ、インストーラーが現れます。



MuseScoreアイコンをドラッグし、アプリケーションフォルダのアイコンへドロップしてください。あなたが管理者ではない場合には、MacOSXはパスワードを尋ねてきます。これでアプリケーションまたはSpotLightからMuseScoreを起動できます。

アンインストール

アプリケーションフォルダからMuseScoreを削除してください。

Linux

Fedora向けのインストール手順については[以下](#)を参照してください。

MuseScoreのインストール

プロジェクトのソース<http://www.musescore.org/en/download>から入手できますが、通常は、あなたの使っているディストリビューションに最適なバイナリパッケージが見つかるでしょう。Ubuntuでは、MuseScoreは”universe”レポジトリにあります。MuseScoreをインストールする場合、universeレポジトリを利用可能にしておく必要があります。音声を出力するためには、ALSAあるいはJACK音声サーバを使うためのオプションを設定してください。それぞれのシステムに応じて、どちらかが（より良好に）動作します。

MuseScoreをインストールするために、以下のステップをたどってください。

1. Add/Remove Software (Gnomeでは、Add/Remove Programs) を開いてください。
2. Multimediaカテゴリの中で (Gnomeでは、Sound & Video) 、MuseScoreを選択してください。
3. ”JACK Control”パッケージも選択してください。
4. Previewをクリックしてください。(KDEのみ)
5. Apply Changesをクリックしてください。

JACKサーバーの設定

”JACK Audio Connection Kit”を開き、Setupを選択してください。

1. audioタブの中の”realtime”をはずしてください。
2. ALSA audioを使う場合にはdriverに”ALSA”を設定し、I/O deviceに”hw:0” (hw: Zero) を設定してください。いくつかのシステムでは、ALSAが動作せず、OSSが動作するかもしれません。OSS audioを使用する場合には、driverに”oss”を、I/O deviceに”/dev/audio”を設定してください。
3. 変更を適用し、JACKサーバを開始してください。

MuseScoreの設定

MuseScoreを設定するために以下のステップをたどってください。

1. メインメニューのMultimedia (Gnomeでは、Sound & Video) の中から、Muse Scoreを開いてください。
2. Editメニューを開き、Preferencesを選択してください。
3. I/Oタブの中で、
 1. ”Use internal synthesizer”にチェックが入っていることを確認してください。
 2. SoundFontが/usr/share/sounds/sf2/FluidR3_GM.sf2 (これはデフォルトです) であることを確認してください。または、もし追加のSoundFontをインストールしているのであれば、個人のSoundFontを選択してください。
 3. ALSA audioを使用する場合には、driverを”ALSA”に設定し、deviceをhw:0 (hw: Zero) に設定してください。それ以外の場合には、ALSAをはずし、JACK audioサーバを有効にしてください。
4. Applyをクリックし、次にOKをクリックしてください。
5. MuseScoreを閉じ、次にあなたの音楽を書き始めるために開き直してください。

注釈

- AmarokやRhythmboxといった音楽プレーヤーの選択では、JACKが実行中に同時に音楽を再生することができません。音楽を止めるか、もしかするとJACKサーバを開始するために音楽プレーヤーを閉じる必要があるでしょう。しかしながら、音楽を再び再生するためには、音楽プレーヤーを再使用するためにはJACKでStopを押す必要しかありません。プレイバックを聞いている間にJackサーバを開始しようとする、JACK Connection GUIはハングするでしょう。

MIDIに関する問題に遭遇した場合、あなたのシステムはMIDIを再生するように設定してないかもしれません。ConsoleあるいはTerminalから、次のコマンドを入力してください。

```
sudo modprobe snd-seqsudo su -c 'echo snd-seq >> /etc/modules'
```

- 特にJackサーバは、適切に設定されていないならばハングしてややこしいものになります。もしハンドブックで解決できなかった問題に遭遇した場合には、次のいずれか、もしくはすべてのウェブページに相談してください。
 - <https://help.ubuntu.com/community/ubuntustudiopreparation>
 - <https://help.ubuntu.com/community/howtojackctlconnections>
 - <https://help.ubuntu.com/community/howtojackconfiguration>

Fedora

GPG keyのインポート:

```
surpm --import http://prereleases.musescore.org/linux/Fedora/RPM-GPG-KEY-Seve
```

2. MusScoreウェブサイトの[ダウンロード](#)ページに進んでください。Click on the link for the stable 安定版Fedoraについてのリンクをクリックし、あなたの使用するアーキテクチャに合ったrpmパッケージを選んでダウンロードしてください。
3. あなたのアーキテクチャによって、MuseScoreをインストールするための2組のコマンドのうち1つを使用してください。

i386アーキテクチャの場合

```
suyum localinstall musescore-0.9.4-1.fc10.i386.rpm
```

またはx86_64アーキテクチャの場合


```
suyum localinstall musescore-0.9.4-1.fc10.x86_64.rpm
```

音声出力に問題がある場合には、[Fedora 11 and sound](#)を参照してください。

スコアの新規作成

メインメニューから File → New...を選択すると新規作成ウィザードが開きます。

曲名、作曲者、その他の情報




上図のように、title(曲名)、composer(作曲者)、その他の情報を入力します。画面下の2つの選択肢に注意してください。

- Create new score from template
- Create new score from scratch

初めの選択肢を選ぶと、次のウィンドウで、楽器の編成を用意された楽譜のテンプレートから選ぶことが出来ます。2番目の選択肢にすると、次のウィンドウで全ての楽器を自由に選ぶことが出来ます。テンプレートに関しては [以下](#)を参照してください。本項では”Create new score from scratch.”を選んだ場合について述べます。

”Next” をクリックして続けます。

楽器と声部



楽器ウィンドウは2つのカラムに分かれています。左側のカラムは選択可能な楽器のリストで、右側のカラムには初めは何も表示されていませんが、作成する楽譜で用いる楽器が表示されます。

左側のカラムの楽器リストは楽器の種類ごとに分類されています。種類名をダブルクリックすることで、その種類の全ての楽器が表示されます。楽器を選び“Add”をクリックすると、右側のカラムに選んだ楽器が追加されます。必要なだけ楽器や声部を追加できます。


右側のカラムでの楽器の並び順が、楽譜での並び順になります。順番を変えるには、楽器名をクリックしてから“Up”または“Down”ボタンをクリックすることで上下に移動が可能です。楽器の設定が終わったら、“Next”をクリックして次へ進みましょう。

調号

最新のMuseScoreを使っている場合は調号の設定ウィンドウが表示されるので、適切な調号を選び“Next”をクリックして次へ進んでください。

version 0.9.2以前を使っている場合は[調号](#)の設定は無いので、このステップは無視してください。

拍子記号、弱起、小節の数



適切な拍子記号を設定してください。弱起で始まる曲の場合は、“Pickup measure” チェックボックスをチェックし、弱起の拍子記号を設定して最初の小節の長さを決めてください。

必要な小節数のおよその数がわかっていれば、ここで指定できます。不明の場合でも、後で小節の増減は可能です。

“Finish” をクリックすると楽譜が作られます。

作成した楽譜の調整

新規作成ウィザードで設定した全ての項目はいつでも変更できます。

- 小節の増減や弱起の作成については[小節の操作](#)の項目を参照してください。
- テキストの変更については[テキスト編集](#)の項目を参照してください。未設定の曲名(あるいは他のテキスト)を追加するには、メニューの **Create** → **Text** → **Title** (あるいは他のテキストの項目)から行えます。
- 楽器の追加、削除、並び順の変更は、メニューの **Create** → **Instruments...**から行えます。

関連項目: [調号](#), [拍子記号](#), [音部記号](#)。

テンプレート

新規作成ウィザードの最初の画面で、“Create new score from template” という選択肢があります(詳しくはこのページ上部の [曲名、作曲者、その他の情報](#) の項を参照してください)。テンプレート使用の選択肢を選び、“Next” をクリックして次へ進んでみましょう。

次の画面でテンプレートを選び、“Next” をクリックし、同様に新規作成ウィザードを進め、完了してください。

テンプレートファイルは通常の MuseScore ファイル形式でテンプレートフォルダに保存されています。テンプレートフォルダに MuseScore ファイルを保存することで、独自のテンプレートを作成できます。Windows の場合、テンプレートフォルダのパスは通常 C:\

Program Files\MuseScore 0.9\templatesです。Linuxの場合、パッケージマネージャーからインストールした場合には、/usr/share/mscore-xxxを見てください。Linuxでmscoreをコンパイルした場合、/usr/local/share/mscore-xxx以下を見てください。

章2

基本

これまでの”はじめに”の章では、[インストール](#)と[スコアの新規作成](#)の手順を通してガイドしてきました。”基本”の章では、MuseScoreの概要を示し、スコアと付き合うための一般的な方法を述べます。

音符の入力

音符は**音符入力モード**で入力できます。まず、音符を入力したい位置に既に存在する音符や休符を選択してください。音符を入力すると既存の音符や休符は、新しく入力されたものと置き換わります。そのため、小節の長さは変化しません。

- **N**： 音符入力モードを開始します。
- **Escape**： 音符入力モードを終了します。

音符入力モードでは、入力したい音符の長さを音符パレットから選ぶか、以下のショートカットキーを用いて音符を入力します。

version 0.9.4以降での音符の長さを選ぶショートカットキーは次の通りです。

- **1**： 64分音符
- **2**： 32分音符
- **3**： 16分音符
- **4**： 8分音符
- **5**： 4分音符
- **6**： 2分音符
- **7**： 全音符
- **8**： 倍全音符
- **9**： Longa(全音符4つ分)
- **.**： 付点音符へ変更

version 0.9.3以前では2つのキーからなるショートカットキーを用います。

- Alt+1: 4分音符
- Alt+2: 8分音符
- Alt+3: 16分音符
- Alt+4: 32分音符
- Alt+5: 64分音符
- Alt+6: 全音符
- Alt+7: 2分音符
- .: 付点音符へ変更

音符はキーボードによって入力できます。（例）C D E F G A B C



Space を入力すると休符になります。（例）C D Space E選んだ音符の長さ（この例では、4分音符）で休符の長さも決まる（この場合4分休符）ことに注意してください。



Shift を押したまま音符を入力することにより、和音になります。（例）C D Shift+F Shift+A E F



付点音符を入力するには次のようにします。（例）5 . C 4 D E F G A（注意：versions 0.9.3以前では音符の長さを変えるショートカットキーは異なります。詳しくは上の項目を見てください。）



オクターブを変更するには次のショートカットキーを用います。

- Ctrl+Up (Mac: ⌘+Up): 1オクターブ上げる。
- Ctrl+Down (Mac: ⌘+Down): 1オクターブ下げる。

その他に次のショートカットキーがあります。

- x: 符幹（ぼう）の向きを反転させます。
- Shift+x: 符頭（たま）を符幹（ぼう）をはさんで反対側に移動します(水平反転)。

MIDIキーボード

version 0.9.4以降では、WindowsまたはLinux環境において、MIDIキーボードを用いることにより音程を入力することができます。Version 0.9.3以前では、MIDIキーボードはLinuxにおいてのみ使用可能です。

色

MuseScoreは、バージョン0.9.5以降では、黄色または赤色が音域外の音符として色付けされます。アマチュアに適した音域の上下にある音符は黄色で表示され、プロフェッショナルに適した音域を越える音符は赤色で表示されます。この色はコンピュータのスクリーン上では情報を表わしますが、スコアの印刷物には表示されません。バージョン0.9.6以降で音符の色を使用不可にするためには、Edit → Preferences...を選び、Note Entryタブをクリックし、"Color notes outside of usable pitch range"のマークを外してください。

外部リンク

- [ビデオチュートリアル: 音符入力の基本](#) by Katie Wardrobe

コピーと貼り付け

MuseScoreでは個々の音符や音楽の広い範囲を指定してコピーできます。0.9.4リリースはシフトドラッグ選択のためのサポートを含むコピー・貼り付けに対する多くの改善を含んでいます。バージョン0.9.3以前でのコピー・貼り付けは、完全な小節に限られ、使用が困難でした（[以下](#)の手引きを参照のこと）。

コピー

1. 範囲の最初の音符をクリックしてください。
2. 範囲の最後の音符でShift+クリックしてください。青い長方形が選択した領域を反転させているはずです。
3. メニューからEdit → Copyを選択してください。

貼り付け

1. 貼り付けを始めたい場所の音符か小節をクリックしてください。
2. メニューからEdit → Pasteを選んでください。

0.9.3以前ののための手引き

コピー

1. 小節の空白部分から完全な小節までクリックしてください。（青い長方形で範囲が反転されます。）
2. 範囲を拡張したい場合は、その他の小節の空白部分でShift+クリックしてください。
3. メニューからEdit → Copyを選択してください。

貼り付け

1. 貼り付けたい小節の空白部分をクリックしてください。
2. メニューからEdit → Pasteを選択してください。


編集モード

スコアの多くの要素は**編集モード**（訳注：英語版MuseScoreでは、ステータスバーにはedit modeと表示されます。）から編集できます。

- ダブル・クリック：編集モードを開始します。
- Escape：編集モードを終了します。

編集モードでは、いくつかの要素には、マウスのドラッグやキーボード・コマンドで動かせるハンドル（□や■）が表示されます。

編集モードでの[スラー](#)：



使用可能なキーボード・コマンド：

- Left：ハンドルを1スペース分左へ移動します。
- Right：ハンドルを1スペース分右へ移動します。
- Up：ハンドルを1スペース分上へ移動します。
- Down：ハンドルを1スペース分下へ移動します。
- Ctrl+Left (Mac: ⌘+Left)：ハンドルを0.1スペース分左へ移動します。
- Ctrl+Right (Mac: ⌘+Right)：ハンドルを0.1スペース分右へ移動します。
- Ctrl+Up (Mac: ⌘+Up)：ハンドルを0.1スペース分上へ移動します。
- Ctrl+Down (Mac: ⌘+Down)：ハンドルを0.1スペース分下へ移動します。
- Shift+Left：ハンドルのアンカーを左へ移動します。
- Shift+Right：ハンドルのアンカーを右へ移動します。
- Tab：次のハンドルへ切り替えます。

関連項目：[テキスト編集](#)、[スラー](#)、[括弧](#)、[線](#)

小節の操作

追加

曲の最後に小節を追加するためには、Ctrl+B (Mac: ⌘+B) を押してください。複数の小節を追加するためには、メニューから **Create → Measures → Append Measures...** を使用してください。

挿入


まず小節を選択し、選択された小節の直前に空の小節を挿入するために **Ins** を押してください。複数の小節を挿入するためには、メニューからの **Create → Measures → Insert Measures...** を使用してください。

削除

小節を削除するには、まず最初に特別な方法で小節を選択しなければなりません。Ctrl (Mac: ⌘) を押しながら、小節の中の空白の部分をマウスでクリックします。すると、小節の全体が破線で囲まれますので **Del** (Mac: ⌘+Backspace) を押してください。すると、破線で囲まれた小節全体が削除されます。

プロパティ

小節のプロパティを編集するためには、その小節の空白部分で右クリックし、**Measure Properties...** を選択します。



譜表 (Staves)

可視 (Visible) プロパティでは、現在の小節について音符と小節線を表示するか隠すかを設定します。符尾なし (Stemless) プロパティでは、現在の小節について、すべての符尾を表示するか隠すかを設定します。通常は、2分音符や4分音符のような符尾だけが、符尾なしにマークしたときに符頭だけになることに注意してください。

小節の演奏時間 (Measure Duration)

名目の (Nominal) 小節演奏時間は、スコアに表示される拍子記号です。実際の (Actual) 小節演奏時間は、スコア上に表示された拍子記号に関わらず変更できます。通常は、名目および実際の小節演奏時間は等しいです。上拍の (アップビートの) 小節は実際の演奏時間をより短く設定できます。

不規則な小節 (Irregular)

”不規則”小節は、小節番号には数え上げられません。通常は、上拍小節が”不規則”としてマークが付されます。バージョン0.9.4以前を使用し、小節を不規則としてマークする場合には、小節番号が変化する前に保存とリロードが必要となります。

繰り返し回数 (Repeat)

小節が[繰り返し](#)の終了である場合、何回繰り返すのかを定義できます。

複小節にわたる全休符の分割 (Break multi-measure rests)

このプロパティでは、現在の小節で複小節にわたる全休符を分割します。現在の小節が[拍子記号](#)の変更を含んでいる場合、 MuseScoreは自動的にこのプロパティにマークをつけます。

パレット

メニューのDisplay → Paletteからパレットを表示または隠すことができます。

パレット記号をスコアの要素にドラッグ・アンド・ドロップできます。

パレット記号のダブルクリックは、スコア上で選択された要素へ、この記号をドラッグ・アンド・ドロップすることと同じです。

例えば、テヌートを一度に複数の音符上へ簡単に置くことができます。

1. 音符を選択してください。
2. アーティキュレーション/装飾音パレット上でテヌート記号をダブルクリックしてください。

元に戻すと繰り返し

MuseScoreには無制限の元に戻す (Undo) /繰り返し (Redo) 機能があります。

標準的なショートカット:

- 元に戻す Ctrl+Z (Mac: ⌘+Z)
- 繰り返し Ctrl+Shift+Z または Ctrl+Y (Mac: ⌘+Shift+Z)

またはツールバーのボタンの使用:



エクスポート

スコアはFile → Save As...から、いくつかの異なるフォーマットにエクスポートできます。

圧縮MuseScoreフォーマット (*.mscz)

MSCZは標準的なMuseScoreファイルフォーマットで、ほとんどの用途に推奨されます。このフォーマットで保存されたスコアでは、どの情報も失われません。このフォーマットは、.mscファイルがZIPで圧縮されたバージョンです。

MuseScoreフォーマット (*.mscx)

MSCXはバージョン0.9.5以降で用いられるMuseScoreファイルフォーマットの非圧縮バージョンです。このフォーマットで保存されたスコアでは、どの情報も失われず、テキストエディタを使って手動でファイルフォーマットを編集する必要がある場合に推奨されます。MuseScoreの以前のバージョンでは、ファイル拡張子にMSCが用いられていました。しかし、MSCはMicrosoft Windowsのファイル拡張子と競合していて、いくつかのemailプロバイダからブロックされている。新しいMSCXファイル拡張子は、上に概説した問題のため、古いMSCファイル拡張子に取って代わります。

MusicXML (*.xml)

[MusicXML](#)は楽譜の世界標準であり、Sibelius、Finale、その他100以上の現在使用可能なほとんどの楽譜作成ソフトウェアで使用できます。楽譜を異なる楽譜作成ソフトウェア間で共有するために、推奨されるフォーマットです。

圧縮MusicXML (*.mxl)

圧縮MusicXMLは標準のMusicXMLより小さなファイルを作成します。圧縮MusicXMLは、新しい標準であり、現時点では他の楽譜作成ソフトウェアで広くサポートされていません。

MIDI (*.mid)

Musical Instrument Digital Interface (MIDI) は、シーケンサーや楽譜作成ソフトウェアで広くサポートされているフォーマットです。しかし、MIDIファイルはスコアのレイアウトのためではなくプレイバックのために設計されており、そのためフォーマット、ピッチの表記、声部、装飾音、アーティキュレーション、繰り返し、あるいは拍子記号やそれらにまたがることに関する情報を含んでいません。異なる楽譜作成ソフトウェア間でファイルを共有するためには、MusicXMLを使用してください。プレイバックしか気にならない場合には、MIDIを使用してください。

PDF (*.pdf)

Portable Document Format (PDF) は、音楽を編集する必要のない他の人と楽譜を共有するための理想的なものです。ほとんどのコンピュータのユーザーは、すでにPDFビューワーを持っているため、スコアを見るために余計なソフトウェアのインストールを必要としないでしょう。

PostScript (*.ps)

PostScript (PS) は、印刷に用いられるページ記述言語として広く普及しています。

PNG (*.png)

Portable Network Graphics (PNG) は、主要なすべてのオペレーティング・システムでネイティブにサポートされているビットマップ・イメージ・フォーマットです。バージョン0.9.3で、複数ページスコアが各ページのPNGファイルにエクスポートされるようになりました。

SVG (*.svg)

Scalable Vector Graphics (SVG) は、ほとんどのウェブ・ブラウザ (Internet Explorerが期待される) とベクター・グラフィックス・ソフトウェアで開くことができます。しかし、ほとんどのSVGソフトウェアは埋め込みフォントをサポートしていないため、これらのファイルを正しく見るためには適切なMuseScoreフォントをインストールしなければなりません。

LilyPond (*.ly)

LilyPondフォーマットは、[Lilypond](#)楽譜作成ソフトウェアで開くことができます。しかし、LilyPondエクスポートは現行バージョンのMuseScoreでは、不完全で実験的なものです。

WAV オーディオ (*.wav)

WAV (Waveform Audio Format) はMicrosoftとIBMによって開発された非圧縮の音声フォーマットですが、Windows、Mac OS、Linuxのためのソフトウェアから幅広くサポートされています。ファイル保存の過程で音質が一切失われないため、これはCDを作成するには理想的なフォーマットです。しかし、大きなファイルサイズのためにEメールやウェブを通じて共有することが困難です。このエクスポートオプションはバージョン0.9.5以降で使用可能です。

FLACオーディオ (*.flac)

Free Lossless Audio Codec (FLAC) は圧縮オーディオ・フォーマットです。FLACファイルは、音質が良いままで非圧縮オーディオのおよそ半分のサイズになります。WindowsとMac OSではFLACに対するビルト・インのサポートはありませんが、[VLC media player](#)のようなソフトウェアによって、どのオペレーティング・システムでもFLACファイルを再生できます。このエクスポートオプションはバージョン0.9.5以降で使用可能です。

Ogg Vorbis (*.ogg)

ができます。このエクスポートオプションはバージョン0.9.5以降で使用可能です。


章3

記譜

前の”基本”の章では、[音符の入力](#)の方法と[パレット](#)との付き合い方を学びました。この”記譜”の章では、より複雑な音楽記法を含む、様々な種類の記譜をさらに詳しく述べます。

臨時記号

臨時記号 (Accidentals) は、accidentalパレットからスコア上の音符に臨時記号をドラッグすることで、設定や変更ができる。



ピッチの変更をしたいだけならば、その音符を選択し以下のキーを押してください。


- Up: 半音ずつ音符のピッチを上げます。
- Down: 半音ずつ音符のピッチを下げます。
- Ctrl+Up: 1 オクターブずつ音符のピッチを上げます。
- Ctrl+Down: 1 オクターブずつ音符のピッチを下げます。

MuseScoreは変更されたピッチに適した臨時記号を自動的に設定しようとします。臨時記号を手動で訂正したり、注意を促すための臨時記号 (cautionary accidental、または編集上の臨時記号editorial accidental) を置く必要がある場合には、accidentalパレットから音符へドラッグしてください。もし後でカーソルキーでピッチを変更した場合、臨時記号の手動設定は失われます。

メニューの機能Notes → Pitch spellは全スコアの正しい臨時記号の推測を試みます。

アルペッジョ

アルペッジョ (Arpeggios) は、arpeggioパレットから和音の音符へアルペッジョ記号をドラッグすることで設定されます。




バージョン0.9.5以降では、ダブルクリック後にハンドルを上下にドラッグすることでアルペッジョの長さを編集することができます。



小節線

小節線の変更


小節線 (Bar lines) は、bar lineパレットの小節線記号をスコアの小節線へドラッグすることで変更されます。



小節線を完全に隠すためには、線の上で右クリックし、Set Invisibleを選んでください。
.

大譜表の作成

複数の譜表にまたがった小節線を延ばすためには、編集するために線の上でダブルクリックしてください。（関連：[編集モード](#)）



青い四角形を下の譜表に向けてドラッグしてください。編集モードを終了したとき、すべての小節線の表示が更新されます。







関連項目: [小節の操作](#)

連桁

連桁 (Beams) は自動的に設定されますが、自動設定は手動で無効にできます。連桁の様式をへんこうするには、beamパレットから音符へ連桁記号をドラッグしてください。



まず音符を選択し、beamパレットにある適切な記号をダブルクリックすることもできます。 この音符から連桁を開始  この音符で連桁を終了  この音符の連桁を解除  この音符で第2レベルの連桁を開始

関連項目: [譜表をまたぐ連桁](#)


括弧

削除

括弧を選択し、Delを押してください。

追加

bracketパレットから譜表の最初の小節の空白へ、括弧記号をドラッグしてください。



変更

bracketパレットからスコアの括弧へ、括弧記号をドラッグしてください。

水平方向のオフセット


バージョン0.9.4以降では、括弧の水平位置を調節できます。括弧をダブルクリックし、左または右に移動するためにShift+LeftまたはShift+Rightを押してください。

編集

[編集モード](#)に入るために括弧をダブルクリックしてください。[編集モード](#)では、譜表内で任意の五線をつなぐ括弧の高さをドラッグできます。

ブレス

ブレス (breath) 記号を配置するためには、ブレス記号をbreathパレットからスコア上の音符へドラッグしてください。ブレス記号が音符の直後に置かれます。バージョン0.9.5以前では、ブレス記号はドラッグした音符の直前に表示されます。



スコア上のブレス記号:



音部記号

音部記号 (Clefs) は、clefパレットから小節あるいは他の音部記号へドラッグすることで作成または変更される。[パレット](#)サイドバーの表示・非表示のために、F9を使用してください。



変更

パレットからスコア上の音部記号へ、音部記号をドラッグしてください。Shift + 左マウスボタン + ドラッグを使用して、音部記号をスコアからスコアの他の音部記号上へドラッグすることもできます。。

追加

音部記号をパレットから小節の空白部分へドラッグしてください。この操作では、小節の最初に音部記号を作成します。小節の途中で始まる音部記号を作成するためには、特定の音符へ音部記号をドラッグしてください。その小節が譜表の最初の小節ではない場合には、その音部記号は小さめに描画されます。

削除


音部記号を選択し、Delを押してください。

音部記号の変更は音符のピッチを変更しないことに注意してください。その代わりに音符が移動します。


譜表をまたぐ連桁

ピアノスコアでは、音楽のフレーズを書くために両方の譜表（低音部譜表と高音部譜表）を使うことが普通です。MuseScoreでは、次のように入力できます。

まず1つの譜表にすべての音符を入力してください。



Ctrl+Shift+Downで選択された音符または和音を次の譜表へ移動させてください。（Mac: ⌘ + Shift+Down）



関連項目：譜表をまたぐ小節線（例えば、大譜表）については[小節線](#)

打楽器の記譜

打楽器の記譜の例：



ドラムセットに関する記譜では、上向き符尾と下向き符尾の音符を同時に含むことがよくあります。もし1つ譜表で複数の声部を編集することに慣れていなければ、概要について[声部](#)を参照してください。打楽器の記譜に特有の手順については、以下をご覧ください。

MIDI キーボード

あなたのスコアに打楽器の記譜を追加する最も簡単な方法は、MIDI キーボードによるものです。ほとんどのMIDI キーボードには、それぞれのキーの上に打楽器マークが付いています。ハイハットについてのキーを押せば、MuseScoreはスコア上に正しい記譜を追加するでしょう。MuseScoreは、符尾の方向と符頭の種類を自動的に処理します。

マウス


バージョン0.9.4以降では、マウス操作での入力を利用可能であることに注意してください。

1. 打楽器の譜表で、音符または休符を選択してください。この作業で対応するdrumパレットを読み込みます。
2. 音符入力を開始するために、“N”を押してください。
3. 音符入力ツールバーから、音符の長さを選択してください。
4. [drumパレット](#)から音符の（バスドラムかスネアといった）種類を選択してください。
5. スコアに音符を追加するために、打楽器の譜表をクリックしてください。

装飾音

短前打音（Acciaccatura）は、符尾にスラッシュが付いた小さな音符として表されます。長前打音（Appoggiatura）にはスラッシュはつきません。両方とも、ふつうの大きさの主要音の直前に置かれます。

装飾音記号を[notesパレット](#)からスコア上の普通の音符へドラッグすることで、装飾音を作成してください。



ヘアピン

ヘアピン (Hairpin) は線図形です。ヘアピンを作成するためには、まず開始地点をマークするために音符を選択してください。

- H: クレッシェンド用ヘアピンを作成します。
- Shift+H: ディミヌエンド (デクレッシェンド) 用ヘアピンを作成します。

lineバレットからヘアピン記号を符頭にドラッグすることでヘアピンを作成できます。

H でクレッシェンド用ヘアピンを作成してください。



ダブルクリックし [編集モード](#) へ切り換えてください。



Shift+Rightでアンカーを移動してください。




Rightで終了地点まで移動してください。



調号

調号 (Key signatures) は、調号記号をkeyパレットから小節あるいは既存の調号へド



ラッグすることで作成または変更します。

F9で [パレット](#) ウィンドウを切り換えます。

変更

パレットからスコア上の調号へ調号をドラッグしてください。Shift+左マウスボタン+ドラッグを用いて、スコアから調号をスコア上の他の調号へドラッグすることもできます。

追加


パレットから小節の空白部分へ調号をドラッグしてください。この操作は、小節の最初に調号を作成します。

削除

調号を選択し、**Del**を押してください。

線

線 (lines) パレットは、[パレット](#)と同様に”ドラッグ・アンド・ドロップ”により動作します。パレットから項目をドラッグし、スコア上にドロップするようにマウスを使用してください。



長さの変更

マウスを使用して線の長さを変更したい場合には、アンカー位置（音符や小節が適用されている）が変更されない。そのため、以下の方法は、線の始点と終点を調節する方法として推奨する。

1. 音符入力モードに入っている場合、音符入力を終了するためにNを押してください。
2. 変更したい線をダブルクリックしてください。
3. 次のショートカットを使ってハンドルを移動してください。
 - Shift+Right 1音（または小節）分アンカーを右に移動します。
 - Shift+Left 1音（または小節）分アンカーを左に移動します。
4. 線がアンカーされている音符や小節を変更せずに、見かけ上の長さを変更する必要がある場合、次のショートカットを使用してください。
 - Right 1単位分ハンドルを右に移動します
 - Left 1単位分ハンドルを左に移動します

関連項目: [ヘアピン](#), [反復記号（1 番括弧、2 番括弧）](#)

全休符

全休符



小節全体に音符が全く無いときは、全小節（全音符）の休符として全休符が用いられます。

全休符を作成するためには、小節を選択しDelを押してください。この小節にあったすべての音符と休符は全休符に置き換えられます。

複小節にわたる全休符



複小節にわたる全休符は、楽器のための長い時間の沈黙を表し、アンサンブルの楽譜でよく用いられます。バージョン0.9.5以前では、この機能は実験的に過ぎません。（以下の制限を参照）

手引き

1. メニューからStyle → Edit General Styleを選んでください。（バージョン0.9.5以前では、Style → Edit Styleと呼ばれています。）
2. "Score"タブが選択されていない場合には、"Score"タブをクリックしてください。
3. "Create Multi Measure Rests"の次のチェックマークを加えてください。

制限

バージョン0.9.5以前では、二重小節線、調合、リハーサル記号などの重要な箇所でも複小節にわたる休符を自動的に分割しません。これは既に次期バージョン0.9.6で解決さ


れています。以前のバージョンで回避するためには、[小節の操作](#)の見出し”複小節にわたる全休符の分割”を参照してください。

このスタイル・オプションは、自動的にスコア全体に複小節にわたる全休符を作ります。そのため、まずすべての音符を入力し、その後に複小節にわたる全休符に変えることを推奨します。

繰り返し

単純な繰り返しの始点と終点は、適切な[小節線](#)の設定により定義できます。1 番括弧と 2 番括弧の小節の説明については、[反復記号](#)を参照してください。






プレイバック

プレイバック中に繰り返しを聴くために、ツールバーの”Play Repeats”  ボタンが選択されていることを確かめてください。同様に、そのボタンを外すことで、プレイバック中の繰り返しを切ることができます。

繰り返しの最後の小節では、繰り返しの演奏回数を定義するために、[プロパティ](#)で”Repeat Count”を設定することができます。

テキスト

”D.C. al Fine”や”D.S. al Coda”のような繰り返しテキストはrepeats [パレット](#)内に置かれています。

Repeats	
	
	
	Fine
D.C.	D.C. al Fine
D.C. al Coda	D.S. al Coda
D.S. al Fine	D.S.
To Coda	

スラー


スラー (slur) は、切れ目なしに演奏することを示す 2 つ以上の音符間の曲線です。同じ音程の 2 つの音符を結ぶつもりなら、[タイ](#)を参照してください。

手順

[音符の入力](#)モードを終了し、最初の音符を選択してください。



sを押し、スラーを作成してください。



Shift+Rightで次の音符の終わりまでスラーを移動してください。



xを押し、スラーの方向を反転させてください。



Escapeを押し、スラー編集モード (Slur Edit mode)を終了してください。



四角形またはハンドル（上のステップ2－4で図に示した）はマウスで調節できます。外側の2つハンドルはスラーの始点と終点を調節します。内側の2つのハンドルはスラーの輪郭を調節します。

スラーはいくつかの譜表やページにまたがることができます。スラーの始点と終点は音符／和音、休符へアンカーされています。音符がレイアウト、範囲またはスタイルの変化により再配置された場合、スラーも移動しサイズに合わせて調節されます。

注意：マウスを使って始点と終点のアンカーである音符を変更することはできません。スラーの始点と終点を調節するためには、Shift + 左または右矢印キーを使用してください。


関連項目： [タイ](#)、 [編集モード](#)。

タイ

タイ (tie) は同じ音程の2つの音符の間にかかる曲線です。異なる音程にわたっている曲線を使いたい場合は [スラー](#) を参照してください。

方法1

最初の音符を選択してください。



+でタイを作成します。（バージョン0.9.3以前では、このショートカットはShift+Sです。）



方法2

[音符の入力](#)中にタイを作成するためには、タイの最初の音符の後に+を押します。バージョン0.9.3以前では、最初の音符を追加する前に+を押さなければなりません。


拍子記号

拍子記号（time signatures）はメインパレットのサイドバーから使用可能です。拍子記号をスコアヘドラッグ・アンド・ドロップできます（MuseScoreでのパレットの動作についての一般的情報は[パレット](#)を参照してください）。



サイドバーパレットに見つからない拍子記号が必要な場合は、独自のものを作成するためにCreate → Time...へ移動してください。Create Time Signatureペインで上部・下部の数字を編集できます。

ほとんどの場合、上部の数字の最初を編集することだけでよいでしょう。追加の上部の数字は、+符号で分割された複数の上部の数字を含む[変拍子](#)です。



上拍小節（不完全小節）

小節の実際の時間が拍子記号で指定された時間と異なる場合があります。上拍小節はよくある例です。異なる拍子記号が表示されないように小節の実際の時間を変更するためには、[小節の操作](#)のプロパティの節を参照してください。

トレモロ

トレモロ (tremolo) は、1つの音を素早く繰り返す、または2つ以上の音の間に素早く交互に演奏することです。音符の符尾のスラッシュによる指示されます。トレモロが2つ以上の音符間にある場合、符尾はその間に描かれます。

tremoloパレットには、1音のトレモロの分割記号（以下に示した図の符尾のあるもの）と2音のトレモロの分割記号（以下に示した図では符尾のないもの）。



2音のトレモロでは、各音符のトレモロは全トレモロの長さの値をもつ。2分音符の長さをもつトレモロに入るためには、まず2つの普通の8分を入力します。はじめの音符にトレモロ記号をドラッグしたあと、音価は自動的に2分音符に倍加されます。

連符

三連符を作成するために、まず三連符の全部の長さをもつ音符を1つ作成してください。次にその音符を選択し、三連符に変更するためにCtrl+3を押してください。同様に、Ctrl+5はその音符を五連符に変更します。

はじめに音符を選択してください。



Ctrl+3は三連符を作成します。



これをさらに編集できます。



音符入力モード


[音符の入力](#)モードにおける連符入力は、上記の方法とは少し異なった動作となります。バージョン0.9.5以降では、まず長さに気をつけ、その後音程の入力をしなければなり

ません。次に示すのは、三連 8 分音符を作成するための手順です。

1. 音符入力モードを開始してください。
2. 音符入力のマーカーは連符を開始したい場所であるか確認してください（必要なら右矢印、左矢印キーを使ってください）。
3. 連符の全部の長さを指定するために、ツールバーから 4 分音符の長さを選択してください。
4. 連符のタイプを指定するために、メニューから **Notes → Tuplets → Triplet** を選んでください。
5. 8 分音符の長さが自動的に選択されることに注意してください。音程を加えるために譜表をクリックしてください。


プロパティ

連符の表示プロパティを変更するためには、連符の数字を右クリックし **Tuplet Properties...** を選択してください。



プロパティダイアログの **number** セクションでは、1 つの整数か、2 つの整数の比か、あるいは全く数字を表示しないかを選ぶことができます。

bracket セクションでは、"bracket" と "nothing" により括弧を厳密に表示するか隠すかを選べます。"auto bracket" オプションは、連符のかかった音符を隠し、連符が連符のかかっていない音符や休符を含む場合に括弧を表示します。



声部


声部は、1 つの譜表に同時に始まるが異なる長さである複数の音符を持たせることを可能にします。声部は他の記譜ソフトウェアでは、時には「レイヤー」と呼ばれています。




手引き

1. まず第一声部（すべて上向き符尾の音符）を入力して開始してください。
2. 音符を入力するとき、そのいくつかは下向き符尾になるかもしれません。バージョン0.9.4以降を使用している場合は、第二声部の追加時に自動的に反転するので、

子の時点での符尾の方向に心配する必要はありません。



3. 次に、その小節線の最初までカーソルを移動するために最初の音符を選択してください。
4. "Voice 2" ボタン  を選択し、第二声部（すべて下向き符尾の音符）の入力を始めてください。



5. 操作後にはこのように見えるはずです。

声部を使うケース

- 1 段の譜表の 1 つの和声の中に異なる方向を向いた符尾が必要な場合
- 1 段の譜表の中で、同時に演奏される異なる長さの音符が必要な場合

スペーサーの休符を隠す

休符を隠すには、その休符で右クリックし **Set Invisible** を選択してください。 **Display → Show Invisible** にマークがついていれば、その休符はスクリーン上ではまだグレーに表示されています。その隠された休符は印刷するときには表示されません。

反復記号

反復記号 (Volta) の括弧、あるいは 1 番括弧、2 番括弧 (first and second ending) の括弧は、繰り返しの際に異なる終止を指定するのに使われます。



反復記号の括弧をスコアに配置するために、[linesパレット](#) からその項目をドラッグ・アンド・ドロップしてください。

括弧は 1 小節以上またぐことができます。編集モードに入るために反復記号をダブルクリックし、次に以下の操作でハンドルを移動させてください。

- 1 小節右へ **Shift+Right**
- 1 小節左へ **Shift+Left**


これらのコマンドは、括弧のつく小節を決める反復記号の”論理的な”始点または終点を移動します。Other commands in **編集モード**での他のコマンドはハンドルも動かしますが、繰り返しをどう演奏するかは変化させません。

ハンドルを移動する場合、論理位置から実際の位置までの破線は、次のように表示され



テキスト

Line Propertiesダイアログを用いて、反復記号括弧のテキストや他のプロパティを変更することができます。反復記号括弧で右クリックし、**Line Properties...**を選んでください。バージョン0.9.3以前を使っている場合には、**"Volta Properties..."**を選択してください。以下の図では、反復記号のテキストを"1.-5."と表示させています。



プレイバック

時には、繰り返しを2回以上演奏することがあります。上の図では、反復記号のテキストは次に行く前に5回演奏すべきということを指示しています。MuseScoreが繰り返しを演奏する回数を変更したい場合には、繰り返しの小節線を含む小節に移動し、そのRepeat Countを変更してください（詳しくは[小節の操作](#)を参照）。


バージョン0.9.4以前では、複数パートスコアの最上段の譜表にしか反復記号を配置することができません。そうでないと、パートを作成したときにMuseScoreがクラッシュする（[バグレポート](#)参照）や、スコアを再読み込みしたときアンカー位置が移動しているようなバグ遭ってしまうかもしれません。

章4

音声とプレイバック

MuseScoreには”音声とプレイバック”機能が組み込まれています。この章では、プレイバックコントロールと組み込みのピアノ音声を超えて楽器音声を拡張する方法について扱います。

再生モード

MuseScoreは、スコアの再生のために統合シーケンサーを実装しています。再生  ボタンを押すことによって、再生モード (Play mode) に入ります。再生モードでは、次のコマンドが使用可能です。


- 再生Ctrl+Space
- 一時停止/再生の切り替えSpace
- 前のコードへLeft
- 次のコードへRight
- 前の小節へCtrl+Left
- 次の小節へCtrl+Right
- スコアの最初まで巻き戻すHome
- 再生パネルの表示切替F11

停止するためにもう一度再生ボタンを押し、再生モードを終了してください。

MuseScoreは、プレイバックを前に止めた場所から始めます。音符を選択した場合には、MuseScoreはその代わりに新しく選択された音符から再生を開始します。ツールバーには、プレイバックをスコアの最初へすばやく戻すための巻き戻しボタンもあります。

再生パネル (Play Panel)

再生パネルでは、テンポ、開始位置、全体の音量を含む制御が提供されています。メインメニューから、再生パネルを開くためにDisplay → Play Panelを選択してください。



トラブルシューティング

バージョン0.9.5以降: ピアノ以外の楽器を再生したい場合には、MuseScoreに統合されたサウンドフォントを、Edit → Preferences... → I/Oタブから、より高機能なものに変更しなくてはなりません。構成方法については[サウンドフォント](#)を参照してください。

Ubuntuでのサウンド

Ubuntuでのサウンドに問題を生じた場合には、[インストール](#)の見出し"Linux"を参照してください。

サウンドフォント

MuseScoreでは、プレイバックのためにピアノ音が付属しています。さらに多くの音、例えばバイオリンや打楽器を使うためには、General MIDIサウンドフォントが必要です。

概要

サウンドフォントファイルには楽器の音をいくつでも収納できます。多くのサウンドフォントはウェブから利用可能です。[General MIDI](#) (GM) の128音源をカバーするものを探してください。General MIDI標準に準拠していないサウンドフォントを用いる場合には、スコアを共有したりMIDIとして保存すると他の人には正しい楽器音には聞こえないかもしれません。

ウェブで入手できるサウンドフォントのファイルサイズと音質は様々です。大きなサウンドフォントは良い音であることが多いですが、あなたのコンピュータで実行するには大きすぎるかもしれません。大きなサウンドフォントのインストール後にMuseScoreの実行が遅くなったり、あるいはプレイバックを保持できなくなった場合には、小さなサウンドフォントを探してください。次に挙げるのは、広く普及している3種のサイズの異なるGMサウンドフォントです。

- FluidR3_GM.sf2 (141 MB 非圧縮) [Fluid-soundfont.tar.gz \(129 MB\)](#)からダウンロードできます。
- MagicSF_ver2.sf2 (67.8 MB 非圧縮) [Big SoundFonts](#)を参照してください。
- TimGM6mb.sf2 (5.7 MB 非圧縮) [Tim Brechbill's Timidity++ Download Site](#)の"Free SoundFont" sectionを参照してください。

圧縮

サウンドフォントファイルは大きいため、.zip、.sfArk、.tar.gzを含む様々なフォーマットで圧縮されていることがあります。使用する前にそれらのファイルを解凍する必要があります。

- ZIPはほとんどのオペレーティング・システムでサポートされている標準的な圧縮フォーマットです。
- sfArkはサウンドフォントファイルを圧縮するために特別に設計された圧縮フォーマットです。これを解凍するには、特殊な[sfArkソフトウェア](#)を使用してください。
- .tar.gzはLinuxで広く普及している圧縮フォーマットです。Windowsユーザーは、幅広い圧縮フォーマットをサポートする[7-zip](#)を使用することができます。Gzipを1回、TARを1回の計2回の解凍が必要なことに注意してください。

MuseScoreの設定

サウンドフォントを見つけて解凍した後に、MuseScoreを設定する前に開こうとしてダブルクリックしないでください。代わりに、ファイルを任意のフォルダに移動し、次のような手順に沿ってください。

Display → Synthesizerへと進んでください。バージョン0.9.5以前を使用している場合には、Edit → Preferences... → I/O タブへと進んでください。

初期のサウンドフォント設定は:/data/piano1.sf2です。これを新しいサウンドフォント(.sf2)の場所に置き換えてください。ファイルを探して開くためにOpenアイコンをクリックしてください。

preferencesパネルを閉じるためにOKをクリックして変更を適用してください。変更の効果を得るには、MuseScoreを終了し再起動してください。

トラブルシューティング

再生パネルのツールバーがグレーになって機能しない、あるいは見えない場合には、サウンドの再有効化のため次の手順に従ってください。

1. Display → Transportのメニュー項目にチェックマークがついているか確かめてください。対応するメニュー項目をクリックすると、チェックマークをつけたりはずしたりできます。このステップで問題が解決しない場合、次のステップを続けてください。
2. サウンドフォントの変更後、再生パネルが消えた場合、Edit → Preferences... → I/Oタブへ移動して、何の変更もしないままOKをクリックしてください。MuseScoreの再起動後に再生パネルが再表示されるはずです。これは0.9.3以前で判明しているバグです。

サウンドフォントを初めて設定する場合は、上記で推薦するサウンドフォントのうちから1つを使用してください。

テンポ

プレイバックのテンポは、再生パネルまたはスコア内のテンポテキストで変更することができます。

再生パネル (play panel)

- 再生パネルの表示: Display → Play Panel
- テンポ (Tmp) スライダーを使って、1 秒当たりの拍数 (bpm) を変更してください。slider

テンポテキスト (Tempo text)

- テンポテキストを作成する場所を指示するため、音符を選択してください。
- メインメニューから Create → Text... → Tempo... を選択してください。
- 終了するために OK を押してください。

バージョン 0.9.3 以前では、初期テンポテキスト・ダイアログからはテンポテキストまたは BPM を変更することは不可能であることに注意してください。しかし、テンポテキストをスコアに追加した後で、両方とも変更することができます。

既にあるテンポテキストは、**編集モード**に入るためにテキストをダブルクリックすることで変更することができます。テンポテキストに 4 分音符やメトロノーム記号の他の速度を追加するために、[F2パレット](#)を使用できます。 **Andante ♩ = 75**


既にあるテンポテキストの 1 秒当たりの拍数 (BPM) は、テキスト上で右クリックし **Tempo Properties...** を選択することで調節できます。

注意: スコア上のテンポテキストは再生パネルでのテンポ設定を上書きします。

サウンドの変更と調節

ミキサー (Mixer)

ミキサーでは、各譜表について、楽器音の変更、音量・パンニング (音の定位)・リバーブ・コーラスの調節ができます。ミキサーを表示するには、メインメニューから Display → Mixer を選んでください。



消音 (Mute) とソロ (Solo)

Mute チェックボックスは、特定の譜表をすぐに消音させます。もう 1 つの方法として、Solo チェックボックスは "solo" としてマークした譜表を除いたすべての譜表を消音させるのに使います。

ダイヤル

ダイヤルを時計回りに回すには、クリックして上方向へドラッグしてください。ダイヤルを反時計回りに回すには、クリックして下方向へドラッグしてください。

サウンド (Sound)

サウンドのドロップダウン・メニューには、現在の[サウンドフォント](#)でサポートされる全ての楽器がリストされます。この機能はWindows版バージョン0.9.4以前では実装されていませんが、バージョン0.9.5でバグ・フィックスされました。

譜表の途中での変更

MuseScoreでは、曲の途中で楽器の音色を変更することができます。例えば、弦楽器の音をピチカートあやトレモロに、トランペットの音をミュート・トランペットに変更できます。次の手順ではミュート・トランペットの例を用いていますが、同様の法則は弦楽器のピチカートやトレモロに応用されます。

1. 消音する範囲の最初の音符を選択してください。
2. メインメニューから**Create → Text → Staff Text**を選んでください。
3. **Mute** (または**Con Sordino**のような同じ意味の指示) とタイプしてください。この時点では、譜表のテキストは人のためのもので、MuseScoreでのプレイバックに影響を与えません。
4. 譜表のテキスト上で右クリックし、**Staff Text Properties...**を選択してください。
5. **Staff Text Properties**ダイアログで**Channel**チェックボックスをマークしてください。
6. **Staff Text Properties**ダイアログで**mute**を選択してください。
7. スコアに戻るために**OK**をクリックしてください。

あなたの加えた譜表テキスト以降では、すべての音符はミュートされます。曲中でミュートされない音にもどるためには、ステップ3で**Open**とタイプし、ステップ6で**normal**を選択することを除き、上述と同様のガイドラインにしたがってください。

章5

テキスト

この”テキスト”の章では、歌詞、コードネーム、その他の譜表のテキストを扱います。
前の章では、[プレイバック時のテンポに影響を与えるテキスト](#)を扱いました。

テキスト編集

編集モードに入るためにテキスト上でダブルクリックします。



テキスト編集モードでは、次のコマンドが利用可能です。

- Ctrl+B (Mac: ⌘+B) 太字体への切り替え
- Ctrl+I (Mac: ⌘+I) 斜体への切り替え
- Ctrl+U (Mac: ⌘+U) 下線への切り替え
- Up 上付きの入力開始、または、下付きモード時には下付き入力の終了
- Down 下付きの入力開始、または、上付きモード時には上付き入力の終了
- カーソルの移動: Home End Left Right
- Backspace カーソルの左側から文字を削除する。
- Delete カーソルの右側から文字を削除する。
- Return 新しい行を始める。
- F2 テキストパレットの表示。テキストパレットは、特殊文字と特殊記号の入力に使用できる。

テキストパレット:



関連項目: [コードネーム](#), [歌詞](#), [フレーム](#), [編集モード](#)

テキストスタイル

テキストの要素はテキストスタイルから作成します。このスタイルはテキストの初期プロパティを定義します。

テキストのプロパティ:

- フォントの種類 (Font Family) : "Times New Roman"や"Arial"のようなフォントの名前
- ポイントサイズ (Point Size) : ポイント単位でのフォントの大きさ
- 斜体 (Italic) 、太字体 (Bold) 、下線 (Underline) : フォントのプロパティ
- アンカー (Anchor) : ページ、拍子、符頭、譜表全体、譜表
- 配置 (Alignment) : 水平方向 (horizontal) : 左、右、中央揃え; 垂直方向 (vertical) : 上、下、中央揃え
- オフセット (Offset) : 通常のアンカーポジションに対するオフセット長
- オフセットタイプ (Offset Type) : mm、スペース、ページサイズに対するパーセント

テキストタイプ:

- タイトル (Title) 、サブタイトル (Subtitle) 、作曲者名 (Composer) 、作詞者名 (Poet) : ページにアンカーされる。
- [運指 \(Fingering\)](#) : 運指は符頭にアンカーされる。
- [歌詞 \(Lyrics\)](#) : 歌詞は拍子の位置にアンカーされる。
- [コードネーム \(Chord name\)](#) : コードネームも拍子の位置にアンカーされる。

コードネーム

コードネーム (Chord name) は、まず音符を選択し、Ctrl+Kを押すことで入力できます。これは選択されたコードのためのコードネームのテキストを作成します。

- 次のコードに移動するためには、Spaceをタイプしてください。
- Shift+Spaceで前のコードに移動します。
- Ctrl+Spaceは、コードネームのテキスト内に空白を入力します。

コードネームは、通常のテキストとして[編集できます](#)。シャープを加えるためには#を、フラットを加えるためにはbをタイプしてください。次のコードに移る際、これらの文字は自動的に適切なシャープやフラット記号に変わります。

Jazzフォント


スコアに手書き風のコードネームを好むなら、バージョン0.9.5以降がこのオプションを含んでいます。



1. メインメニューからStyle → Edit Style...を選んでください。
2. 左側のペインでChord namesを選んでください。
3. 右側のペインでchords.xmlとjazzchords.xmlのテキストを置き換えてください。

運指

運指 (Fingering) は、Fingeringパレットからスコアの符頭へ、運指文字をドラッグすることで音符に追加できる。運指は、他のテキスト同様に[編集できる](#)通常のテキストである。



歌詞

1. まず音符を入力します。
2. 最初の音符を選択してください。
3. Ctrl+Lをタイプし、最初の音符に対する歌詞を入力してください。
4. 次の音符に移るために、語の最後でSpaceをタイプしてください。
5. 次の音符に移るために、音節の最後でハイフン-をタイプしてください。この音節はダッシュで結ばれます。

6. Shift+Spaceで前の音符へ移動します。



音節は下線で伸ばすことができます。



次のように入力してください: soul, _ _ _ Esc

特殊文字

歌詞は、いつかの文字を除いて通常の文字のように編集できます。一つの音節に空白、ハイフンあるいはアンダースコアを加えたい場合には、次のショートカットを使用してください。

- Ctrl+Space (Mac: ⌘+Space) はspaceを歌詞に入力します。
- Ctrl+- (Mac: ⌘+-) はハイフン (-) を歌詞に入力します。
- Macのみ: ⌘+_はアンダースコア (_) を歌詞テキストに入力します。


関連項目: [テキスト](#)、[コードネーム](#)。

章6

フォーマット

ブレイクとスペーサー

改ページまたは改行（譜表の分割）はブレイクパレットから、対応する記号（break lineまたはbreak page）をスコアの空白部分へドラッグすることにより適用できます。分割は、記号を置いた小節の直後に設定されます。緑色の分割記号はスクリーン上に表示されますが、印刷物には現れません。




スペーサー(spacer)は、隣り合う2つの上下の譜表間の空白を増やすために用います。スペーサーを、垂直方向の空白がさらに必要な領域の上の小節へドラッグ・アンド・ドロップしてください。スペーサーをダブルクリックして、スペーサーの高さを調節するためにマウスでハンドルをドラッグしてください。

譜表間の空白、スコア幅を調節したい場合には、スタイル設定を使用してください。スペーサーは小さな部分の調節のために設計されています。

フレーム

フレームは通常の小節外側に空白を与えます。そこにはテキストや図も含めることができます。MuseScoreには2種類のフレームがあります。

水平フレーム



水平フレームは譜表を分割します。幅は調節可能で、高さは譜表の高さと等しくなります。水平フレームはコードを分割するために用いることができます。

垂直フレーム



垂直フレームは譜表の間か直前に空白を与えます。高さは調節可能で、幅は譜表の幅と等しくなります。垂直フレームはタイトル、サブタイトルあるいは作曲者名を配置するために用いられます。タイトルを作成する場合、垂直フレームは最初の小節の直前に（もし小節が無くても）自動的に配置されます。

フレームの作成

まず小節を選択します。メニューの **Create → Measures** にフレームを挿入するためのコマンドが現れます。選択した小節の直前にフレームが挿入されます。

フレームの削除

フレームを選択し、**Del** を押してください。

フレームの編集

フレームをダブルクリックすると **編集モード** に入ります。フレームのサイズをドラッグするために使うハンドルが表示されます。

編集モードにおけるタイトルフレーム：

MuseScore: promenade

File Edit Create Notes Layout Style Display Plugins Help

Concert Pitch

promenade

Bilder einer Ausstellung
Promenade
Modeste Moussorgsky

Allegro giusto, nel modo russo; sem a allegrezza, ma poco sostenuto.

f

edit mode Bar 1 Beat 1.000



章7

サポート

この章では、MuseScoreの使い方についてのヘルプを探す方法を述べます。見るべき最善の場所、フォーラムで質問する最善の方法、バグを報告するための秘訣が含まれます。

バグを報告する / サポートを依頼する

サポートの要求を[フォーラム](#)に投稿する前に：

- [ハンドブック](#)に解決策がないか探してください！
- [フォーラム](#)で他の誰かが既に同じ問題に遭遇していないか見るために、ウェブサイトの[search](#)機能を使ってください。
- エラー報告を投稿する場合には、まず[最新プレリリース](#)でその問題が再現されるか試してください。既に解決されていないかチェックするため、[version history](#)も見たほうがよいでしょう。

サポートの要求あるいはバグ報告を投稿するときは、あなたの知りうる以下の情報を十分に含むようにしてください。

- 使用しているMuseScoreバージョン（例 version 0.9.5）あるいはプレリリース版を使用している場合には、リビジョン・ナンバー（例 revision 1944）
- 実行しているオペレーティング・システム（例 Windows Vista、Mac OS 10.5、Ubuntu 9.04）
- バグを報告する場合、その問題に至る正確なステップを記述してください（どこをクリックしたのか、どのキーを押したのか、何を見るのか、など）。もしそのステップで問題を際限できない場合には、それは開発者も再現できない（解決できない）ため、価値のある報告ではありません。
- issue trackerでは、あなたのレポートは、1 レポートにつき1つのバグに制限してください。
- バグレポートの目標は、単にバグを示すことだけではなく、他の人がバグを簡単に再現できるようにすることを覚えていてください。

初期設定に戻す

MuseScoreの最新バージョンには、標準に組み込まれたプリセットあるいは”初期設定（factory-settings）”に復旧するオプションがあります。設定が破損した場合には、この機能は役立つことがあります。すべてをリセットしないで問題を解決するための方法があるかもしれないので、はじめにフォーラムに相談することがベストですんで、この状況はふつうには起こりません。

注意:”初期設定”への復旧は preferences、palettesまたはwindow設定に行ったすべての変更を消去します。

Windowsでの手順

1. MuseScoreを開いている場合、まず閉じる必要があります。
2. ファイル名を指定して実行ダイアログを開くために、**Windowsキー+R**をタイプしてください。（The [Windowsキー](#)はMicrosoft Windowsロゴを持つキーです。）
3. 参照 **(B) ...**をクリックしてください。
4. あなたのコンピュータ上のmscore.exeを探してください。この場所はあなたのしたインストール作業によって変わるでしょうが、おそらくマイコンピュータ > ローカルディスク > Program Files > MuseScore 0.9 > bin > mscore.exeと似た場所にあります。
5. 参照ダイアログから出てファイル名を指定して実行ダイアログに戻るために、**開く**をクリックしてください。次のテキスト（あるいは似たもの）がファイル名を指定して実行ダイアログに表示されるはずです。“C:\Program Files\MuseScore 0.9\bin\mscore.exe”
6. 末尾の二重引用符の後をクリックして、ハイフンに続いて大文字のFを入力してください。（訳注：必ず日本語入力をオフにし、-Fの前には半角スペースが入るようにしてください。） -F
7. OKを押してください。

数秒後、MuseScoreが開始され、すべての設定が”factory settings”に復旧します。

Mac OSXでの手順

1. MuseScoreを開いている場合、まず閉じる必要があります。（⌘+Q）
2. Applications/Utilities/Terminalを開き、Terminalセッションのウィンドウを表示してください。
3. 以下のコマンドをターミナルにタイプ（もしくは単にコピー・ペースト）してください。（行頭に’/’を含めます。）

```
/Applications/MuseScore.app/Contents/MacOS/mscore -F
```

依据 [Creative Commons Attribution 3.0](#) 授・布, 2002-2010 [Werner Schweer](#) 等。

■