



使用幾寸間目数=45

基本目数=4

No	倍率	Pattern	基本目数	目数	目数累計	巾mm	巾累計mm	あすび通し
1	1	3	4	4	4	3	3.4	③ 4
2	1	1	4	4	8	3	6.8	① 2
3	1	3	4	4	12	3	10.1	③ 4
4	1	2	4	4	16	3	13.5	② 1
5	1	4	4	4	20	3	16.9	④ 3
6	1	2	4	4	24	3	20.3	② 1
7	2	3	4	8	32	7	27.0	③ 4
8	1	2	4	4	36	3	30.4	② 1
9	2	3	4	8	44	7	37.2	③ 4
10	1	2	4	4	48	3	40.5	② 1
11	2	3	4	8	56	7	47.3	③ 4
12	1	2	4	4	60	3	50.7	② 1
13	1	4	4	4	64	3	54.0	④ 3
14	1	2	4	4	68	3	57.4	② 1

No1～No14 を 6回繰り返し

85	1	3	4	4	412	3	347.9	③ 4
86	1	1	4	4	416	3	351.3	① 2
87	1	3	4	4	420	3	354.7	③ 4
88	1	2	4	4	424	3	358.0	② 1
89	1	4	4	4	428	3	361.4	④ 3

○:太

No	倍率	Pattern	踏み木の踏み順	基本踏み数	踏み回数
1	1	4	④ 3	4	4
2	1	1	① 2	4	4
3	1	3	③ 4	4	4
4	1	1	① 2	4	4
5	1	4	④ 3	4	4
6	1	2	② 1	4	4
7	1	4	④ 3	4	4
8	2	1	① 2	4	4
9	1	4	④ 3	4	4
10	2	1	① 2	4	4
11	1	4	④ 3	4	4
12	2	1	① 2	4	4
13	1	4	④ 3	4	4
14	1	2	② 1	4	4