



使用 **AppTemplate**

AppTemplate

NetApp
July 19, 2022

目录

- 使用 AppTemplate 1
 - 使用模板实现资源创建标准化 1
 - 使用标记对资源进行组织 36

使用 AppTemplate

使用模板实现资源创建标准化

为您的组织构建应用程序模板

选择 NetApp 提供的一个或多个 " 操作 "，然后快速构建一个应用程序模板，您的组织可以使用该模板开始优化资源创建。

快速入门

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

跨度 class="image">https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-1.png" Alt-one">验证所需的前提条件

- 在用户使用模板为 Cloud Volumes ONTAP，内部 ONTAP 或 Azure NetApp Files 系统创建卷之前，请确保他们能够访问要部署此卷的适当工作环境。
- 如果您计划向模板添加云服务 " 操作 "，例如 ["云备份"](#) 或 ["云数据感知"](#)，确保此服务在您的环境中处于活动状态并已获得许可。

选择 * 应用模板 * 服务，单击 * 编辑器 * 选项卡，然后选择要在模板中使用的操作。

按照创建步骤进行操作，并定义模板要执行的操作。

要求

请阅读以下要求，以确保您的配置受支持。

- 如果您还没有 Connector，["请参见如何创建连接器"](#) 适用于 AWS，Azure 和 GCP。
- 创建 Cloud Volumes ONTAP 卷模板时，请确保您的用户可以使用 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。请参见如何在云中启动 Cloud Volumes ONTAP 系统 ["AWS"](#)，["Azure 酒店"](#) 或中的 ["GCP"](#)。
- 创建内部 ONTAP 卷模板时，请确保您的用户可以使用内部 ONTAP 工作环境。请参见操作说明 ["发现内部部署的 ONTAP 系统"](#) 在 Cloud Manager 中。
- 创建 Azure NetApp Files 卷模板时，请确保您的用户可以使用 Azure NetApp Files 工作环境。请参见操作说明 ["创建 Azure NetApp Files 工作环境"](#) 在 Cloud Manager 中。
- 如果您计划使用 Cloud Backup 备份模板中的卷，请确保您的环境已激活 Cloud Backup。
- 如果您计划使用 Cloud Data sense 扫描模板中的卷，请确保您的环境已激活 Cloud Data sense。
- 如果您计划在此模板中启用复制，并且此模板适用于内部 ONTAP 卷，则 ONTAP 集群必须具有活动的 SnapMirror 许可证。

使用模板创建资源的示例

通过资源模板，您可以创建新卷或新的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。

为 **Cloud Volumes ONTAP** 卷创建模板

请参见 ["如何配置 Cloud Volumes ONTAP 卷"](#) 有关需要在 Cloud Volumes ONTAP 卷模板中完成的所有参数的详细信息。

在此示例中，我们将创建一个名为 "CVO volume for databases" 的模板，其中包括以下 2 项操作：

- 创建 Cloud Volumes ONTAP 卷

为 AWS 环境创建卷，为其配置 100 GB 的存储，将 Snapshot 策略设置为 "默认" 并启用存储效率。


- 启用 Cloud Backup

创建 30 个每日备份，13 个每周备份和 3 个每月备份（使用 `_3 个月保留_` 策略）。

步骤

1. 选择 * 应用模板 * 服务，单击 * 模板 * 选项卡，然后单击 * 添加新模板 * 。

此时将显示 *Select_A Template* 页面。



2. 选择 * 用于 Cloud Volumes ONTAP 的卷 + 备份 * 作为要创建的资源类型，然后单击 * 开始使用 * 。

此时将显示 *Create Volume in Cloud Volumes ONTAP Action Definition* 页面。



3. * 操作名称 * : 也可以输入自定义操作名称, 而不是默认值。
4. * 上下文: * 输入 Cloud Volumes ONTAP 工作环境上下文; 如果需要, 请输入此上下文。

当用户从现有工作环境启动模板时, 此信息将自动填充。

当用户从模板信息板启动模板时 (不在工作环境环境中), 他们需要选择工作环境以及要创建卷的 SVM。这就是这些字段被标记为 "可编辑" 的原因。

5. * 详细信息: * 输入卷名称和大小。

字段	Description
卷名称	单击字段并选择 5 个选项之一。您可以通过选择 * 自由文本 * 让管理员输入任何名称, 也可以指定卷名称必须具有特定前缀或后缀, 卷名称必须包含 _ 个特定字符, 或者卷名称遵循您输入的正则表达式 (regex) 中的规则。例如, 您可以指定 "db" 为所需的前缀, 后缀或包含; 要求用户添加卷名称, 例如 "db_vol1", "vol1_db" 或 "vol_db_1"。
卷大小	您可以指定允许的值范围, 也可以指定固定大小。此值以 GB 为单位。在本示例中, 我们可以添加一个固定值 * 。 100* 。
Tags	输入要与此卷关联的标记的名称和值对。例如, 您可以将 "Cost Center" 作为标记名称, 并将成本中心代码 "6655829" 作为值。您可以通过添加更多标记名称和值对将多个标记与卷关联。

6. * 保护: * 选择此卷是否将通过选择 " 默认 " 或其他策略创建 Snapshot 副本, 或者如果您不想创建 Snapshot 副本, 则选择 " 无 "。
7. * 使用情况配置文件: * 选择是否对卷应用 NetApp 存储效率功能。其中包括精简配置, 重复数据删除和数据压缩。在我们的示例中, 保持启用存储效率。
8. * 磁盘类型: * 选择云存储提供程序和磁盘类型。对于某些磁盘选择, 您还可以选择最小和最大 IOPS 或吞吐量 (MB/ 秒) 值; 基本定义特定服务质量 (QoS) 。

9. * 协议选项： * 选择 * NFS * 或 * SMB * 以设置卷的协议。然后，将提供协议详细信息。

NFS 字段	Description
访问控制	选择是否需要访问控制来访问卷。
导出策略	创建导出策略以定义子网中可访问卷的客户端。
NFS 版本	选择卷的 NFS 版本： <i>NFSv3</i> 或 <i>NFSv4</i> ，或者您也可以同时选择这两者。

SMB 字段	Description
共享名称	单击字段并选择 5 个选项之一。您可以让管理员输入任何名称（自由文本），也可以指定共享名称必须具有特定前缀或后缀，它包含 _ 个特定字符，或者它遵循您输入的正则表达式（正则表达式）中的规则。
权限	选择用户和组对共享的访问级别（也称为访问控制列表或 ACL ）。
用户 / 组	指定本地或域 Windows 用户或组，或者 UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名，则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。


10. * 分层： * 选择要应用于卷的分层策略，如果不希望将此卷中的冷数据分层到对象存储，则将此策略设置为 " 无 " 。

请参见 "[卷分层策略](#)" 有关概述，请参见 "[将非活动数据分层到对象存储](#)" 以确保您的环境已设置为分层。

11. 定义完此操作所需的参数后，单击 * 应用 * 。

如果模板值已正确完成，则会在 "Create Volume in Cloud Volumes ONTAP " 框中添加一个绿色复选标记。

12. 单击 * 在卷上启用云备份 * 框，此时将显示 *Enable Cloud Backup on Volume Action Definition* 对话框，以便您填写 Cloud Backup 详细信息。



13. 选择 * 3 个月保留 * 备份策略可创建 30 个每日备份， 13 个每周备份和 3 个每月备份。
14. 在 "Working Environment" 和 "Volume Name" 字段下方，您可以选择三个选项来指示要启用备份的卷。请参见 ["如何填写这些字段"](#)。
15. 单击 * 应用 *，此时将保存 Cloud Backup 对话框。
16. 在左上角输入用于 Databases*（本示例）的模板名称 * CVO volume 。
17. 单击 * 设置和偏移 * 以提供更详细的问题描述，以便可以将此模板与其他类似模板区分开，从而可以为整个模板启用偏移，然后单击 * 应用 *。

通过 Drift，Cloud Manager 可以监控您在创建此模板时为参数输入的硬编码值。

18. 单击 * 保存模板 *。

此时将创建此模板，并将您返回到模板信息板，此时将显示新模板。

请参见 [您应该向用户介绍有关模板的信息](#)。

为 **Azure NetApp Files** 卷创建模板

为 Azure NetApp Files 卷创建模板的方式与为 Cloud Volumes ONTAP 卷创建模板的方式相同。

请参见 ["如何配置 Azure NetApp Files 卷"](#) 有关需要在 ANF 卷模板中完成的所有参数的详细信息。

步骤

1. 选择 * 应用模板 * 服务，单击 * 模板 * 选项卡，然后单击 * 添加新模板 *。

此时将显示 *Select_A Template* 页面。

Select a Template to Get Started

Choose a template for the type of resource you want to create and then customize the parameters for what's required in your environment.

For even greater flexibility, choose the "blank" template to mix and match configurations and to apply additional Cloud Manager services.



Start with a template of:



Get Started

Cancel

2. 选择 * 空白模板 *，然后单击 * 开始使用 *。
3. 选择 * 在 Azure NetApp Files 中创建卷 * 作为要创建的资源类型，然后单击 * 应用 *。

此时将显示 *Create Volume in Azure NetApp Files Action Definition* 页面。

Create Volume in Azure NetApp Files (#23c)

Action Definition

Volume Details

Volume Name Select... ☐ Editable ☐ Drift

Volume Size (GB)

Minimum Enter minimum Enter maximum

Maximum

Fixed value ☒ Enter volume size in GB

Tags ☒ Editable ☐ Drift

Add Tags

Protocol

Protocol ☒ NFSv3 ☐ NFSv4.1 ☐ SMB ☐ Editable ☐ Drift

Volume Path Select... ☐ Editable ☐ Drift

4. * 操作名称 *：也可以输入自定义操作名称，而不是默认值。
5. * 卷详细信息*：* 输入卷名称和大小，并可选择为此卷指定标记。

字段	Description
卷名称	单击字段并选择 5 个选项之一。您可以通过选择 * 自由文本 * 让管理员输入任何名称，也可以指定卷名称必须具有特定前缀或后缀，卷名称必须包含 _ 个特定字符，或者卷名称遵循您输入的正则表达式（ regex ）中的规则。例如，您可以指定 "db" 为所需的前缀，后缀或包含；要求用户添加卷名称，例如 "db_vol1"， "vol1_db" 或 "vol_db_1"。
卷大小	您可以指定允许的值范围，也可以指定固定大小。此值以 GB 为单位。
Tags	输入要与此卷关联的标记的名称和值对。例如，您可以将 "Cost Center" 作为标记名称，并将成本中心代码 "6655829" 作为值。您可以通过添加更多标记名称和值对将多个标记与卷关联。

6. * 协议： * 选择 * NFSv3*， * NFSv4.1* 或 * SMB/C* 以设置卷的协议。然后，将提供协议详细信息。

NFS 字段	Description
卷路径	从 5 个选项中选择。您可以通过选择 * 自由文本 * 让管理员输入任何路径，也可以指定路径名称必须具有特定前缀或后缀，包含 _ 个字符，或者遵循您输入的正则表达式（ regex ）中的规则。
导出策略规则	创建导出策略以定义子网中可访问卷的客户端。

SMB 字段	Description
卷路径	从 5 个选项中选择。您可以通过选择 * 自由文本 * 让管理员输入任何路径，也可以指定路径名称必须具有特定前缀或后缀，包含 _ 个字符，或者遵循您输入的正则表达式（ regex ）中的规则。

7. * 上下文： * 输入 Azure NetApp Files 工作环境，新 Azure NetApp Files 帐户或现有 帐户的详细信息以及其他详细信息。

字段	Description
工作环境	当存储管理员用户从现有工作环境启动模板时，此信息将自动填充。当用户从模板信息板启动模板时（而不是在工作环境环境中），则需要选择要创建卷的工作环境。
NetApp 帐户名称	输入要用于帐户的名称。
Azure 订阅 ID	输入 Azure 订阅 ID。此 ID 为完整 ID，格式类似于 "2b04f26-7de6-42eb-9234-e2903d7s327"。
Region	使用输入区域 "内部区域名称" 。
资源组名称	输入要使用的资源组的名称。
容量池名称	输入现有容量池的名称。
Subnet	输入 vNet 和子网。此值包括完整路径，其格式类似于 "/subscriptions/<subscription_id>/resourcegroups/<resource_group>/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/<vpc_name>/subnets/<subhet_name>"。

8. * Snapshot 副本： * 如果要使用现有卷的特征创建此新卷，请输入现有卷 Snapshot 的 Snapshot ID。
9. 定义完此操作所需的参数后，单击 * 应用 *。

10. 在左上方输入要用于模板的名称。
11. 单击 * 设置和偏移 * 以提供更详细的问题描述，以便可以将此模板与其他类似模板区分开，从而可以为整个模板启用偏移，然后单击 * 应用 *。

通过 Drift，Cloud Manager 可以监控您在创建此模板时为参数输入的硬编码值。

12. 单击 * 保存模板 *。

此时将创建此模板，并将您返回到模板信息板，此时将显示新模板。

请参见 [您应该向用户介绍有关模板的信息](#)。


为内部 **ONTAP** 卷创建模板

请参见 ["如何配置内部 ONTAP 卷"](#) 有关需要在内部部署 ONTAP 卷模板中完成的所有参数的详细信息。

步骤

1. 选择 * 应用模板 * 服务，单击 * 模板 * 选项卡，然后单击 * 添加新模板 *。

此时将显示 *Select_A Template* 页面。



2. 选择 * 空白模板 *，然后单击 * 开始使用 *。

此时将显示 *Add New Action* 页面。



3. 选择 * 在内部部署 ONTAP 中创建卷 * 作为要创建的资源类型，然后单击 * 应用 *。

此时将显示 *Create Volume in On-Premises ONTAP Action Definition* 页面。



4. * 操作名称 *：也可以输入自定义操作名称，而不是默认值。
5. * 上下文： * 根据需要输入内部 ONTAP 工作环境上下文。

当用户从现有工作环境启动模板时，此信息将自动填充。

当用户从模板信息板启动模板时（不在工作环境环境中），他们需要选择工作环境，SVM 以及要创建卷的聚合。

6. * 详细信息： * 输入卷名称和大小。

字段	Description
卷名称	单击字段并选择 5 个选项之一。您可以通过选择 * 自由文本 * 让管理员输入任何名称，也可以指定卷名称必须具有特定前缀或后缀，卷名称必须包含 _ 个特定字符，或者卷名称遵循您输入的正则表达式（regex）中的规则。例如，您可以指定 "db" 为所需的前缀，后缀或包含；要求用户添加卷名称，例如 "db_vol1"，"vol1_db" 或 "vol_db_1"。
卷大小	您可以指定允许的值范围，也可以指定固定大小。此值以 GB 为单位。在本示例中，我们可以添加一个固定值 *。100*。
Tags	输入要与此卷关联的标记的名称和值对。例如，您可以将 "Cost Center" 作为标记名称，并将成本中心代码 "6655829" 作为值。您可以通过添加更多标记名称和值对将多个标记与卷关联。

7. * 保护： * 选择此卷是否将通过选择 " 默认 " 或其他策略创建 Snapshot 副本，或者如果您不想创建 Snapshot 副本，则选择 " 无 "。
8. * 使用情况配置文件： * 选择是否对卷应用 NetApp 存储效率功能。其中包括精简配置，重复数据删除和数据压缩。
9. * 协议选项： * 选择 * NFS * 或 * SMB * 以设置卷的协议。然后，将提供协议详细信息。

NFS 字段	Description
访问控制	选择是否需要访问控制来访问卷。
导出策略	创建导出策略以定义子网中可访问卷的客户端。
NFS 版本	选择卷的 NFS 版本： NFSv3 或 NFSv4，或者您也可以同时选择这两者。

SMB 字段	Description
共享名称	单击字段并选择 5 个选项之一。您可以让管理员输入任何名称（自由文本），也可以指定共享名称必须具有特定前缀或后缀，它包含 _ 个特定字符，或者它遵循您输入的正则表达式（正则表达式）中的规则。
权限	选择用户和组对共享的访问级别（也称为访问控制列表或 ACL）。
用户 / 组	指定本地或域 Windows 用户或组，或者 UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名，则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。

10. 定义完此操作所需的参数后，单击 * 应用 *。

如果模板值已正确完成，则 " 在内部部署 ONTAP 中创建卷 " 框会添加一个绿色复选标记。

11. 在左上方输入模板名称。
12. 单击 * 设置和偏移 * 以提供更详细的问题描述，以便可以将此模板与其他类似模板区分开，从而可以为整个模板启用偏移，然后单击 * 应用 *。

通过 Drift，Cloud Manager 可以监控您在创建此模板时为参数输入的硬编码值。

13. 单击 * 保存模板 *。

此时将创建此模板，并将您返回到显示新模板的模板信息板。

请参见 [您应该向用户介绍有关模板的信息](#)。

为 **Cloud Volumes ONTAP** 工作环境创建模板

您可以使用模板创建单节点或高可用性 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。




- 此支持目前仅适用于 AWS 环境。
- 此模板不会在工作环境中创建第一个卷。要创建卷，必须在模板中添加 "在 Cloud Volumes ONTAP 中创建卷" 操作。

请参见 ["如何在 AWS 中启动单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统"](#) 或 ["AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP HA 对"](#) 了解必须具备的前提条件，以及需要在此模板中定义的所有参数的详细信息。

步骤

1. 选择 * 应用模板 * 服务，单击 * 模板 * 选项卡，然后单击 * 添加新模板 *。

此时将显示 *Select_A Template* 页面。



2. 选择 * 空白模板 *，然后单击 * 开始使用 *。

此时将显示 *Add New Action* 页面。



3. 选择 * 在 AWS 中创建工作环境（单节点） * 或 * 在 AWS 中创建工作环境（高可用性） * 作为要创建的资源类型，然后单击 * 应用 *。

在此示例中，将显示 *_Create Working Environment in AWS （ single node ） _* 页面。

Create Working Environment in AWS (single node) (#a22)

Action Definition

Action Name ⓘ

Create Working Environment in AWS (single node) (#a22)

Details and Credentials

Credentials ☐ Editable ☐ Drift

Working Environment Name ⓘ ☐ Editable ☐ Drift

Tags ☒ Editable ☐ Drift

+ Add Tags

4. * 操作名称 *：也可以输入自定义操作名称，而不是默认值。
5. * 详细信息和凭据 *：选择要使用的 AWS 凭据，输入工作环境名称，并根据需要添加标记。

本页中的某些字段是不言自明的。下表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
凭据	这些是 Cloud Volumes ONTAP 集群管理员帐户的凭据。您可以使用这些凭据通过 ONTAP System Manager 或其 CLI 连接到 Cloud Volumes ONTAP。
工作环境名称	Cloud Manager 使用工作环境名称来命名 Cloud Volumes ONTAP 系统和 Amazon EC2 实例。如果您选择了预定义安全组的前缀，则它还会使用该名称作为前缀。单击字段并选择 5 个选项之一。您可以通过选择 * 自由文本 * 让管理员输入任何名称，也可以指定工作环境名称必须具有特定前缀或后缀，它包含 _ 个特定字符，或者它遵循您输入的正则表达式（regex）中的规则。
Tags	AWS 标记是 AWS 资源的元数据。Cloud Manager 将这些标记添加到 Cloud Volumes ONTAP 实例以及与该实例关联的每个 AWS 资源。有关标记的信息，请参见 "AWS 文档：标记 Amazon EC2 资源" 。

6. * 位置和连接 *：输入您在中记录的网络信息 ["AWS 工作表"](#)。其中包括 AWS 地区，VPC，子网和安全组。

如果您有 AWS 前台，则可以通过选择前台 VPC 在该前台部署单节点 Cloud Volumes ONTAP 系统。体验与 AWS 中的任何其他 VPC 相同。

7. * 身份验证方法 *：选择要使用的 SSH 身份验证方法：密码或密钥对。
8. * 数据加密 *：不选择数据加密或 AWS 管理的加密。

对于 AWS 管理的加密，您可以从您的帐户或其他 AWS 帐户中选择其他客户主密钥（CMK）。


["了解如何为 Cloud Volumes ONTAP 设置 AWS KMS"](#)。

9. * 充电方法 *：指定要在此系统中使用的充电选项。

["了解这些充电方法"](#)。

10. * NetApp 支持站点帐户 *：选择一个 NetApp 支持站点帐户。
11. * 预配置软件包 *：从四个预配置软件包中选择一个，该软件包将确定在工作环境中创建的卷的多个因素。
12. * SMB 配置 *：如果您计划在此工作环境中使用 SMB 部署卷，则可以设置 CIFS 服务器和相关配置要素。
13. 定义完此操作所需的参数后，单击 * 应用 *。

如果模板值已正确完成，则会在 "Create work Environment in AWS (single node)" 框中添加一个绿色复选标记。

14. 您可能需要在此模板中添加另一项操作，以便为此工作环境创建卷。如果是，请单击  并添加该操作。请参见操作说明 [为 Cloud Volumes ONTAP 卷创建模板](#) 了解详细信息。
15. 在左上方输入模板名称。
16. 单击 * 设置和偏移 * 以提供更详细的问题描述，以便可以将此模板与其他类似模板区分开，从而可以为整个模板启用偏移，然后单击 * 应用 *。

通过 Drift，Cloud Manager 可以监控您在创建此模板时为参数输入的硬编码值。

17. 单击 * 保存模板 *。

此时将创建此模板，并将您返回到显示新模板的模板信息板。

请参见 [您应该向用户介绍有关模板的信息](#)。

使用模板查找现有资源的示例

使用 *find existing resources* 操作，您可以通过提供各种筛选器来查找特定的工作环境或查找现有卷，以便可以将搜索范围缩小到仅搜索您感兴趣的资源。找到正确的资源后，您可以将卷添加到工作环境中，或者在生成的卷上启用云服务。



此时，您可以在 Cloud Volumes ONTAP，内部 ONTAP 和 Azure NetApp Files 系统中找到卷。您可以在 Cloud Volumes ONTAP 和内部 ONTAP 卷上启用云备份。稍后将提供其他资源和服务。

查找现有卷并激活云服务

通过当前的 *find existing resources* 操作功能，您可以在 Cloud Volumes ONTAP 和内部 ONTAP 工作环境中查找当前未启用 Cloud Backup 或 Cloud Data sense 的卷。在特定卷上启用 Cloud Backup 时，此操作还会将您配置的备份策略设置为该工作环境的默认策略，以便这些工作环境中未来的所有卷都可以使用相同的备份策略。

步骤

1. 选择 * 应用模板 * 服务，单击 * 模板 * 选项卡，然后单击 * 添加新模板 *。

此时将显示 *Select_A Template* 页面。

Select a Template to Get Started

Choose a template for the type of resource you want to create and then customize the parameters for what's required in your environment.

For even greater flexibility, choose the "blank" template to mix and match configurations and to apply additional Cloud Manager services.



Start with a template of:

☒ Blank template

☐ Volume for Cloud Volumes ONTAP + Backup

☐ Volume for Cloud Volumes ONTAP + Backup + Data Sense

☐ Volume for Azure NetApp files + Data Sense

Get Started

Cancel

2. 选择 * 空白模板 *，然后单击 * 开始使用 *。

此时将显示 *Add New Action* 页面。

Add New

Search for action / condition

ACTIONS - RESOURCES

Create Volume in Azure NetApp File

Create Volume in Cloud Volumes ONTAP

Create Volume in On-Premises ONTAP

Find existing resources

3. 选择 * 查找现有资源 * 作为要定义的操作类型，然后单击 * 应用 *。

此时将显示 *Find Existing Resources Action Definition* 页面。

4. * 操作名称 * : 输入自定义操作名称, 而不是默认值。例如, " 在集群 ABC 上查找大型卷并启用备份 "。
5. * 资源类型: * 选择要查找的资源类型。在这种情况下, 您可以选择 * Cloud Volumes ONTAP 中的卷 *。

这是此操作唯一需要的条目。您可以单击 * 立即继续 * , 此时将收到环境中所有 Cloud Volumes ONTAP 系统上所有卷的列表。

相反, 建议您填写几个筛选器, 以减少要应用 Cloud Backup 操作的结果数 (在本例中为卷)。

6. 在 *context* 区域中, 您可以选择特定的工作环境以及有关该工作环境的其他一些详细信息。

7. 在 *_Details_area* 中, 您可以选择卷名称, 卷大小范围以及分配给卷的任何标记。

对于卷名称, 单击字段并选择 5 个选项之一。您可以通过选择 * 自由文本 * 让管理员输入任何名称, 也可以指定卷名称必须具有特定前缀或后缀, 卷名称必须包含 _ 个特定字符, 或者卷名称遵循您输入的正则表达式 (regex) 中的规则。

对于卷大小, 您可以指定一个范围; 例如, 介于 100 GiB 和 500 GiB 之间的所有卷。

对于标记，您可以进一步缩小搜索范围，以便结果仅显示具有特定标记键 / 值对的卷。

Details

Volume Name

Select...

Volume Size (GB)

Minimum

Maximum

Enter minimum

Enter maximum

Tags (up to 30)

Key (1)

Value (1)

×

+

Add Tags (up to 30)

8. 单击 * 继续 *，页面将更新以显示您在模板中定义的搜索条件。

Search Criteria

Resource Type: Volumes in Cloud Volumes ONTAP

Working Environment: CloudVolumesONTAPHA

Storage VM: svm_CloudVolumesONTAPHA

Volume Size (GB): 100 - 500

Test your search criteria now


9. 单击 * 立即测试搜索条件 * 以查看当前结果。

- 如果结果与您的预期不同，请单击 在 Search Criteria 旁边，进一步细化搜索范围。
- 如果结果正常，请单击 * 完成 *。

已完成的 *find existing resources* 操作将显示在编辑器窗口中。

10. 单击加号以添加其他操作，选择 * 启用卷上的云备份 *，然后单击 * 应用 *。

此时将向窗口添加 *Enable Cloud Backup on Volume* 操作。



11. 现在，您可以按中所述定义备份条件 [向卷添加备份功能](#) 以便模板将正确的备份策略应用于从 *find existing resources* 操作中选择的卷。

12. 单击 * 应用 * 保存对备份操作所做的自定义设置，然后在完成后单击 * 保存模板 *。

此时将创建此模板，并将您返回到显示新模板的模板信息板。

请参见 [您应该向用户介绍有关模板的信息](#)。


查找现有工作环境

使用 *find existing resources* 操作，您可以找到工作环境，然后使用其他模板操作（例如创建卷）轻松对现有工作环境执行操作。

步骤


1. 选择 * 应用模板 * 服务，单击 * 模板 * 选项卡，然后单击 * 添加新模板 *。

此时将显示 *Select_A Template* 页面。




2. 选择 * 空白模板 *，然后单击 * 开始使用 *。

此时将显示 *Add New Action* 页面。



3. 选择 * 查找现有资源 * 作为要定义的操作类型，然后单击 * 应用 *。

此时将显示 *Find Existing Resources Action Definition* 页面。



4. * 操作名称 * : 输入自定义操作名称，而不是默认值。例如，" 查找包括达拉斯的工作环境 "。
5. * 资源类型 * : 选择要查找的资源类型。在这种情况下，您应选择 * 工作环境 *。

这是此操作唯一需要的条目。您可以单击 * 立即继续 *，此时将收到环境中所有工作环境的列表。

建议您填写几个筛选器以减少结果数量（此处为工作环境）。

6. 在 *_Details_* 区域 中定义了一些筛选器后，您可以选择特定的工作环境。

7. 单击 * 继续 * 以保存设置，然后单击 * 完成 *。
8. 在左上方输入模板名称，然后单击 * 保存模板 *

此时将创建此模板，并将您返回到显示新模板的模板信息板。

请参见 [您应该向用户介绍有关模板的信息](#)。

使用模板启用服务的示例

通过服务模板，您可以在新创建的卷上激活 Cloud Backup ， Cloud Data sense 或 Replication （ SnapMirror ） 服务。

向卷添加备份功能

创建卷模板时，您可以使用在模板中添加要定期创建卷备份的模板 ["云备份"](#) 服务



此操作不适用于 Azure NetApp Files 卷。

Enable Cloud Backup (#a09)

Action Definition

Action Name ⓘ

Enable Cloud Backup (#a09)

Policy - Retention & Schedule

Backup Policy

☐ Editable
 ☐ Drift

Select policy ▼

Context

Working Environment ⓘ

☐ Editable
 ☐ Drift

Get input value from action	×	▼
Create Volume in Cloud Volumes ONTAP (#1da)	×	▼
Working Environment	×	▼

Storage VM ⓘ

☐ Editable
 ☐ Drift

Get input value from action	×	▼
Create Volume in Cloud Volumes ONTAP (#1da)	×	▼
Storage VM	×	▼

Volume Name ⓘ

☐ Editable
 ☐ Drift

Get input value from action	×	▼
Create Volume in Cloud Volumes ONTAP (#1da)	×	▼
Volume Name	×	▼

1. * 策略 *：选择要使用的备份策略。
2. * 上下文 *：默认情况下，系统会为工作环境，Storage VM 和卷填充变量，以指示您将为先前在此同一模板中创建的卷创建备份。因此，如果您希望这样做，您就可以完全满足要求。

如果要为其他卷创建备份，可以手动输入这些详细信息。请参见操作说明 ["填写上下文字段"](#) 以指示其他卷。
3. 单击 * 应用 * 以保存所做的更改。

向卷添加数据感知功能

创建卷模板时，您可以使用在模板中添加要扫描卷的合规性和分类的内容 ["云数据感知"](#) 服务

Activate Cloud Data Sense on Volume (#87e)

Action Definition

Action Name ⓘ

Activate Cloud Data Sense on Volume (#87e)

Context

Working Environment ⓘ

☐ Editable ☐ Drift

Get input value from action

× ▼

Create Volume in Azure NetApp Files (#a0f)

× ▼

Working Environment

× ▼

Volume Name ⓘ

☐ Editable ☐ Drift

Get input value from action

× ▼

Create Volume in Azure NetApp Files (#a0f)

× ▼

Volume Name

× ▼

Volume UUID ⓘ

☐ Editable ☐ Drift

Get output value from action

× ▼

Create Volume in Azure NetApp Files (#a0f)

× ▼

uuid

Volume Path ⓘ

☐ Editable ☐ Drift

Get input value from action

× ▼

Create Volume in Azure NetApp Files (#a0f)

× ▼

Volume Path

× ▼

Protocol ⓘ

☐ Editable ☐ Drift

Get output value from action

× ▼

Create Volume in Azure NetApp Files (#a0f)

× ▼

protocolTypes

1. * 上下文 *：默认情况下，系统会为工作环境，卷名称，卷 UUID，卷路径和协议填充变量，以指示您将扫描先前在此同一模板中创建的卷的数据。因此，如果您希望这样做，您就可以完全满足要求。

如果要扫描其他卷的数据，可以手动输入这些详细信息。请参见操作说明 ["填写上下文字段"](#) 以指示其他卷。

2. 单击 * 应用 * 以保存所做的更改。

向卷添加复制功能

创建卷模板时，您可以使用在模板中添加要将卷中的数据复制到另一个卷的数据 ["Replication"](#) 服务。您可以将数据复制到 Cloud Volumes ONTAP 集群或内部 ONTAP 集群。



此操作不适用于 Azure NetApp Files 卷。

复制功能包括三个部分：选择源卷，选择目标卷以及定义复制设置。下面将介绍每个部分。

1. * 源详细信息 *：输入要复制的源卷的详细信息：

Source Details ⓘ

Source Working Environment ⓘ ☐ Editable ☐ Drift

Get input value from action X ▾

Create Volume in Cloud Volumes ONTAP (#b2e) X ▾

Working Environment X ▾

Source Storage VM ⓘ ☐ Editable ☐ Drift

Get input value from action X ▾

Create Volume in Cloud Volumes ONTAP (#b2e) X ▾

Storage VM X ▾

Source Volume Name ⓘ ☐ Editable ☐ Drift

Get input value from action X ▾

Create Volume in Cloud Volumes ONTAP (#b2e) X ▾

Volume Name X ▾

Source intercluster LIF IPs ⓘ ☒ Editable ☐ Drift

Intercluster LIF IP (1)

X

+

 Add Source intercluster LIF IPs

- a. 默认情况下，系统会为工作环境，Storage VM 和卷填写前三个变量，以指示您将复制先前在此同一模板中创建的卷。因此，如果您希望这样做，您就可以完全满足要求。

如果要复制其他卷，可以手动输入这些详细信息。请参见操作说明 ["填写上下文字段"](#) 以指示其他卷。

- b. 复制要求源和目标工作环境通过其集群间 LIF 进行连接。输入源工作环境的集群间 LIF IP 地址。

要获取此信息，请双击工作环境，单击菜单图标，然后单击信息。

2. * 目标详细信息 *：输入有关将通过复制操作创建的目标卷的详细信息：

Destination Details ⓘ

Destination Working Environment

☐ Editable ☐ Drift

Select destination Working Environment ▼

Destination Storage VM

☐ Editable ☐ Drift

Select destination Storage VM ▼

Destination Provider

☐ Editable ☐ Drift

GCP × ▼

☒ Enable Destination Volume Tiering

☐ Editable ☐ Drift

Destination Volume name ⓘ

☐ Editable ☐ Drift

Select... ▼

Destination intercluster LIF IPs ⓘ

☒ Editable ☐ Drift

Intercluster LIF IP (1)

×

+

 Add Destination intercluster LIF IPs

Select destination aggregate ⓘ

☐ Editable ☐ Drift

Automatically manage destination aggregate (recommended) × ▼

Destination Disk Type


☐ Editable ☐ Drift

Select destination disk type ▼

- 选择要创建卷的工作环境。
- 选择卷所在的 Storage VM。
- 将卷复制到 Cloud Volumes ONTAP 集群（而不是本地 ONTAP 集群）时，您需要指定目标提供程序（AWS，Azure 或 GCP）。
- 将卷复制到 Cloud Volumes ONTAP 集群时，您可以指定是否在目标卷上启用卷分层。
- 对于目标卷名称，单击字段并选择 5 个选项之一。您可以通过选择 * 自由文本 * 让管理员输入任何名称，也可以指定卷名称必须具有特定前缀或后缀，卷名称必须包含 _ 个特定字符，或者卷名称遵循您输入的正则表达式（regex）中的规则。
- 复制要求源和目标工作环境通过其集群间 LIF 进行连接。输入目标工作环境的集群间 LIF IP 地址。
- 选择卷所在的聚合。
- 将卷复制到 Cloud Volumes ONTAP 集群（而不是本地 ONTAP 集群）时，您需要指定要用于新卷的磁

盘类型。

3. * 复制详细信息 *：输入有关复制操作类型和频率的详细信息：



The image shows a 'Replication Details' configuration panel. It includes sections for 'Replication Policy', 'Schedule', 'Replication Health Status', 'Enable Transfer Rate Limit', and 'Transfer Rate Limit (KB/s)'. Each section has a dropdown menu and checkboxes for 'Editable' and 'Drift'. The 'Transfer Rate Limit' section has radio buttons for 'Limit transfer rate' (selected) and 'Unlimited (recommended for DR only machines)'. Below this, there are input fields for 'Minimum' and 'Maximum' values, and a 'Fixed value' input field.

Replication Details ⓘ

Replication Policy ⓘ ☐ Editable ☐ Drift

Select replication policy ▼

Schedule ⓘ ☐ Editable ☐ Drift

Select schedule ▼

☐ Replication Health Status ☐ Editable ☐ Drift

Enable Transfer Rate Limit ⓘ ☐ Editable ☐ Drift

☒ Limit transfer rate ☐ Unlimited (recommended for DR only machines)

Transfer Rate Limit (KB/s) ⓘ ☐ Editable ☐ Drift

Minimum Maximum

☐ Enter minimum Enter maximum

Fixed value

☒ Enter a value for transfer rate limit

- 选择 "复制策略" 要使用的。
- 选择一次性副本或重复复制计划。
- 如果希望偏移报告包含 SnapMirror 关系的复制运行状况以及滞后时间，状态和上次传输时间，请启用复制运行状况监控。 ["请在漂移报告中查看这种情况"](#)。
- 选择是否要设置传输速率限制，然后输入可传输数据的最大速率（以 KB/ 秒为单位）。您可以输入一个固定值，也可以提供最小值和最大值，并让存储管理员在该范围内选择一个值。

4. 单击 * 应用 * 以保存所做的更改。

创建模板后要执行的操作


创建模板后，您应通知存储管理员在创建新的工作环境和卷时使用此模板。

您可以将其指向 ["使用模板创建资源"](#) 了解详细信息。

编辑或删除模板


如果需要更改任何参数，您可以修改模板。保存更改后，从模板创建的所有未来资源将使用新参数值。

如果您不再需要某个模板，也可以将其删除。删除模板不会影响使用该模板创建的任何资源。但是，删除模板后，无法执行任何偏移合规性检查。



创建模板副本

您可以创建现有模板的副本。如果您要创建与现有模板非常相似的新模板，这可以节省大量时间。只需使用新名称进行复制，然后您可以编辑此模板以更改使此模板唯一的几个项。



检查资源是否符合模板要求


Cloud Manager 可以监控使用 " 偏移 " 功能创建资源时使用的参数值。Drift 用于标识已更改且不再符合模板设置的资源。

此时，偏移会标识资源中更改的参数—您必须手动调整资源，使其恢复与模板的合规性。将来，我们可以在资源不合规时向您发送通知，甚至可以反转用户的更改，以便从模板创建的所有资源自动恢复合规。

漂移的工作原理

Drift 可识别不合规的参数，如下所示：

1. 创建模板时，您可以为不希望用户更改的某些参数启用偏移。例如，您可能要求对通过模板创建的所有卷使用 "Default" 策略创建 Snapshot 副本。




Protection ⓘ

Snapshot Policy ☐ Editable ☒ **Drift**

Default X ▾

2. 打开模板的偏移，然后保存模板。



Settings & Drift X

Settings

Template Description

Volumes for application testing

Drift


☐ Drift Off
We do not monitor any future changes to resources created with this template.


☒ **Drift On**
We will monitor future changes to resources created with this template. You can run a Drift Report to see which fields configured with Drift are no longer compliant with the template settings.

3. 存储管理员运行此模板以创建卷。
4. 稍后，存储管理员将编辑卷并禁用 Snapshot 副本。
5. 您可以对所有模板运行偏移检查，并且 AppTemplates 服务会将 Snapshot 副本模板设置与卷中的当前设置进行比较。系统会标记任何不合规值，以便您可以修复不正确的设置。


Drift 信息板

Drift 信息板显示了使用模板创建的资源总数（例如卷），仍然符合模板的数量，不合规（偏离）的数量以及在禁用 Drift 的情况下创建的数量。



- 通过每列顶部的控件，您可以按数字或字母顺序对结果进行排序。
-  用于按模板名称，偏移策略和状态以及操作类型筛选结果。例如：



- 通过搜索栏，您可以搜索特定的卷名称或模板名称。
- 要了解有关实际资源（或卷）的更多详细信息，例如工作环境和 Storage VM，您可以单击 。



填充 **Drift** 信息板

您必须先对模板运行偏移检查，然后模板才能填充偏移信息板中的值。

您可以从模板信息板对所有模板运行偏移检查：




您可以从模板信息板对单个模板运行偏移检查：



为不合规资源创建偏移报告

您可以查看单个资源的偏移报告，也可以运行报告下载所有资源的报告。使用此报告，您可以将操作分配给系统管理员，以便进行更改，使资源恢复与模板的合规性。

您可以单击 " 漂移信息板 " 中某个资源的 " 漂移 " 图标以查看每个不合规资源中的参数列表。




要查看通过模板创建的资源的偏移报告，请单击 [下载](#) .CSV 文件。漂移报告反映了当前在页面上筛选的内容 - 它不会显示所有资源，除非您尚未在页面上应用任何筛选器。

偏移报告中的复制运行状况详细信息

时间 "使用模板在卷上启用复制"，您可以选择通过在 "启用复制运行状况监控" 字段中启用偏移来在偏移报告中显示更详细的复制信息。启用后，偏移报告将显示复制关系的运行状况是运行状况良好还是运行状况不正常（偏离），以及 SnapMirror 滞后时间，状态和上次传输时间。

此屏幕截图显示了偏移报告中运行状况不正常的 SnapMirror 关系的复制详细信息。



- 注意：* 由于复制最初应用于卷，因此运行状况将返回为 "False"，这意味着它运行状况不正常。几分钟后，将显示实际复制状态。

使用模板创建或修改资源

选择您的组织为创建针对特定工作负载和应用程序优化的工作环境或卷而构建的一个应用程序模板。您还可以通过模板激活 "云备份"，"云数据感知"，和 "复制（ SnapMirror ）" 在已创建的卷或现有卷上。

通过模板，您可以为 Cloud Volumes ONTAP ， Azure NetApp Files 和内部 ONTAP 系统创建卷。

快速入门

按照以下步骤快速入门，或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。

跨度 class="image">https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/common/main/media/number-1.png" Alt-one">< 验证所需的前提条件

- 在使用模板为 Cloud Volumes ONTAP ， 内部 ONTAP 或 Azure NetApp Files 系统创建卷之前，请确保您有权访问要部署此卷的适当工作环境。

- 如果模板激活卷上的云服务，例如 ["云备份"](#) 或 ["云数据感知"](#)，确保此服务在您的环境中处于活动状态并已获得许可。

选择 * 应用模板 * 服务，然后单击 * 模板 * 选项卡。

选择模板，单击 * 运行模板 *，然后在可编辑字段中输入值以创建资源。

要求

请阅读以下要求，以确保您的配置受支持。

- 如果您还没有 Connector，["请参见如何创建连接器"](#) 适用于 AWS，Azure 和 GCP。
- 创建 Cloud Volumes ONTAP 卷时，请确保您有一个可用的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。
- 创建内部 ONTAP 卷时，请确保您具有可用的内部 ONTAP 工作环境。
- 创建 Azure NetApp Files 卷时，请确保您有一个可用的 Azure NetApp Files 工作环境。
- 如果模板激活卷上的云服务，例如 ["云备份"](#)，["云数据感知"](#) 或 ["复制（ SnapMirror ）"](#)，确保此服务在您的环境中处于活动状态并已获得许可。

选择并运行卷模板

可以通过多种方法选择和运行模板来创建新卷。

- 从工作环境运行卷模板
- 从模板信息板运行卷模板

无论选择哪种方法，您都可以在以下部分中查看有关必须定义的所需卷参数的详细信息：


- ["如何配置 Cloud Volumes ONTAP 卷"](#)
- ["如何配置 Azure NetApp Files 卷"](#)
- ["如何配置内部 ONTAP 卷"](#)

从工作环境运行卷模板

您可以从 *Working Environment* 页面和 *_Volume Details_* 页面 向现有工作环境添加卷。


步骤

1. 在 *Working Environment* 页面或 *Volume Details* 页面中，单击 * 从模板添加卷 *。



此时将显示 *Templates Dashboard*，它仅列出适用于选定工作环境的模板，例如，它仅显示 Cloud Volumes ONTAP 模板。

2. 单击 ... 和 * 运行模板 *。



此时将显示 *Add Volume from Template* 页面。

3. 在可编辑字段中输入值以创建卷，然后单击 * 运行模板 *。



从模板信息板运行卷模板


您可以从 *Templates Dashboard* 向现有工作环境添加卷。

步骤

1. 选择 * 应用模板 * 服务，然后单击 * 模板 * 选项卡。

此时将显示 *Templates Dashboard*。

2. 对于要使用的模板，请单击 ... 和 * 运行模板 *。



此时将显示 *Run Template* 页面。

3. 在可编辑字段中输入值以创建卷，然后单击 * 运行模板 *。



请注意，从信息板运行模板时，需要选择工作环境和其他变量（例如 Storage VM 和 / 或聚合）。从工作环境运行模板时，工作环境会自动填充。

选择并运行工作环境模板

如果贵公司已为此功能创建了模板，则可以从 *Templates Dashboard* 创建新的工作环境。


如果您对创建工作环境所需的详细信息有任何疑问，请参见 "[在 AWS 中启动 Cloud Volumes ONTAP](#)"。

步骤

1. 选择 * 应用模板 * 服务，然后单击 * 模板 * 选项卡。


此时将显示 *Templates Dashboard*。

2. 对于要使用的模板，请单击 ... 和 * 运行模板 *。



此时将显示 *Run Template* 页面。

3. 在可编辑字段中输入值以创建工作环境和第一个卷，然后单击 * 运行模板 *。



选择并运行一个可查找现有资源的模板


您可以运行一个模板来查找某些资源（例如卷），然后在这些资源（例如 Cloud Backup）上启用云服务（前提是贵公司已使用此功能创建了一个模板）。运行此模板时，您可以进行一些小调整，以便仅将云服务应用于相应的资源。

步骤

1. 选择 * 应用模板 * 服务，然后单击 * 模板 * 选项卡。


此时将显示 *Templates Dashboard*。

2. 对于要使用的模板，请单击 ... 和 * 运行模板 *。



此时将显示 *Run Template* 页面，并立即运行模板中定义搜索，以查找符合条件的卷。

3. 在 *Volume Results* 区域中查看返回的卷列表。



4. 如果结果符合您的预期，请使用模板的 *Enable Cloud Backup on Volume* 部分中的条件选中要启用 Cloud Backup 的每个卷对应的复选框，然后单击 * 运行模板 *。

如果结果与您的预期不同，请单击  在 *Search Criteria* 旁边，进一步细化搜索范围。

此模板将运行，并在您根据搜索条件检查的每个卷上启用 Cloud Backup。

任何错误都会显示在 *Running Your Template* 页面中，您可以根据需要解决这些问题。

使用标记对资源进行组织

管理资源的标记

您可以使用 Cloud Manager 标记服务查看，添加，修改和删除分配给现有资源的标记。这样，您就可以组织和简化资源管理。


搜索具有特定标记的资源


如果要查看具有特定标记或特定标记和标记键值的所有资源，可以搜索这些标记。您可以搜索所有资源，也可以仅搜索某些资源类别。

步骤

1. 选择 * 应用模板 * 服务，然后单击 * 标记 * 选项卡。
2. 如有必要，请在 * 选择凭据 * 字段中选择特定云提供商的凭据。
3. 在 *Resource Type* 字段中，选择资源，例如 * ONTAP : CVO : volume* 以搜索所有 Cloud Volumes ONTAP 卷。
4. 在 *Tag Key* 字段中，选择标记，例如 * Env*，以将搜索限制为带有 "Env" 标记的卷。
5. 在 *Tag value* 字段中，选择键值，例如 * 生产*，以将搜索范围限定为标记名称为 "Env" 且标记值为

"production" 的卷。



6. 单击  将此搜索条件添加到搜索区域。



7. 如果完成了搜索，请单击 * 搜索 * ，搜索结果将显示在 "Resources" 部分中。

11 Resources				Manage Tags	Download	Search
<input type="checkbox"/>	ID	Tags		Type		
<input type="checkbox"/>	labsod01dev	Env : production	+1	ONTAP:CVO:VOLUME		
<input type="checkbox"/>	urlabsod1	Env : production	+	ONTAP:CVO:VOLUME		
<input type="checkbox"/>	urlabsod01dev	Env : production	+1	ONTAP:CVO:VOLUME		

如果要添加其他搜索条件，请再次执行步骤 3 到 6 ，然后单击 * 搜索 * 。

搜索规则

定义搜索时，请遵循以下规则：

- 选择资源类型后，如果要列出具有任何密钥和任何密钥值的所有资源，可以将标记密钥字段和标记值字段留空。
- 您可以选择单个搜索，也可以在 " 资源 " 部分定义多个搜索以细化结果。
- 定义多组搜索条件时：
 - 如果两次搜索的条件适用于不同的资源类型，则此操作将被视为 " 或 " 操作，并且结果将显示这两次搜索中的资源。例如，以下搜索将返回具有 "Environment : dema" 标记值的所有 Azure NetApp Files 卷以及具有 "Environment : dema" 标记值的所有 Cloud Volumes ONTAP 卷。

ONTAP:ANF:VOLUME :	Environment : demo ×
ONTAP:CVO:VOLUME :	Environment : demo ×

- 如果两次搜索的条件是针对同一资源类型，则此操作将被视为 " 和 " 操作，并且结果仅显示与 * 两次 * 搜索匹配的资源。例如，以下搜索将返回同时具有 "Environment : dema" 标记值和 "Group : Finance" 标记值的 Azure NetApp Files 卷。

ONTAP:ANF:VOLUME :	Environment : demo ×	Group : Finance ×
--------------------	----------------------	-------------------

- 如果您定义了多个搜索条件，然后决定删除一个，只需单击 × 以将其从搜索区域中删除。

向现有资源添加标记

您可以将标记应用于单个资源或多个资源。这些资源可能具有现有标记或没有当前标记。

"查看此时可标记的资源列表。"

步骤

1. 从 * 标记 * 选项卡中，创建搜索条件并单击 * 搜索 *。
2. 选择要标记的一个或多个资源。
 - 要选择页面上的所有资源，请选中标题行 (☒ ID)。
 - 要选择多个资源，请选中每个资源对应的框 (☒ Volume_1)。
 - 要选择单个资源，请单击 ☐ 资源图标。

11 Resources Manage Tags ↓ 🔍				
<input checked="" type="checkbox"/>	ID	Tags		Type
<input type="checkbox"/>	labsod01dev	Env : production	<input type="radio"/>	ONTAP:CVO:VOLUME
<input type="checkbox"/>	urlabsod1	Env : production	<input checked="" type="radio"/>	ONTAP:CVO:VOLUME
<input type="checkbox"/>	urlabsod01dev	Env : production	<input type="radio"/>	ONTAP:CVO:VOLUME

3. 单击 * 管理标记 *，此时将显示 _Resource Tags 对话框。任何现有标记将显示在此对话框中。

Resources Tags

1 resource selected Add New Tag

Tag Key		Tag Value	
Env	:	production	×

Review and Apply
Cancel

4. 单击 * 添加新标记 *，此时对话框中将显示一个空白的标记密钥和标记值行。
5. 输入标记密钥和标记值。如果要在该资源上添加更多标记，请此时添加更多标记，然后单击 * 审阅并应用 *。
6. 如果在 *review* 页面中所做的更改看起来正确，请单击 * 保存 *，此时新标记将添加到资源或所有选定资源中。

更改资源的标记值

您可以更改分配给资源的标记，也可以更改应用于现有标记的标记值。

步骤

1. 从 * 标记 * 选项卡中，创建搜索条件并单击 * 搜索 *。
2. 选择要更改标记的一个或多个资源。
3. 单击 * 管理标记 *，此时将显示 _Resource Tags 对话框。

Resources Tags

1 resource selected Add New Tag

Tag Key		Tag Value	
Env	:	production	×
Group	:	Finance	×

Review and Apply
Cancel


4. 为标记值输入一个新值，然后单击 * 审阅并应用 *。
5. 如果您在 *review* 页面中所做的更改看起来正确，请单击 * 保存 *，此时将更改资源或所有选定资源的标记值。

从资源中删除标记

您可以从单个资源或多个资源中删除标记键 / 值对。

步骤

1. 从 * 标记 * 选项卡中，创建搜索条件并单击 * 搜索 *。
2. 选择要从中删除标记的一个或多个资源。
3. 单击 * 管理标记 *，此时将显示 _Resource Tags 对话框。



Resources Tags

1 resource selected Add New Tag

Tag Key	Tag Value
Env	production ✕

Review and Apply Cancel

4. 单击 ✕ 对于要删除的标记键 / 值对，该行将被删除，然后单击 * 审阅并应用 *。
5. 如果您在 *review* 页面中所做的更改看起来正确，请单击 * 保存 *，标记键 / 值对将从资源或所有选定资源中删除。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 <http://www.netapp.com/TM> 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。