

---

# Montar cluster y alta disponibilidad en Proxmox

Configuración de PROXMOX

Alfredo Rafael Vicente Boix i Javier Estellés Dasí

28-03-2021

Model de centre amb LliureX i Proxmox



## Índex

<b>1</b>	<b>Introducción</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Montar clúster en PROXMOX</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Montaje de alta disponibilidad</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>Consideraciones finales</b>	<b>20</b>

Model de centre amb LliureX i Proxmox



## 1 Introducción

En esta última unidad, explicaremos como montar un clúster en PROXMOX. Es un procedimiento muy sencillo, pero hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Al montar un clúster se puede tener diferentes máquinas entre los hipervisors del clúster.
- Si no montamos un sistema de alta disponibilidad, no tiene demasiado sentido.
- Para montar un sistema de alta disponibilidad hay que montar un CEPH (no se explica en este curso) o tener una cabina externa.



Las cabinas externas son sistemas muy fiables y difícilmente fallan, puesto que solo sirven datos. Todo el procesamiento se haría en el sistema PROXMOX.



Un sistema de alta disponibilidad permitirá que cuando una máquina deja de funcionar inmediatamente otro hipervisor se dará cuenta que algo está pasando y la pondrá en marcha, sin necesidad que intervenga una persona.

## 2 Montar clúster en PROXMOX

Puesto que no disponemos de tres ordenadores, se puede montar un sistema de alta disponibilidad en Virtualbox para ver su funcionamiento. La máquina utilizada es un Ryzen 5 con 8 GB de RAM y un NAS. Se ha montado el siguiente sistema:


Máquina	Características
Proxmox 1	Proxmox al Virtualbox
Proxmox 2	Proxmox al Virtualbox
Proxmox 3	Proxmox al Virtualbox
TrueNAS	Montado a una máquina externa





La cantidad mínima de hipervisores para poder hacer funcionar un sistema de alta disponibilidad es de 3. Se necesita para hacer votación para saber quien está vivo, que es el que gana con dos votos (él y otro), esto significa tener quorum, quien tenga solo un voto está muerto (significaría que no tiene acceso en la red).

Lo primero que hay que hacer es tener 3 servidores instalados con PROXMOX. En este caso hemos montado los 3 hipervisores con una única tarjeta de red. Si se montara el modelo de centro los 3 hipervisores, tendrían que tener la misma configuración de red a excepción de su ip, obviamente.




**Figura 1:** Máquinas virtuales en el Virtualbox

**Tip** Es necesario recordar que cada PROXMOX tiene un hostname diferente. Si el nombre del nodo


coincide hay que cambiarlo. Se debe de modificar al archivo `/etc/hostname`, y a `/etc/hosts`. ...

Una vez tenemos los 3 hipervisors están funcionando. Hacemos click sobre el datacenter y vamos **Cluster** y luego a **Create cluster**.




**Figura 2:** Creación de cluster

Una vez pulsamos en **Create cluster** nos aparecerá la siguiente ventana donde le daremos el nombre al clúster que queramos:



**Figura 3:** Nombre del cluster

Cuando pulsamos en **Create** nos aparecerá la siguiente ventana:



**Figura 4:** Creación de cluster con éxito

Como podemos ver en estos momentos solo tendremos un hipervisor en nuestro cluster. Si queremos añadir más hipervisores haremos click sobre **Join information** :



parámetros que utilizará PROXM






Figura 6: Unirse a un clúster

Pulsaremos sobre **Join cluster** y pegaremos la información copiada del primer hipervisor:




Figura 7: Pegar información



Al clicar sobre **Join cluster** nos aparecerá la siguiente información:




Figura 8: Unión al clúster con éxito

Este proceso se repetirá para otro hipervisor:






Figura 9: Tercer hipervisor



**Figura 10:** Unión al clúster con éxito

Ahora podremos ver como tenemos los tres hipervisores en el mismo clúster:



**Figura 11:** Relación de hipervisores en el clúster

En estos momentos ya tenemos nuestro clúster montado.

### 3 Montaje de alta disponibilidad


Para realizar nuestro montaje de alta disponibilidad utilizaremos una cabina externa. En este caso se ha utilizado la distro Tiny Core, la versión de 16 Mb. Se trata de una distro que a penas consume recursos y se pueden hacer pruebas con ella en virtualización anidada sin consumir demasiados recursos.



Si se decide hacer el montaje de alta disponibilidad con una cabina, hay que disponer de una cabina con 4 tarjetas de red para montar un bond, o de una tarjeta de 10Gb que obligaría a tener un switch que soportara 10 Gb.


#### #3.1 NAS y máquina virtual

En primer lugar añadimos nuestra NAS al Proxmox. Cuando lo añadimos al datacenter será visible por parte de todos los hipervisores.




**Figura 12:** Añadir NAS

Subimos nuestra ISO (no tenemos el porqué de hacerlo en la NAS)




**Figura 13:** Subir ISO


Y creamos nuestra máquina virtual:



**Figura 14:** Creación de máquina virtual




**Figura 15:** Creación de máquina virtual




**Figura 16:** Creación de máquina virtual

No hay que dar mucha memoria a esta máquina:



**Figura 17:** Creación de máquina virtual

Y arrancamos la máquina:



**Figura 18:** Máquina en funcionamiento

La máquina arranca enseguida y funciona muy fluida:

### #3.2 Alta disponibilidad

Una vez tenemos la máquina funcionando iremos a Datacenter y después HA y clicaremos sobre **Add**.




Figura 19: Alta disponibilidad

Nos aparecerá la siguiente ventana donde tendremos que escoger la máquina que queremos tener funcionando en todo momento:




Figura 20: Escoger máquina





Figura 21: Escoger máquina




En **Request state** hay que tener *started*.

Y ya tenemos nuestro sistema montado:



**Figura 22:** Listado de máquinas con Alta disponibilidad

Con Virtualbox podemos probar de apagar una máquina para ver qué pasa:



**Figura 23:** Prueba de pérdida de un hipervisor

Al cabo de un tiempo podemos ver como nuestro hipervisor ya no está en marcha, cómo la máquina ha cambiado de hipervisor y ahora está funcionando en el hipervisor 2:




Figura 24: Máquina que ha pasado automáticamente a otro hipervisor

Podemos ver que la máquina está funcionando:




Figura 25: Tiny Core funcionando en otro hipervisor




No esperéis que la máquina se ponga en marcha enseguida, el proceso puede tardar unos 5 minutos y si hay clientes semiligeros funcionando, probablemente dejarán de funcionar correctamente. En este roceso puede haber cierta pérdida de información puesto que no se recupera el estado de la máquina.

## 4 Consideraciones finales

Se puede tratar de tener un sistema donde haya una mínima pérdida de información con dos hipervisores y si no dispones de NAS. Se podrían tener dos máquinas duplicadas con dos hipervisores y utilizar la replicación.

Se podría tener el /net en otro disco virtual de la máquina y que este fuera replicándose cada 30 min entre los dos hipervisores, si uno de ellos cayera. Se podría poner en marcha la otra máquina en el otro hipervisor y, como mucho, se habrían perdido 30 minutos de información.

Podrían configurarlo dentro de la máquina virtual en el apartado de **Replication**.



**Figura 26:** Replicación de discos

Se podrían hacer muchas más cosas, puesto que PROXMOX permite automatizar muchas tareas y tener un montón de servicios. En este curso hemos tratado de daros unas pinceladas sobre el que se puede

hacer y como se está utilizando en los centros educativos.

Model de centre amb LliureX i Proxmox

