


黑马程序员™
www.itheima.com

传智播客旗下
高端IT教育品牌



IoC和DI注解开发

目录

Contents

- ◆ Spring配置数据源
- ◆ Spring注解开发
- ◆ Spring整合Junit

■ 1.Spring配置数据源

1.1 数据源（连接池）的作用

- 数据源(连接池)是提高程序性能如出现的
- 事先实例化数据源，初始化部分连接资源
- 使用连接资源时从数据源中获取
- 使用完毕后将连接资源归还给数据源

常见的数据源(连接池)：**DBCP、C3P0、BoneCP、Druid**等

■ 1.Spring配置数据源

1.1 数据源的开发步骤

- ① 导入数据源的坐标和数据库驱动坐标
- ② 创建数据源对象
- ③ 设置数据源的基本连接数据
- ④ 使用数据源获取连接资源和归还连接资源

1.Spring配置数据源

1.2 数据源的手动创建

① 导入c3p0和druid的坐标

```
<!-- C3P0连接池 -->
<dependency>
    <groupId>c3p0</groupId>
    <artifactId>c3p0</artifactId>
    <version>0.9.1.2</version>
</dependency>
<!-- Druid连接池 -->
<dependency>
    <groupId>com.alibaba</groupId>
    <artifactId>druid</artifactId>
    <version>1.1.10</version>
</dependency>
```

1.Spring配置数据源

1.2 数据源的手动创建

① 导入mysql数据库驱动坐标

```
<!-- mysql驱动 -->  
<dependency>  
  <groupId>mysql</groupId>  
  <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>  
  <version>5.1.39</version>  
</dependency>
```

1.Spring配置数据源

1.2 数据源的手动创建

- dataSource.setDriverClassName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
- ② 创建C3P0连接池 dataSource.setUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/db1?useSSL=false&serverTimezone=UTC");
- dataSource.setUsername("root");
- dataSource.setPassword("1234");

@Test

```
public void testC3P0() throws Exception {
```

 //创建数据源

```
    ComboPooledDataSource dataSource = new ComboPooledDataSource();
```

 //设置数据库连接参数

```
    dataSource.setDriverClass("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
```

```
    dataSource.setJdbcUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/test?useSSL=false&serverTimezone=UTC");
```

```
    dataSource.setUser("root");
```

写自己数据库类名，保持sql的版本号和pom配置中一致。

```
    dataSource.setPassword("root");
```

 //获得连接对象

```
    Connection connection = dataSource.getConnection();
```

```
    System.out.println(connection);
```

```
}
```

■ 1.Spring配置数据源

1.2 数据源的手动创建

② 创建Druid连接池

```
@Test
public void testDruid() throws Exception {
    //创建数据源
    DruidDataSource dataSource = new DruidDataSource();
    //设置数据库连接参数
    dataSource.setDriverClassName("com.mysql.jdbc.Driver");
    dataSource.setUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/test");
    dataSource.setUsername("root");
    dataSource.setPassword("root");
    //获得连接对象
    Connection connection = dataSource.getConnection();
    System.out.println(connection);
}
```


1.Spring配置数据源

1.2 数据源的手动创建

③ 提取jdbc.properties配置文件

```
jdbc.driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver  
jdbc.url=jdbc:mysql://localhost:3306/db1  
jdbc.username=root  
jdbc.password=1234
```

1.Spring配置数据源

1.2 数据源的手动创建

④ 读取jdbc.properties配置文件创建连接池

```
@Test
public void testC3P0ByProperties() throws Exception {
    //加载类路径下的jdbc.properties
    ResourceBundle rb = ResourceBundle.getBundle("jdbc");
    ComboPooledDataSource dataSource = new ComboPooledDataSource();
    dataSource.setDriverClass(rb.getString("jdbc.driver"));
    dataSource.setJdbcUrl(rb.getString("jdbc.url"));
    dataSource.setUser(rb.getString("jdbc.username"));
    dataSource.setPassword(rb.getString("jdbc.password"));
    Connection connection = dataSource.getConnection();
    System.out.println(connection);
    connection.close();
}
```

1.Spring配置数据源

<dependency>

<groupId>org.springframework</groupId>

<artifactId>spring-context</artifactId>

<version>5.0.5.RELEASE</version>

</dependency>

导包

1.3 Spring配置数据源

可以将DataSource的创建权交由Spring容器去完成

- DataSource有无参构造方法，而Spring默认就是通过无参构造方法实例化对象的
- DataSource要想使用需要通过set方法设置数据库连接信息，而Spring可以通过set方法进行字符串注入

```
<bean id="dataSource" class="com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource">
    <property name="driverClass" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
    <property name="jdbcUrl" value="jdbc:mysql://localhost:3306/test"/>
    <property name="user" value="root"/>
    <property name="password" value="root"/>
</bean>
```

■ 1.Spring配置数据源

1.3 Spring配置数据源

测试从容器当中获取数据源

```
ApplicationContext applicationContext = new
    ClassPathXmlApplicationContext("applicationContext.xml");
DataSource dataSource = (DataSource)
    applicationContext.getBean("dataSource");
Connection connection = dataSource.getConnection();
System.out.println(connection);
connection.close();
```

■ 1.Spring配置数据源

1.4 抽取jdbc配置文件

applicationContext.xml加载jdbc.properties
配置文件获得连接信息。

首先, 需要引入context命名空间和约束路径:

- 命名空间: `xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"`
- 约束路径: `http://www.springframework.org/schema/context`
`http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
       xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
       xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
       xsi:schemaLocation=
           "http://www.springframework.org/schema/beans
            http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
            http://www.springframework.org/schema/context
            http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">
    <!--加载外部的properties文件-->
    <context:property-placeholder location="classpath:jdbc.properties"/>
```

```
<context:property-placeholder location="classpath:jdbc.properties"/>
<bean id="dataSource" class="com.mchange.v2.c3p0.ComboPooledDataSource">
    <property name="driverClass" value="{jdbc.driver}"/>
    <property name="jdbcUrl" value="{jdbc.url}"/>
    <property name="user" value="{jdbc.username}"/>
    <property name="password" value="{jdbc.password}"/>
</bean>
```

1.Spring配置数据源

1.5 知识要点

Spring容器加载properties文件

```
<context:property-placeholder location="xx.properties"/>
<property name="" value="${key}"/>
```

目录 Contents

- ◆ Spring配置数据源
- ◆ Spring注解开发
- ◆ Spring整合Junit

■ 2.Spring注解开发

2.1 Spring原始注解

Spring是轻代码而重配置的框架，配置比较繁重，影响开发效率，所以注解开发是一种趋势，注解代替xml配置文件可以简化配置，提高开发效率。

2.1 Spring原始注解

Spring原始注解主要是替代<Bean>的配置

注解	说明
@Component	使用在类上用于实例化Bean
@Controller	使用在web层类上用于实例化Bean
@Service	使用在service层类上用于实例化Bean
@Repository	使用在dao层类上用于实例化Bean
@Autowired	使用在字段上用于根据类型依赖注入
@Qualifier	结合@Autowired一起使用用于根据名称进行依赖注入
@Resource	相当于@Autowired+ @Qualifier，按照名称进行注入
@Value	注入普通属性
@Scope	标注Bean的作用范围
@PostConstruct	使用在方法上标注该方法是Bean的初始化方法
@PreDestroy	使用在方法上标注该方法是Bean的销毁方法

2.1 Spring原始注解

Spring原始注解主要是替代<Bean>的配置

注解	说明
@Component	使用在类上用于实例化Bean
@Controller	使用在web层类上用于实例化Bean
@Service	使用在service层类上用于实例化Bean
@Repository	使用在dao层类上用于实例化Bean
@Autowired	使用在字段上用于根据类型依赖注入
@Qualifier	结合@Autowired一起使用用于根据名称进行依赖注入
@Resource	相当于@Autowired+ @Qualifier，按照名称进行注入
@Value	注入普通属性
@Scope	标注Bean的作用范围
@PostConstruct	使用在方法上标注该方法是Bean的初始化方法
@PreDestroy	使用在方法上标注该方法是Bean的销毁方法

■ 2.Spring注解开发

2.1 Spring原始注解

注意:

使用注解进行开发时，需要在applicationContext.xml中配置组件扫描，作用是指定哪个包及其子包下的Bean需要进行扫描以便识别使用注解配置的类、字段和方法。

<!--注解的组件扫描-->

```
<context:component-scan base-package="com.ithema"></context:component-  
scan>
```

■ 2.Spring注解开发

2.1 Spring原始注解

- 使用@Component或@Repository标识 UserDaoImpl 需要Spring进行实例化。

相当于<bean id="userDao" class="..."></bean>

```
//@Component("userDao")
@Repository("userDao")
public class UserDaoImpl implements UserDao {
    @Override
    public void save() {
        System.out.println("save running... ");
    }
}
```

■ 2.Spring注解开发

//@Autowired //按照数据类型从Spring容器中进行匹配的
//@Qualifier("userDao") //是按照id值从容器中进行匹配的 但是主要此处
@Qualifier结合@Autowired一起使用
@Resource(name="userDao") //@Resource相当于@Qualifier+@Autowired



2.1 Spring原始注解

- 使用@Component或@Service标识UserServiceImpl需要Spring进行实例化
- 使用@Autowired或者@Autowired+@Qualifier或者@Resource进行userDao的注入

```
//@Component("userService")
@Service("userService")
public class UserServiceImpl implements UserService {
    /*@Autowired
    @Qualifier("userDao") */
    @Resource(name="userDao")
    private UserDao userDao;
    @Override
    public void save() {
        userDao.save();
    }
}
```

2.1 Spring原始注解

- 使用@Value进行字符串的注入

```
@Repository("userDao")
public class UserDaoImpl implements UserDao {
    @Value("注入普通数据")
    private String str;
    @Value("${jdbc.driver}")
    private String driver;
    @Override
    public void save() {
        System.out.println(str);
        System.out.println(driver);
        System.out.println("save running...");
    }
}
```

■ 2.Spring注解开发

2.1 Spring原始注解

- 使用@Scope标注Bean的范围

```
//@Scope("prototype")
@Scope("singleton")
public class UserDaoImpl implements UserDao {
    //此处省略代码
}
```

■ 2.Spring注解开发

2.1 Spring原始注解

- 使用@PostConstruct标注初始化方法，使用@PreDestroy标注销毁方法

```
@PostConstruct
public void init() {
    System.out.println("初始化方法....");
}

@PreDestroy
public void destroy() {
    System.out.println("销毁方法.....");
}
```


2.2 Spring新注解

使用上面的注解还不能全部替代xml配置文件，还需要使用注解替代的配置如下：

- 非自定义的Bean的配置：<bean>
- 加载properties文件的配置：<context:property-placeholder>
- 组件扫描的配置：<context:component-scan>
- 引入其他文件：<import>

■ 2.Spring注解开发

2.2 Spring新注解

注解	说明
@Configuration	用于指定当前类是一个 Spring 配置类，当创建容器时会从该类上加载注解
@ComponentScan	用于指定 Spring 在初始化容器时要扫描的包。 作用和在 Spring 的 xml 配置文件中的 <context:component-scan base-package="com.itheima"/>一样
@Bean	使用在方法上，标注将该方法的返回值存储到 Spring 容器中
@PropertySource	用于加载.properties 文件中的配置
@Import	用于导入其他配置类

■ 2.Spring注解开发

2.2 Spring新注解

- @Configuration
- @ComponentScan
- @Import

```
@Configuration
@ComponentScan("com.itheima")
@Import({DataSourceConfiguration.class})
public class SpringConfiguration {
}
```

■ 2.Spring注解开发

2.2 Spring新注解

- @PropertySource
- @value

```
@PropertySource("classpath:jdbc.properties")
public class DataSourceConfiguration {
    @Value("${jdbc.driver}")
    private String driver;
    @Value("${jdbc.url}")
    private String url;
    @Value("${jdbc.username}")
    private String username;
    @Value("${jdbc.password}")
    private String password;
```

■ 2.Spring注解开发

2.2 Spring新注解

- @Bean

```
@Bean(name="dataSource")
public DataSource getDataSource() throws PropertyVetoException {
    ComboPooledDataSource dataSource = new ComboPooledDataSource();
    dataSource.setDriverClass(driver);
    dataSource.setJdbcUrl(url);
    dataSource.setUser(username);
    dataSource.setPassword(password);
    return dataSource;
}
```

■ 2.Spring注解开发

2.2 Spring新注解

测试加载核心配置类创建Spring容器

```
@Test
public void testAnnoConfiguration() throws Exception {

    ApplicationContext applicationContext = new AnnotationConfigApplicationContext(SpringConfiguration.class);

    UserService userService = (UserService)applicationContext.getBean("userService");

    userService.save();

    DataSource dataSource = (DataSource)applicationContext.getBean("dataSource");

    Connection connection = dataSource.getConnection();

    System.out.println(connection);

}
```

目录

Contents

- ◆ Spring配置数据源
- ◆ Spring注解开发
- ◆ Spring整合Junit

3. Spring集成JUnit

3.1 原始JUnit测试Spring的问题

在测试类中，每个测试方法都有以下两行代码：

```
ApplicationContext ac = new ClassPathXmlApplicationContext("bean.xml");  
IAccountService as = ac.getBean("accountService", IAccountService.class);
```

这两行代码的作用是获取容器，如果不写的话，直接会提示空指针异常。所以又不能轻易删掉。

■ 3. Spring集成JUnit

3.2 上述问题解决思路

- 让SpringJUnit负责创建Spring容器，但是需要将配置文件的名称告诉它
- 将需要进行测试Bean直接在测试类中进行注入

■ 3. Spring集成JUnit

3.3 Spring集成JUnit步骤

- ① 导入spring集成JUnit的坐标
- ② 使用@Runwith注解替换原来的运行期
- ③ 使用@ContextConfiguration指定配置文件或配置类
- ④ 使用@Autowired注入需要测试的对象
- ⑤ 创建测试方法进行测试

3. Spring集成JUnit

3.4 Spring集成JUnit代码实现

① 导入spring集成JUnit的坐标

```
<!--此处需要注意的是，spring5 及以上版本要求 junit 的版本必须是 4.12 及以上-->
<dependency>
    <groupId>org.springframework</groupId>
    <artifactId>spring-test</artifactId>
    <version>5.0.2.RELEASE</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>junit</groupId>
    <artifactId>junit</artifactId>
    <version>4.12</version>
    <scope>test</scope>
</dependency>
```

3. Spring集成JUnit

3.4 Spring集成JUnit代码实现

② 使用@Runwith注解替换原来的运行期

```
@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
public class SpringJUnitTest {
}
```

3. Spring集成JUnit

3.4 Spring集成JUnit代码实现

③ 使用@ContextConfiguration指定配置文件或配置类

```
@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
//加载spring核心配置文件
//@ContextConfiguration(value = {"classpath:applicationContext.xml"})
//加载spring核心配置类
@ContextConfiguration(classes = {SpringConfiguration.class})
public class SpringJUnitTest {
}
```

■ 3. Spring集成JUnit

3.4 Spring集成JUnit代码实现

④ 使用@Autowired注入需要测试的对象

```
@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@ContextConfiguration(classes = {SpringConfiguration.class})
public class SpringJUnitTest {
    @Autowired
    private UserService userService;

}
```

3. Spring集成JUnit

3.4 Spring集成JUnit代码实现

⑤ 创建测试方法进行测试

```
@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)
@ContextConfiguration(classes = {SpringConfiguration.class})
public class SpringJUnitTest {
    @Autowired
    private UserService userService;

    @Test
    public void testUserService() {
        userService.save();
    }
}
```

■ 3. Spring集成JUnit

3.5 知识要点

Spring集成JUnit步骤

- ① 导入spring集成JUnit的坐标
- ② 使用@Runwith注解替换原来的运行期
- ③ 使用@ContextConfiguration指定配置文件或配置类
- ④ 使用@Autowired注入需要测试的对象
- ⑤ 创建测试方法进行测试



传智播客旗下高端IT教育品牌