

Баг-репорт для модуля регистрации <https://dev.samosale.ru/auth/signup>

Адрес тестового контура: <https://dev.samosale.ru/auth/signup>

ID	Заголовок / Описание	Модуль	Серьезность	Приоритет	Предусловие	Шаги для воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Примечание	Вложения	Окружение
BR-01	На телефонный номер не поступает звонок для подтверждения регистрации после ввода всех данных в Telegram	Регистрация в Telegram	Blocker	P1 (Hight)	1. Приложение Telegram Desktop установлено 2. Произведена регистрация и авторизация в Telegram 3. В модуле регистрации выбран способ регистрации через Telegram 4. Выполнен переход в Telegram-бот	1. Ввести номер телефона (+79818728227) 2. Ввести номер телефона (+79818728227) 3. Ввести последние 4 цифры номера телефона поступившего входящего звонка 4. Ввести имя ("Света") 5. Ввести имя ("Демидова")	1. Появляется сообщение о том, что менеджер свяжется для подтверждения 2. Менеджер связывается и подтверждает регистрацию	1. Появляется сообщение о том, что менеджер свяжется для подтверждения 2. Менеджер не связывается и не подтверждает регистрацию		BG-01.png	Telegram Desktop Version 4.11.7x64 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС: Windows 10, 22H2
BR-02	В telegram-боте название кнопки "Отправить мой номер телефона" написано без кавычек	Регистрация в Telegram	Normal	P3 (Low)	1. Приложение Telegram Desktop установлено 2. Произведена регистрация и авторизация в Telegram	1. Открыть модуль регистрации https://dev.samosale.ru/auth/signup 2. Выбрать способ регистрации через Telegram 3. Нажать на "Да, войти с компьютера"	1.Выполняется переход в Telegram 2. Появляется сообщение телеграм-бота без орфографических и пунктуационных ошибок	1.Выполняется переход в Telegram 2.Появляется сообщение телеграм-бота, в котором название кнопки "Отправить мой номер телефона" написано без кавычек (тяжело читать)	В информации о поступлении звонка-сброса после слова "Пожалуйста" пропущена запятая	BG-02.png	Telegram Desktop Version 4.11.7x64 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС: Windows 10, 22H2
										BG-02(1).png	
BR-03	В чате-боте Viber происходит повторная регистрации при введении номера телефона, прошедшего, но не подтвердившего регистрацию	Регистрация в Viber	Critical	P2 (Medium)	1. Приложение Rakuten Viber установлено 2. Произведена регистрация и авторизация в Viber 3. В модуле регистрации выбран способ регистрации через Viber 4. Выполнен переход в Viber-бот	1. Ввести номер телефона (+79818728227) 2. Ввести номер телефона (+79818728227) 3. Ввести последние 4 цифры номера телефона поступившего входящего звонка 4. Ввести имя ("Света") 5. Ввести имя ("Демидова")	Появляется информация о прохождении регистрации по данному номеру	Продолжается процесс регистрации	Аналогичная ситуация с аккаунтами подтвердившими регистрацию. При регистрации ситуация повторяется	BG-03.gif	Rakuten Viber Версия 21.4.0.0 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС: Windows 10, 22H2
BR-04	В чате-боте Viber происходит активация аккаунта при вводе некорректной фамилии	Регистрация в Viber	Critical	P1 (Hight)	1. Приложение Rakuten Viber установлено 2. Произведена регистрация и авторизация в Viber 3. В модуле регистрации выбран способ регистрации через Viber 4. Выполнен переход в Viber-бот	1. Ввести номер телефона (+79818728227) 2. Ввести номер телефона (+79818728227) 3. Ввести последние 4 цифры номера телефона поступившего входящего звонка 4. Ввести имя ("Света") 5. Ввести имя ("111111")	Появляется сообщение о некорректной фамилии	Появляется сообщение об успешной активации аккаунта	Аналогичная ситуация в Telegram	BG-04.gif	Rakuten Viber Версия 21.4.0.0 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС: Windows 10, 22H2
BR-05	В чате-боте Viber в сообщении об успешной авторизации пропущена запятая перед "т.к."	Регистрация в Viber	Normal	P3 (Low)	1. Приложение Rakuten Viber установлено 2. Произведена регистрация и авторизация в Viber 3. В модуле регистрации выбран способ регистрации через Viber 4. Выполнен переход в Viber-бот	1. Ввести номер телефона (+79818728227) 2. Ввести номер телефона (+79818728227) 3. Ввести последние 4 цифры номера телефона поступившего входящего звонка 4. Ввести имя ("Света") 5. Ввести имя ("111111")	Появляется сообщение без орфографических и пунктуационных ошибок	В сообщении пропущена запятая перед "т.к."		BG-05.png	Rakuten Viber Версия 21.4.0.0 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС: Windows 10, 22H2

BR-06	В сообщении об успешной авторизации в чат-боте Viber отсутствует название аккаунта в кавычках	Регистрация в Viber	Major	P3 (Low)	1. Приложение Rakuten Viber установлено 2. Произведена регистрация и авторизация в Viber 3. В модуле регистрации выбран способ регистрации через Viber 4. Выполнен переход в Viber-бот	1. Ввести номер телефона (+79818728227) 2. Ввести номер телефона (+79818728227) 3. Ввести последние 4 цифры номера телефона поступившего входящего звонка 4. Ввести имя ("Света") 5. Ввести имя ("111111")	В сообщении в кавычках указано название аккаунта	В сообщении указаны кавычки без названия аккаунта, заключенных в них		BG-06.png	Rakuten Viber Версия 21.4.0.0 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС: Windows 10, 22H2
BR-07	На странице появляется публикация на vk.me при выборе регистрации через desktop приложение Вконтакте	Регистрация в Вконтакте	Blocker	P1 (Hight)	1. Приложение VK Desktop установлено 2. Произведена регистрация и авторизация в VK	1. Открыть модуль регистрации https://dev.samosale.ru/auth/signup 2. Выбрать способ регистрации через Вконтакте 3. Нажать на "Да, войти с компьютера"	Выполняется переход в Вконтакте на страницу SAMOSALE (чат с ботом)	Открывается страница https://vk.me/public?ref=VdHjj-aH	Аналогичная ситуация при совершении действий на мобильном устройстве	BG-07.gif	Google Chrome Версия 119.0.6045.160 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС: Windows 10, 22H2
BR-08	На странице выбора Вконтакте для регистрации qr-код ведет на публикацию vk.me	Регистрация в Вконтакте	Blocker	P1 (Hight)	1. На мобильном устройстве установлено приложение VK	1. Открыть модуль регистрации https://dev.samosale.ru/auth/signup 2. Выбрать способ регистрации через Вконтакте 3. Сканировать QR- код камерой мобильного устройства	Появляется ссылка, ведущая на страницу SAMOSALE (чат с ботом)	Появляется ссылка https://vk.me/public?ref=VdHjj-aH		BG-08.png	Samsung Galaxy A52, 1080×2400, ОС: Android 13
BR-09	В селекторе "Код" отсутствует название страны в скобках у Tajikistan	Авторизация	Major	P3 (Low)		1. Открыть модуль регистрации https://dev.samosale.ru/auth/signup 2. Нажать на "Уже есть аккаунт" 3. Нажать на селектор "Код"	У всех стран имеется название на собственном языке, указанное в скобках	Отсутствует название страны в скобках у Tajikistan		BG-09.png	Google Chrome Версия 119.0.6045.160 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС: Windows 10, 22H2
BR-10	В селекторе "Код" название страны Kazakhstan в скобках написано на русском языке	Авторизация	Normal	P3 (Low)		1. Открыть модуль регистрации https://dev.samosale.ru/auth/signup 2. Нажать на "Уже есть аккаунт" 3. Нажать на селектор "Код"	В скобках указаны названия страны на собственном языке страны	Название страны "Казахстан" (в скобках) написано на русском		BG-10.png	Google Chrome Версия 119.0.6045.160 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС: Windows 10, 22H2
BR-11	В селекторе "Код" есть пустые строчки	Авторизация	Major	P2 (Medium)		1. Открыть модуль регистрации https://dev.samosale.ru/auth/signup 2. Нажать на "Уже есть аккаунт" 3. Нажать на селектор "Код"	Отсутствуют пустые строчки в селекторе	В селекторе есть пустые строчки		BG-11.gif	Google Chrome Версия 119.0.6045.160 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС: Windows 10, 22H2
BR-12	В селекторе "Код" значения отсортированы не в алфавитном порядке	Авторизация	Normal	P3 (Low)		1. Открыть модуль регистрации https://dev.samosale.ru/auth/signup 2. Нажать на "Уже есть аккаунт" 3. Нажать на селектор "Код"	Значения отсортированы в алфавитном порядке	Значения не отсортированы в алфавитном порядке, идут в разнбой		BG-12.gif	Google Chrome Версия 119.0.6045.160 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС: Windows 10, 22H2
BR-13	В placeholder "Номер телефона" формат номера телефона отличается от формата номера при вводе данных	Авторизация	Major	P2 (Medium)		1. Открыть модуль регистрации https://dev.samosale.ru/auth/signup 2. Нажать на "Уже есть аккаунт" 3. Нажать на поле ввода "Номер телефона"	В placeholder указан пример вводимых данных с учетом формата ввода	В placeholder указан пример вводимых данных, отличный от действительных данных		BG-13.png	Google Chrome Версия 119.0.6045.160 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС: Windows 10, 22H2

BR-14	В поле ввода номера placeholder расположен близко к вводимым данным	Авторизация	Normal	P3 (Low)		1. Открыть модуль регистрации https://dev.samosale.ru/auth/signup 2. Нажать на "Уже есть аккаунт" 3. Нажать на поле ввода "Номер телефона" 4. Ввести значение "5555"	Placeholder расположен на расстоянии от вводимых данных, данные хорошо читаются	Placeholder расположен к вводимым данным		BG-14.png	Google Chrome Версия 119.0.6045.160 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС: Windows 10 22H2
BR-15	В форме авторизации placeholder не исчезает после ввода номера телефона	Авторизация	Major	P2 (Medium)		1. Открыть модуль регистрации https://dev.samosale.ru/auth/signup 2. Нажать на "Уже есть аккаунт" 3. Нажать на поле ввода "Номер телефона" 4. Ввести значение "5555555555"	Placeholder исчезает после ввода данных	Placeholder не исчезает после ввода данных	При вводе различным данных подсказка остается	BG-15.gif	Google Chrome Версия 119.0.6045.160 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС: Windows 10 22H2
BR-16	В форме авторизации не изменяется курсор на text при нажатии на поле ввода "номер телефона"	Авторизация	Normal	P3 (Low)		1. Открыть модуль регистрации https://dev.samosale.ru/auth/signup 2. Нажать на "Уже есть аккаунт" 3. Нажать на поле ввода "Номер телефона"	Курсор меняется на text	Курсор меняется на pointer		BG-16.gif	Google Chrome Версия 119.0.6045.160 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС: Windows 10 22H2
BR-17	На странице выбора аутентификации отсутствует возможность выполнить аутентификацию через аккаунт в Viber	Аутентификация	Blocker	P3 (Low)	1. Аккаунт зарегистрирован в Samosale	1. Открыть модуль регистрации https://dev.samosale.ru/auth/signup 2. Нажать на "Уже есть аккаунт" 3. Ввести номер телефона, зарегистрированного аккаунта SAMOSALE 4. Нажать кнопку "Войти"	Появляется окно с возможностью выбора способов аутентификации	Появляется окно с информацией о подтверждении входа в Telegram	Аналогичная ситуация с мессенджером Вконтакте для аутентификации	BG-17.gif	Google Chrome Версия 119.0.6045.160 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС: Windows 10, 22H2
BR-18	В чате-боте Telegram в сообщении об успешной аутентификации пропущена запятая перед "не забудьте"	Аутентификация	Normal	P3 (Low)	1. Аккаунт зарегистрирован в Samosale	1. Открыть модуль регистрации https://dev.samosale.ru/auth/signup 2. Нажать на "Уже есть аккаунт" 3. Ввести номер телефона, зарегистрированного аккаунта SAMOSALE 4. Нажать кнопку "Войти" 5. Нажать кнопку "Да, это я" в Telegram	Сообщение об успешном подтверждении входа без ошибок	В сообщении об успешном подтверждении входа пропущена запятая перед "не забудьте"		BG-18.png	Telegram Desktop Version 4.11.7x64 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС: Windows 10, 22H2
BR-19	На странице выбора способов аутентификации выполняется переход к форме "Способы регистрации" при нажатии на "Если нет сообщения..."	Аутентификация	Critical	P1 (Hight)	1. Аккаунт зарегистрирован в Samosale	1. Открыть модуль регистрации https://dev.samosale.ru/auth/signup 2. Нажать на "Уже есть аккаунт" 3. Ввести номер телефона, зарегистрированного аккаунта SAMOSALE 4. Нажать кнопку "Войти" 5. Нажать на "Если нет сообщения.."	Появляется информация о другом способе аутентификации	Выполняется переход на форму "Выбор способа регистрации"		BG-19.gif	Google Chrome Версия 119.0.6045.160 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС: Windows 10, 22H2
BR-20	В форме авторизации отсутствует кнопка для возврата форме выбора мессенджеров	Авторизация	Normal	P3 (Low)		1. Открыть модуль регистрации https://dev.samosale.ru/auth/signup 2. Нажать на "Уже есть аккаунт"	Есть кнопка для возврата к форме выбора способов регистрации	Отсутствует кнопка для возврата к форме выбора способов регистрации		BG-20.png	Google Chrome Версия 119.0.6045.160 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС: Windows 10 22H2
BR-21	В поле ввода номера телефона данные смещены относительно кода страны	Авторизация	Major	P2 (Medium)		1. Открыть модуль регистрации https://dev.samosale.ru/auth/signup 2. Нажать на "Уже есть аккаунт" 3. Нажать на поле ввода "Номер телефона" 4. Ввести значение "5"	Значение в поле ввода расположено на одном уровне с кодом страны	Значение номера телефона смещено относительно кода страны		BG-21.png	Google Chrome Версия 119.0.6045.160 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС: Windows 10 22H2

BR-22	В форме выбора способов регистрации название мессенджеров не выровнены относительно иконок	Форма "Способы регистрации"	Major	P2 (Medium)		1. Открыть модуль регистрации https://dev.samosale.ru/auth/signup	Названия мессенджеров выровнены по центру и относительно иконок	Названия мессенджеров смещены относительно иконок и центра		BG-22.png	Google Chrome Версия 119.0.6045.160 DESKTOP Acer Aspire V5-571G, 1366x768, ОС:
-------	--	-----------------------------	-------	-------------	--	--	---	--	--	---------------------------	---