

```

1000 *****
1005 ; DEFINICIONES
1010 *****
1020 ;
1030      INITIAL      X1,120
1040      INITIAL      X2,60
1050      INITIAL      X3,2
1060 ;
1070 CNCAM  FUNCTION    RN2,D5
      .10,1/.30,2/.70,3/.95,4/1,5
1075 ;
1080 SIST   STORAGE     100000
1090 INFOR  STORAGE     3
1100 ;
1110 TIPOCL FUNCTION     RN3,D4
      .40,1/.60,2/.90,3/1,4
1115 ;
1120 MCAJ   FUNCTION     P$TIPO,D4
      1,60/2,100/3,40/4,50
1125 ;
1130 DCAJ   FUNCTION     P$TIPO,D4
      1,30/2,40/3,20/4,25
1135 ;
1140 DCAJ   VARIABLE     FN$DCAJ
1145 ;
1150 EQUIV  FUNCTION     P$TIPO,D4
      1,20/2,40/3,10/4,30
1155 ;
1160 CANTCJ FUNCTION     S$SIST,C2
      0,1/40,5
1500 ;
1510 TINFO  QTABLE       INFOR,0,60,30
1520 TSIST  TABLE       M1,0,600,12
1530 CSIST  TABLE       S$SIST,0,10,30
1540 CCAJAS TABLE       TOTCAJ,0,5,10
1550 ;
1560 TOTCAJ VARIABLE     Q1+Q2+Q3+Q4+Q5
2000 ;
2010      GENERATE      X1,X2                ;A PIE
2020      TRANSFER      ,ENTRA
2030 ;
2040      GENERATE      600,120              ;EN CAMIONETA
2050      SPLIT         FN$CNCAM,ENTRA
2060      TERMINATE
2070 ;
2080 ENTRA  ENTER        SIST
2090      ADVANCE       60,30                ;CRUZAR HALL
2100      TRANSFER      .65,ACAJA
2110      QUEUE         INFOR

```

```

2120      ENTER      INFOR
2130      DEPART     INFOR
2140      ADVANCE    90,30
2150      LEAVE      INFOR
2160 ACAJA ADVANCE    40,20          ;IR A CAJAS
2170      ASSIGN     TIPO,FN$TIPOCL
2180      SELECT NU   1,1,X3,,,SMIN
2190      TRANSFER    ,CAJA
2200 SMIN  SELECT MIN 1,1,X3,,,Q
2210 CAJA  QUEUE      *1
2220      SEIZE      *1
2230      DEPART     *1
2240      ADVANCE    FN$MCAJ,V$DCAJ ;ATENDER CLIENTE
2250      RELEASE    *1
2260      TRANSFER    FN$EQUIV,NOERR
2270      ADVANCE    180,30          ;VER ERROR COMETIDO
2280      TRANSFER    ,CAJA
2290 NOERR ADVANCE    60,30          ;IR A LA SALIDA
2300      TRANSFER    .08,SALIR
2310      QUEUE      PROMO
2320      SEIZE      PROMO
2330      DEPART     PROMO
2340      ADVANCE    180,60          ;PROMOCIONAR CLIENTE
2350      RELEASE    PROMO
2360 SALIR LEAVE      SIST
2370      TABULATE   TSIST
2380      TERMINATE
3000 ;
3010      GENERATE    1200,120,3600
3020      SAVEVALUE   3,FN$CANTCJ
3030      TERMINATE
3040 ;
3050      GENERATE    ,,7200,1
3060      SAVEVALUE   1,80
3070      SAVEVALUE   2,40
3080      ADVANCE     7200
3090      SAVEVALUE   1,45
3100      SAVEVALUE   2,15
3110      ADVANCE     3600
3120      SAVEVALUE   1,30
3130      SAVEVALUE   2,15
3140      TERMINATE
3150 ;
3160      GENERATE     120
3170      TABULATE     CSIST
3180      TABULATE     CCAJAS
3190      TERMINATE
3200 ;
3210      GENERATE     3600

```

3220      TERMINATE      1

START 6