

SDK 接入文档

版本号	说明	修改人	日期
1	创建文档	公共平台	2016/3/24


(请详细阅读该文档，接入完成请通过文档底部的自测用例进行测试)。

详细接口可以参考 [Demo](#)

1、开发环境搭建

以下是以 Eclipse 为例，在 Eclipse 环境下开发的 SDK 配置

1.1、将 SDK 压缩包中 Jar 目录下的所有 jar 包复制到游戏工程的 libs 目录下



1.2、将 1.1 中复制的 jar 包引用到游戏工程

1.3、复制 SDK 压缩包中 assets 目录下的所有内容到游戏工程的 assets 目录，将游戏中的闪屏图片放到 assets 中 poolsdk_splash 目录

下，将 assets 中的 poolsdk.xml 中的 payCallbackUrl 参数配置为游戏测试的充值回调地址（注：此回调地址为测试使用，正式环境以 SDK 后台配置地址为准）

1.4、修改游戏工程的 AndroidManifest.xml（可以参照复制 Demo 中 AndroidManifest.xml 文件）

①. 添加声明权限：

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" >
</uses-permission>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS" />
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_LOGS" />
<uses-permission android:name="android.permission.GET_TASKS" />
```

②. 添加对应的 Activity, service, receiver 等：

```

<receiver
    android:name="com.gzyouai.fengniao.sdk.framework.AppInstallReceiver"
    android:label="@string/app_name" >
    <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.PACKAGE_ADDED" />
        <action android:name="android.intent.action.PACKAGE_REPLACED" />
        <action android:name="android.intent.action.PACKAGE_REMOVED" />

        <data android:scheme="package" />
    </intent-filter>
</receiver>
<!-- start i9133 -->
<activity
    android:name=".wxapi.WXPayEntryActivity"
    android:exported="true"
    android:launchMode="singleTop" />
<activity
    android:name="com.youai.sdk.YouaiSDK"
    android:label="youai_sdk"
    android:theme="@android:style/Theme.Dialog" >
</activity>

<service
    android:name="com.youai.sdk.YouaiService"
    android:enabled="true" >
    <intent-filter>
        <action android:name="com.youai.sdk.YouaiService" />
    </intent-filter>
</service>
<service
    android:name="com.youai.sdk.FloatViewService"
    android:enabled="true"
    android:exported="true" >
    <intent-filter>
        <action android:name="com.youai.sdk.FloatViewService" />
    </intent-filter>
</service>

```

```

<receiver android:name="com.youai.sdk.Receiver" >
    <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" >
        </action>

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
</receiver>

<activity
    android:name="com.alipay.sdk.app.H5PayActivity"
    android:configChanges="orientation|keyboardHidden|navigation"
    android:exported="false"
    android:screenOrientation="behind" >
</activity>

<activity
    android:name="com.alipay.sdk.auth.AuthActivity"
    android:configChanges="orientation|keyboardHidden|navigation"
    android:exported="false"
    android:screenOrientation="behind" >
</activity>
<!-- end i9133 -->

```

2、功能接口

(注意：以下所有接口都必须在 SDK 初始化完成之后才能调用)

2.1、继承 PoolSDKApplication (必接)

说明：

游戏工程如果没有 Application，请在 AndroidManifest.xml 中添加 SDK 的 Application，如下图所示：

```

<application
    android:name="com.gzyouai.publicsdk.application.PoolSDKApplication"

```

游戏工程如果有 Application，请继承 SDK 中 PoolSDKApplication：

```

public class XXXXApplication extends PoolSDKApplication {
    @Override
    public void onCreate() {
        // TODO Auto-generated method stub
        super.onCreate();
    }
}

```

2.2、初始化接口 (必接)

接口说明：

首先在程序开始的地方调用 SDK 的初始化 init 方法，并设置 Activity 对像和初始化完成回调监听（在初始化失败情况下不再调用其它 SDK 接口方法）

注意：要确保在 SDK 初始化成功后才可调用登录接口

2.2.1、方法定义

```
public static void init(Activity activity,
    PoolSDKCallBackListener callBackListener) {
```

2.2.2、参数说明

参数	说明
activity	Activity 对应
callBackListener	初始化完成回调通知，需实现 poolSdkCallBack 方法

2.2.3、代码示例：

```
PoolSdkHelper.UseReYun = true;
PoolSdkHelper.init(this, new PoolSDKCallBackListener() {
    @Override
    public void poolSdkCallBack(int code, String msg) {
        // TODO Auto-generated method stub
        switch (code) {
            case PoolSDKCode.POOLSDK_INIT_SUCCESS://初始化成功
                PoolSdkLog.LogInfo("游戏中POOLSDK_INIT_SUCCESS");
                login();
                break;
            case PoolSDKCode.POOLSDK_INIT_FAIL:
                break;
            default:
                break;
        }
    }
});
```

2.3、登录接口（必接）

接口说明：游戏登录时调用

2.3.1、方法定义

```
public static void login(final String paramCustom,
    final PoolLoginListener poolLoginListener)
```

2.3.2、参数说明

参数	说明
paramCustom	游戏自定义参数， 可通过登录成功回调方法

	onLoginSuccess 中的参数 PoolLoginInfo 对象的 getCustom() 获取
poolLoginListener	登录结果回调通知，需实现 onLoginSuccess 方法

2.3.3、代码示例

```
PoolSdkHelper.Login("登录自定义字段", new PoolLoginListener() {
    @Override
    public void onLoginSuccess(PoolLoginInfo poolLoginInfo) {
        String userType = poolLoginInfo.getUserType();
        String timestamp = poolLoginInfo.getTimestamp();
        String serverSign = poolLoginInfo.getServerSign();
        String openId = poolLoginInfo.getOpenID();
        // TODO: 把以上信息发送给游戏服务端做登录校验，需要其他信息请从poolLoginInfo对象中获取
        System.out.println("登录成功 userType = " + userType
            + "; timestamp = " + timestamp + "; serverSign = "
            + serverSign + "; openId = " + openId);
    }

    @Override
    public void onLoginFailed(String errorMsg) {
        System.out.println("登录失败 = " + errorMsg);
    }
});
```

2.4、提交角色数据接口（必接）

接口说明：游戏提交角色数据接口，该接口需要在以下 3 个地方调用：进入游戏主场景、创建角色、角色升级

2.4.1、方法定义

```
public static void submitRoleData(final PoolRoleInfo poolRoleInfo,
    final PoolRoleListener poolRoleListener)
```

2.4.2、参数说明

参数	说明
poolRoleInfo	角色数据实体类
poolRoleListener	角色数据提交结果回调通知，需实现

PoolRoleInfo 实体类字段说明

字段名	说明
-----	----

callType	调用类型 Type_EnterGame 登录游戏主场景; Type_CreatRole 为创建角色; Type_RoleUpgrade 为角色升级
roleId	角色 Id
roleName	角色名称
roleLevel	角色等级
roleSex	角色性别 (1 男 0 女, 如果角色不分性别请填写 0)
serverId	服务器 id
serverName	服务器名称
custom	创建角色时间(以秒为单位)

2.4.3、代码示例

```

/*****
 * 以下所有字段都是必填项
 */
PoolRoleInfo poolRoleInfo = new PoolRoleInfo();
poolRoleInfo.setRoleID("123456");
poolRoleInfo.setRoleLevel("10");
poolRoleInfo.setRoleSex("0");
poolRoleInfo.setRoleName("我是角色名");
poolRoleInfo.setServerID("1");
poolRoleInfo.setServerName("我是服务器名");
poolRoleInfo.setCustom(System.currentTimeMillis()/1000+"");//游戏创建角色时间 以秒为单位
poolRoleInfo.setCallType(PoolRoleInfo.Type_EnterGame);//1、登录游戏主场景 2、创建角色 3、角色升级
// poolRoleInfo.setCallType(PoolRoleInfo.Type_CreateRole);
// poolRoleInfo.setCallType(PoolRoleInfo.Type_RoleUpgrade);

PoolSdkHelper.submitRoleData(poolRoleInfo, new PoolRoleListener() {
    @Override
    public void onRoleDataSuccess(String paramCustom) {
        System.out.println("提交角色数据成功 = " + paramCustom);
    }
});

```

2.5、支付接口 (必接)

2.5.1、方法定义

```
public static void pay(final PoolPayInfo poolPayInfo,  
    final PoolPayListener poolPayListener)
```

2.5.2、参数说明

参数	说明
poolPayInfo	支付信息实体类
poolPayListener	支付结果回调通知，需实现 onPaySuccess, onPayFailed 方法

支付信息实体类（PoolPayInfo）字段说明

字段	说明
amount	金额（单位元，必须大于0）
productId	商品 ID（如果没有可以传空字符串）
productName	商品描述
roleId	角色 id
rolelevel	角色等级
roleName	角色名称
serverId	服务器 id
serverName	服务器名称
exchange	游戏币与人民币（元）的兑换比例
custom	自定义透传参数，通过回调函数 原样返回

2.5.3、代码示例


```

/*****
 * 以下所有字段都是必填项
 */
// 设置充值金额，单位“元”
poolPayInfo.setAmount("1");
// 服务器id
poolPayInfo.setServerID("8");
// 服务器名
poolPayInfo.setServerName("我是服务器名");
// 角色id
poolPayInfo.setRoleID("123456");
// 角色名
poolPayInfo.setRoleName("我是角色名");
// 角色等级
poolPayInfo.setRoleLevel("10");
// 商品ID
poolPayInfo.setProductID("1");
// 商品名称
poolPayInfo.setProductName("金币");
// 商品描述
poolPayInfo.setProductDesc("购买金币");
// 兑换比例
poolPayInfo.setExchange("10");
// 自定义参数
poolPayInfo.setCustom("我是自定义参数");

PoolSdkHelper.pay(poolPayInfo, new PoolPayListener() {

    @Override
    public void onPaySuccess(String paramCustom) {
        System.out.println("支付成功 = " + paramCustom);
    }

    @Override
    public void onPayFailed(String paramCustom, String errorMsg) {
        System.out.println("支付失败 = " + paramCustom + "; errorMsg = "
            + errorMsg);
    }

});

```

2.6、检测 SDK 是否含有用户中心接口（必接）

说明：如果接口返回为 true，表示需要游戏方在合适的界面中添加一个用户中心的按钮，点击按钮时调用文档中 2.7 的用户中心接口；如果返回 false，则不做处理

2.6.1、方法定义

```
public static boolean hasChannelCenter() {
```

2.6.2、代码示例

```
boolean needShowChannelCenter = PoolSdkHelper.hasChannelCenter();
```

2.7、用户中心接口（必接）

说明：打开渠道用户中心界面

2.7.1、方法定义

```
public static void openChannelCenter()
```

2.7.2、代码示例

```
/**
 * 用户中心
 *
 * 游戏方先调用PoolSDKHelper.hasChannelCenter()获取是否有用户中心，
 * 如果有的话，游戏中需要添加按钮，点击按钮调用PoolSDKHelper.openChannelCenter();
 * 如果没有，则不需要显示按钮，也不用调用下面的接口
 */
private void channelCenter() {
    PoolSdkHelper.openChannelCenter();
}
```

2.8、注销登录监听接口

说明：可在游戏启动时设置注销监听事件，渠道注销成功后 SDK 会回调 onLogoutSuccess 方法通知游戏，游戏可在此处理切换账号逻辑

2.8.1、方法定义

```
public static void setLogoutCallback(
    final PoolLogoutListener poolLogoutListener)
```

2.8.2、参数说明

参数	说明
poolLogoutListener	账户注销成功回调监听，需实现 onLogoutSuccess 方法

2.8.3、代码示例

```
//注销账号监听（在SDK账号注销时回调通知，游戏可在此处理切换账号逻辑）
PoolSdkHelper.setLogoutCallback(new PoolLogoutListener() {
    @Override
    public void onLogoutSuccess() {
        // TODO: 此处处理SDK登出的逻辑
        login();
        PoolSdkLog.logInfo("游戏中logoutSuccess");
    }
});
```

2.9、退出游戏接口（必接）

说明：在游戏需要退出时调用，调用此接口时需先用 `PoolSdkHelper.hasExitDialog()` 判断 sdk 是否有退出界面，为 `true` 表示有退出界面需调用 `showExitDialog()` 显示退出界面，为 `false` 时表示没有退出界面，游戏需自己处理退出逻辑且在确认游戏退出前调用 `PoolSdkHelper.exitGame` 通知 SDK 游戏要退出（具体可参照 Demo 示例）

2.9.1、方法定义

```
public static void showExitDialog(  
    final PoolExitDialogListener exitDialogListener) {
```

2.9.2、参数说明

参数	说明
<code>exitDialogListener</code>	退出结果回调监听，需实现 <code>onDialogResult</code> 方法

2.9.3、代码示例

```

public boolean dispatchKeyEvent(KeyEvent pKeyEvent) {
    if (pKeyEvent.getKeyCode() == KeyEvent.KEYCODE_BACK
        && pKeyEvent.getAction() == KeyEvent.ACTION_DOWN) {
        if (PoolSdkHelper.hasExitDialog()) { //判断SDK是否含有退出框
            PoolSdkHelper.showExitDialog(new PoolExitDialogListener() {
                @Override
                public void onDialogResult(int code, String msg) {
                    // TODO Auto-generated method stub
                    switch (code) {
                        case PoolSDKCode.EXIT_SUCCESS:// 退出成功游戏处理自己退出逻辑
                            finish();
                            break;
                        case PoolSDKCode.EXIT_CANCEL://取消退出
                            break;
                        default:
                            break;
                    }
                }
            });
        } else {
            // TODO: 调用游戏的退出界面
            showGameExitTips();
        }
        return false;
    }
    return super.dispatchKeyEvent(pKeyEvent);
}

private void showGameExitTips() {
    AlertDialog.Builder dialog = new AlertDialog.Builder(this);
    int ic_dialog_alert_id = getRedIdByName("ic_dialog_alert", "drawable");
    dialog.setIcon(ic_dialog_alert_id);
    dialog.setTitle("提示");
    dialog.setMessage("是否退出游戏?");
    dialog.setPositiveButton("确定", new DialogInterface.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
            PoolSdkHelper.exitGame(new PoolExitListener() {
                @Override
                public void onExitGame() {
                    finish();
                }
            });
        }
    });
}

```

2.10、Android 生命周期接口（必接）

说明：在游戏 Activity 的 onStart、onPause、onResume、onStop、onDestroy、onRestart、onNewIntent、onActivityResult、onConfigurationChanged 中分别调用对应的接口

2.10.1、代码示例

```

@Override
public void onStart() {
    super.onStart();
    PoolSdkHelper.onStart();
}
@Override
public void onStop() {
    super.onStop();
    PoolSdkHelper.onStop();
}
@Override
public void onResume() {
    super.onResume();
    PoolSdkHelper.onResume();
}
@Override
public void onPause() {
    super.onPause();
    PoolSdkHelper.onPause();
}
@Override
public void onRestart() {
    super.onRestart();
    PoolSdkHelper.onRestart();
}
@Override
public void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    PoolSdkHelper.onDestroy();
}
@Override
public void onNewIntent(Intent intent) {
    super.onNewIntent(intent);
    PoolSdkHelper.onNewIntent(intent);
}
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    PoolSdkHelper.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
}
@Override
public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig) {
    // TODO Auto-generated method stub
    super.onConfigurationChanged(newConfig);
    PoolSdkHelper.onConfigurationChanged(newConfig);
}

```

2.11、扩展接口（可选）

说明：该接口为扩展的万能接口，留作备用，目前游戏方可以不接入

2.11.1、方法定义

```

public static void expansionInterface(final String paramCustom,
    final PoolExpansionListener poolExpansionListener) {

```

2.11.2、参数说明

参数	说明
paramCustom	自定义参数
poolExpansionListener	方法回调参数，实现 <u>onSuccess</u> 方法

2.12、获取渠道包标识（可选）

接口名称：PoolSdkHelper.getGameChannelId()

接口说明：获取在企业平台配置的渠道标识，返回类型为 String

接口名称：PoolSdkHelper.getChannelParameter1 ()

接口说明：获取在企业平台配置的渠道参数 1，返回类型为 String

接口名称：PoolSdkHelper.getChannelParameter2 ()

接口说明：获取在企业平台配置的渠道参数 2，返回类型为 String

2.13、获取渠道自定义参数（可选）

接口名称：PoolSdkHelper.getCustomValue()

接口说明：获取在企业平台配置的渠道自定义参数，返回类型为 String

2.14、打开论坛接口（UC 平台专用）

接口名称：PoolSkHelper.openForum()

接口说明：打开渠道的论坛界面

3、自测用例

3.1、进入游戏会弹出下面的登录界面，表示登录接口接入正 常；



3.2、点击充值会弹出下面的界面，表示充值接口接入正常；



3.3、点击渠道用户中心，弹出下面的界面表示该接口接入正 常；



4、母包

4.1、接入公共 SDK 编译生成的 apk 即为打包工具使用的母包