

## Como criar pendrive bootavel do windows 10 em modo UEFI pelo macOS



Por **Jonasw8**

Abril 13, 2022 em Tutoriais

Seguidores 0

jonasw8

Postado Abril 13, 2022



Administrador


297

**CPU:** Core i5 10400  
**GPU:** Intel UHD 630  
**MOBO:** MSI B460 Tomahawk  
**AUDIO:** Realtek ALC5200A  
**REDE:** Intel i219-V e Realtek RTL8125  
**WIFI:** FV-946CD  
**SSD:** Kingston A400 240GB


Neste tutorial irei mostrar como criar um pendrive bootável com o instalador do Windows 10 pelo macOS. Este tutorial pode ser usado como guia para quem deseja fazer dualboot entre macOS e Windows ou apenas quem deseja instalar o Windows em modo UEFI. Vamos aos trabalhos.

**Primeiro Passo:** Baixe a ISO do [Windows 10 build 2004](#). Eu recomendo essa versão, pois ela não ultrapassa o limite de tamanho de arquivo usado no Sistema de Arquivos FAT32


**Segundo Passo:** Conecte o pendrive (mínimo 4GB) e abra o Utilitário de Discos do macOS




**Terceiro Passo:** Click em Visualizar e depois em Mostrar Todos os Dispositivos




**Quarto Passo:** No lado esquerdo click no pendrive e depois click em Apagar




**Quinto Passo:** Escolha as seguintes opções: Em **Nome** defina um nome para o pendrive, eu escolhi WIN10, em **Formato** escolha **MS-DOS (FAT)** e em **Esquema** escolha Mapa de Partição GUID e click em Apagar



Aguarde finalizar e click em **OK**




**Sexto Passo:** Feche o **Utilitário de Disco** e abra o **Terminal**.  
Com o terminal aberto digite o seguinte comando e depois aperte enter: **diskutil list**  
Este comando irá listar todos os discos e todas as suas partições




Detecte seu pendrive, no caso deste exemplo o pendrive é o **disk2** que possui duas partições, uma delas sendo **WIN10** e a outra sendo a **EFI**. Vamos anotar a identificação da partição EFI que neste caso é **disk2s1**, pois iremos **deleta-la**.

**Sétimo Passo:** Insira o seguinte comando para deletar a partição EFI e transforma-la em espaço livre(chamado também de espaço não alocado): **sudo diskutil eraseVolume free free disk2s1**  
Como usamos o comando **sudo** para privilégios elevados, é necessário por a **senha** do seu usuário caso ele seja **administrador** no terminal. Se seu usuário não for administrador, use um que seja.



**Oitavo Passo:** Iremos utilizar novamente o comando **diskutil list** para conferir que a partição EFI deixou de existir



Este tópico

Ir para a lista de tópicos

**Nono Passo:** Monte a ISO do Windows 10 e **copie todo o seu conteúdo** para dentro do pendrive. Após finalizar a cópia seu pendrive já estará pronto para instalar o Windows 10 em modo UEFI em qualquer computador que tenha suporte a este recurso

Home > Hackintosh Geral > Tutoriais > Como criar pendrive bootavel do windows 10 em modo UEFI pelo macOS

Todas Atividades



Política De Privacidade Contato Cookies

© 2022 Hackintosh Brasil