


Ejecución de flujos de forma programada

Cree un flujo de nube que lleve a cabo una o varias tareas (como enviar un informe por correo electrónico).

- Una vez cada día, cada hora o cada minuto.
- En una fecha que especifique.
- Después de varios días, horas o minutos que especifique.

Crear un flujo repetitivo

1. Inicie sesión en [Power Automate](#).
2. Seleccione **Mis flujos>Nuevo flujo>Flujo de nube programado**.



3. En los campos que se encuentran junto a **A partir de**, especifique la fecha y la hora en que debe comenzar su flujo.
4. En los campos junto a **Repita cada**, especifique la periodicidad del flujo.
5. Seleccione **Crear**.

Choose a connector

All Built-in Standard Premium Custom

Manual trigger Scheduled PowerApps Power Virtual Agents Microsoft Forms SharePoint OneDrive for Business Planner Microsoft Dataverse RSS

[See more connectors](#)

Scheduled flow

This type of flow runs at a recurring regularly designated time. You choose when and how often it runs.

Examples:
Send out team reminders weekly to submit expense reports.
Back up data automatically to designated storage on a regular basis.

Run this flow *

Starting 1/12/23 at 10:00 AM

Repeat every 1 Minute

This flow will run:
Every minute

Next Skip to building your own flow Cancel

Configurar opciones avanzadas

1. Siga los pasos de la sección anterior.
2. Seleccione **Recurrence**>**Mostrar opciones avanzadas**. Cuando seleccione **Mostrar opciones avanzadas**, el nombre del menú desplegable cambia a **Ocultar opciones avanzadas**.

Recurrence

* Interval 1

* Frequency Minute

Time zone

Start time 2022-03-24T15:00:00.000Z

Hide advanced options ^

Nota

Estas opciones cambian en función de los valores de los campos **Intervalo** y **Frecuencia**. Si la pantalla no es la misma que la siguiente, asegúrese de los valores de **Intervalo** y **Frecuencia** son los mismos valores que se muestran en el gráfico.

3. En el campo **Zona horaria** , seleccione una zona horaria en la lista desplegable para especificar si la **Hora de inicio** refleja una zona horaria local, hora universal coordinada (UTC) u otra zona horaria.
4. En el campo **Hora de inicio**, escriba una hora de inicio en este formato: AAAA-MM-DDTHH:MM:SSZ
5. Si ha especificado **Día** debajo de **Frecuencia**, seleccione la hora del día en que el flujo debe ejecutarse en las listas desplegables **A estas horas** y **En estos minutos**.
6. Si ha especificado **Semana** debajo de **Frecuencia**, haga lo siguiente.
 - En las listas desplegables **En estos días** y **A estas horas**, seleccione el día o días de la semana en los que debe ejecutarse el flujo y la hora u horas del día en que se debería ejecutar el flujo.
 - En el campo **En estos minutos**, introduzca los valores de los minutos (de 0 a 59) separados por una coma.

Por ejemplo, configure las opciones como se muestra para iniciar un flujo de nube no antes de las 3:00 p. m. (hora del Pacífico) el jueves 24 de marzo de 2022 y ejecútelo cada dos semanas los martes a las 5:30 p. m. (hora del Pacífico).

The screenshot shows the 'Recurrence' configuration interface. It includes the following fields and values:

- *Interval**: 2
- *Frequency**: Week
- Time zone**: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)
- Start time**: 2022-03-24T15:00:00.000Z
- On these days**: Tuesday
- At these hours**: 17
- At these minutes**: 30
- Preview**: Runs at 17:30 on Tuesday every 2 weeks
- Hide advanced options**: (with an upward arrow icon)

Nota

Si ejecuta un flujo en la frecuencia del mes, el flujo se ejecuta en la misma fecha cada mes.

7. Agregue la acción, o acciones, que desea que realice el flujo, como se describe en [Crear un flujo de nube desde cero](#).

