

Лабораторная работа № 3.1

Определение показателя преломления стекла с помощью микроскопа

Цель работы: определение показателя преломления стекла с помощью измерения кажущейся толщины стеклянной пластинки. Теоретические положения. В различных прозрачных средах свет распространяется с различными скоростями, меньшими скорости света в вакууме. Скорость распространения световых волн в среде по теории Максвелла определяется формулой:

$$U \cdot u = c, \quad (3.1.1)$$

где c — скорость света в вакууме, u — диэлектрическая проницаемость среды, U — относительная магнитная проницаемость среды. Среда, во всех точках которой скорость распространения света одинакова, называется оптически однородной. В такой среде свет распространяется прямолинейно с постоянной скоростью. (с. 1)

Если среда неоднородна, то в различных областях скорость света различна, а прямолинейность световых лучей нарушается.

рис. 3.1.1.

Простейшей неоднородностью является плоская граница раздела двух разнородных сред (например, воздуха и стекла), в которых свет распространяется со скоростями, равными соответственно u_1 и u_2 . На рис.1 показано, что луч 1, падающий из первой среды под углом i , на границе раздела раздваивается на отраженный луч 2, идущий в той же среде с той же скоростью u_1 , (с. 2)

и преломленный луч 3, распространяющийся со скоростью U_2 во второй среде (в стекле).

Законы отражения света

1. Луч падающий, отраженный и перпендикуляр, восстановленный в точке падения луча к границе раздела двух сред, лежат в одной плоскости. 2. Угол отражения равен углу падения: $i' = i$. Законы отражения справедливы при обратном ходе световых лучей, т. е. луч, распространяющийся по пути отраженного, отражается по пути падающего (обратимость хода световых лучей).

Законы преломления света 1. Луч падающий, преломленный и перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точке падения, лежат в одной плоскости.

2. Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных двух сред:

$$\sin i / \sin r = \text{const} = n \quad (21) \quad (3.1.2) \quad (с. 3)$$

Величина n_{21} называется относительным показателем преломления второй среды относительно первой.

Падающий и преломленный лучи обратимы: если падающий луч пущен по пути преломленного,

то преломленный луч пойдет по пути падающего.

Согласно волновой теории, волны от источника света (источника колебаний) распространяются во всех направлениях.

Поверхность, до которой одновременно доходят волны от данного источника колебаний, называется волновым фронтом. Наряду с понятием волнового фронта применяется понятие светового луча.

Световые лучи — это семейство прямых, нормальных к волновому фронту. Рис. 3.1.2. Форма волнового фронта зависит от формы источника колебаний и свойств среды.

При точечном источнике S волновой фронт в однородной среде имеет форму сферы; лучи, являющиеся радиусами (с. 4)

этой сферы, перпендикулярны волновому фронту: (рис.3.12а).

Волны, образующие сферический волновой фронт, называются сферическими. Сферический волновой фронт в изотропной среде является вместе с тем волновой поверхностью, т. е. поверхностью, все точки которой колеблются в одинаковой фазе.

Если фронт волны представляет собой плоскость, то волна называется плоской (рис. 3.12б).

В неоднородной среде, где скорость волны различна в различных направлениях, волновой фронт имеет весьма сложную форму.

В основе волновой теории лежит принцип Гюйгенса:

1. Всякая точка среды, которой достигает волновой фронт, сама становится источником вторичных световых волн.

2. Вторичные волны взаимно гасятся во всех направлениях, кроме направления исходного фронта, поэтому их можно рассматривать как полусферы. (с. 5)

3. Огибающая вторичных сферических волн будет новым фронтом волны.

рис. 3.1.3.

Пусть волновой фронт в однородной среде занимает в данный момент времени положение 1 (рис.3.1.3).

Согласно Гюйгенсу, от каждой точки фронта 1, как из центра, начинает распространяться новая сферическая, вокруг каждой

Точки исходного фронта опишем сферы радиусом:

$$\Delta y = u \Delta t, \quad (3.1.3)$$

где u – скорость волны,

Δt – промежуток времени.

(с. 6)

Построив огибающую, получим искомое положение нового волнового фронта 2. Рассмотрим отражение и преломление света на основе принципа Гюйгенса.

Пусть на границу раздела двух сред с показателями преломления n_1 и n_2 и скоростями распространения света $U(1)$ и $U(2)$ соответственно падает фронт плоской волны АВ (рис. 3.1.4). Угол падения лучей равен i .

Все точки границы раздела, до которых доходит волновой фронт, становятся по принципу Гюйгенса источниками новых сферических волн.

Фронт волны прежде всего достигает точки А на границе раздела. Пока другой край фронта В дойдет до границы раздела сред в точке С, вокруг точки А образуется расширяющийся обратно в первую среду полусферический фронт радиуса: $AD = BC = U_1 \Delta t$. (3.1.4)

Около промежуточных точек границы раздела возникнут полусферические волны меньшего радиуса.

Плоскость CD образует фронт отраженной волны.

Рассмотрим прямоугольные треугольники ABC и ADC.

Они имеют общую гипотенузу AC и равные катеты $AD = BC$.

Следовательно, треугольники равны, тогда

угол $BAC = \text{угол } DCA$. Но угол BAC равен углу падения,

а DCA — углу отражения, т. е. $i = i'$, следовательно, выполняется закон отражения световых волн.

Аналогичным способом выводится закон преломления световых волн при переходе из одной среды в другую. (с. 8)

За то время, пока в первой среде край фронта В распространится от точки В до точки С, во второй среде вокруг точки А возникнет вторичная полусферическая волна радиуса $AE = u_2 \Delta t$. От всех остальных точек границы АС (кроме т. С) также распространяются вторичные полусферические волны, радиусы которых окажутся убывающими от точки А к точке С. Тогда касательная плоскость ЕС определит положение фронта преломленных волн.

Рассмотрим отношение: $BC/AE = u_1 \Delta t / u_2 \Delta t$ (3.1.5)

Из прямоугольного треугольника АЕС имеем:

$$AE = AC \sin r, \quad (3.1.6)$$

где r — угол преломления.

Из прямоугольного треугольника АВС имеем:

$$BC = AC \sin i, \quad (3.1.7)$$

где i — угол падения.

(с. 9)

Тогда получим:

$$BC/AE = \sin i / \sin r = U(1)/U(2) . \quad (3.1.8)$$

Отношение скоростей света для данных двух сред U_1/U_2 величина постоянная.

Соотношение (3) выражает закон преломления света.

Сравнивая (3) с (1), получим: $n_{21} = U_1/U_2$. (3.1.9)

Относительным показателем преломления n_{21} второй среды относительно первой называется отношение скоростей света U_1 и U_2 соответственно в первой и во второй средах

(физический смысл относительного показателя преломления). Показатель преломления среды относительно вакуума называется абсолютным.

Он равен: $n = c / U$ (3.1.10)

где c — скорость света в вакууме,

U — скорость света в среде.

Абсолютный показатель преломления показывает, во сколько раз скорость света в вакууме больше (с.10)

скорости света в данной среде. Путем простых преобразований относительный показатель преломления можно выразить через абсолютные показатели двух сред:

$$n_{(21)} = c_1 / c_2 = c \cdot c_1 / c \cdot c_2 = n_2 / n_1, \quad n_{(12)} = n_1 / n_2 \quad (3.1.11)$$

В таблице приводятся абсолютные показатели преломления некоторых веществ.

Вещество	Показатель преломления
Воздух	1,003
Вода	1,333
Спирт этил.	1,362
Стекло (крон)	1,515
Стекло (флинт)	1,752
Алмаз	2,420

Для определения показателей преломления веществ существуют различные методы. Одним из них является метод определения показателя преломления стекла с помощью микроскопа.

(с. 11)

Содержание работы

В основе метода лежит кажущееся уменьшение Толщины пластинки из стекла вследствие преломления световых лучей, проходящих в стекле, при рассматривании пластинки нормально к ее поверхности. В Точку А, находящуюся на нижней грани пластинки, падает луч света ОА, под углом i к нормали.

рис. 3.1.5

Преломившись в Точках А и В, он выходит из пластинки под тем же углом i . Наблюдателю кажется, что рассматриваемый луч исходит не из Точки А, а из Точки D, т. е. Толщина пластинки кажется равной CD. (с. 12)

Из рис. 3.1.5 видно, что кажущаяся толщина $CD = h$ меньше истинной, т. е. действительной ее толщины $AC = H$.

Установим связь между показателем преломления стекла n , толщиной стеклянной пластинки H и величиной кажущейся толщины пластинки h .

Показатель преломления стекла относительно воздуха:

$$n (ст) = \sin i / \sin r \quad (3.1.12)$$

Для лучей, близких к падающим нормально, углы падения и преломления малы, тогда синусы можно заменить Тангенсами и (6) переписать:

$$n (ст) = \sin i / \sin r = \operatorname{tg} i / \operatorname{tg} r \quad (3.1.13)$$

Из треугольников ABC и DBC следует:

$$\operatorname{tg} i = BC / CD, \operatorname{tg} r = BC / CA \quad (3.1.14)$$

Подставив (8) в (7), получим:

$$n (ст) = BC / CD \cdot AC / BC = AC / CD = H / h$$

$$\text{или } n (ст) = H / h \quad (3.1.15)$$

Т. о., зная толщину пластинки H и ее кажущуюся толщину, можно определить показатель преломления. (с. 13)

Оборудование

Микроскоп с микрометрическим винтом, стеклянные пластинки со штрихами на обеих поверхностях.

Порядок работы

Определение кажущейся толщины пластинки проводится с помощью микроскопа, снабженного микрометрическим винтом для точного измерения перемещения тубуса.

1. Устанавливают осветительное зеркальце з микроскопа так, чтобы поле зрения было хорошо освещено.

2. На предметный столик 1 кладется пластинка 2, на верхней и нижней поверхностях которой нанесены параллельные метки, расположенные взаимно перпендикулярно.

3. Сначала микроскоп фокусируется на верхние метки, после чего записывается показание индикатора микрометрического винта. Затем микроскоп фокусируется на нижние метки и записывается новое показание индикатора.

(с. 14)

Разность показаний индикатора равна кажущейся толщине h .

4. Измеряется при помощи микрометрического винта истинная толщина стекла H .

5. По формуле: $n = H/h$ вычисляется показатель преломления стекла.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте законы преломления и отражения света.

Закон отражения: Угол падения равен углу отражения (углы измеряются относительно перпендикуляра к поверхности в точке падения).

Закон преломления (закон Снеллиуса): При переходе света из одной среды в другую угол падения и угол преломления связаны следующим соотношением:

$$n(1) \sin \theta(1) = n(2) \sin \theta(2)$$

где $n(1)$ и $n(2)$ — показатели преломления первой и второй среды, $\theta(1)$ — угол падения, $\theta(2)$ — угол преломления

2. В чем состоит принцип Гюйгенса?

Принцип Гюйгенса: Каждая точка фронта волны является источником вторичных сферических волн, и новый фронт волны в любой момент времени представляет собой огибающую этих вторичных волн

(с. 16)

3. Выведите законы преломления и отражения света из волновых представлений

Закон отражения: На основании принципа Гюйгенса и симметрии волновых фронтов, углы падения и отражения равны.

Закон преломления: При переходе волны из одной среды в другую скорость волны меняется. Используя принцип Гюйгенса и принимая во внимание непрерывность волнового фронта, получаем, что $n(1) \sin \theta = n(2) \sin \theta$

4. В чем состоит физический смысл абсолютного и относительно показателей преломления?

Абсолютный показатель преломления: Отношение скорости света в вакууме к скорости света в данной среде.

Показывает, насколько сильно среда замедляет свет.

Относительный показатель преломления: Отношение абсолютных показателей преломления двух сред.

Определяет, как изменяется направление световой волны при переходе из одной среды в другую. (с.17)

5. Какая рабочая формула используется в работе?

Основная формула закона преломления:

$$n(1)\sin\theta = n(2)\sin\theta$$

где:

$n(1)$ – показатель преломления первой среды,

$n(2)$ – показатель преломления второй среды,

$\theta(1)$ – угол падения (угол между падающим лучом и нормалью к поверхности),

$\theta(2)$ – угол преломления (угол между преломленным лучом и нормалью к поверхности).

6. Какова методика выполнения работы?

Методика выполнения работы:

Подготовка: Подготовить оптические приборы и материалы.

Измерение углов: Измерить угол падения и угол преломления/отражения.

Расчеты: Использовать закон преломления для вычисления относительных показателей преломления и проверить экспериментальные данные на соответствие теории. (с.18)

Анализ: Проанализировать результаты, учесть возможные погрешности и сделать выводы о соответствии экспериментальных данных теоретическим законам.