

1. 第三方APP接入微博SDK参考以下文档：

- Android接入文档：https://github.com/sinaweibosdk/weibo_android_sdk（接入方法主要参考“SDK-文档”）
- IOS接入文档：https://github.com/sinaweibosdk/weibo_ios_sdk

2. 发普通微博贴方法：

发微博贴可以预置“文本”、“图片”、“网页”、“多图”、“视频”，具体方法参考《Android接入文档》中“分享内容到微博”

3. 发“指定超话”贴方法：

Android

如果想要分享至指定超话，需要在doWeiboShare()中传入 SuperGroupObject 对象，对象中有

sgName：超话名（必传）

sgSection：超话板块（选传）

sgExt：透传参数（选传）

iOS

分享指定超话需要创建超话对象 WBSuperGroupObject 并传入 WBMessageObject 对象的 superTopicObject 属性中 WBSuperGroupObject 中各属性在发“指定超话”贴时解释如下：

1. superGroup 此字段必传，表示要分享到的超话名称
2. section 此字段可选，表示要分享到的超话版块名称
3. extData 此字段可选，需和微博超话业务沟通传入

4. 发“非指定超话”贴方法：

新版超话发布器有选择超话列表弹层，可供用户搜索、选择超话进行发帖

如果第三方想要拉起“非指定超话”发布器，让用户选择超话发帖，需要：

Andorid

在doWeiboShare()中传入 SuperGroupObject 对象，但 sgName：“”//超话名，设置为空

Android调用方法示例：

```
private void doWeiboShare(){
    WeiboMultiMessage message = new WeiboMultiMessage();
    TextObject textObject = new TextObject();
    string text = "我正在使用微博客户端发布器分享文字。

    // 是否拉起超话类型微博发布器
    if (mShareSuperGroup.isChecked()) {
        // 如果想要拉起超话类型发布器需要传superGroupobject对象
        SuperGroupObject superGroupObject = new SuperGroupObject();
        /**
         * 超话名，可以传可以不传
```

```

    *    1、如果不传该参数则拉起选择超话弹层
    *    2、如果传该参数，不出选择超话弹层，直接选中超话
    */
String sgName = ((EditText) findViewById(R.id.edit_sg_name)).getText().toString().trim();
if (TextUtils.isEmpty(sgName)) {
    sgName = this.getString(R.string.demo_sg_name);
}
superGroupObject.sgName = sgName;
// 超话板块，可以传可以不传
String sgSection = ((EditText) findViewById(R.id.edit_sg_section)).getText().toString().trim();
superGroupObject.secName = sgSection;
// 扩展参数，需要透传的信息加在这个参数里
String sgExt = ((EditText) findViewById(R.id.edit_sg_ext)).getText().toString().trim();
superGroupObject.sgExtParam = sgExt;
message.superGroupObject = superGroupObject;
}
//追加文字
message.imageObject = new ImageObject();
...
//追加图片
message.multiImageObject = new MultiImageObject();
...
mWBAPI.shareMessage(this, message, mShareClientOnly.isChecked());
}

```

ios

需要创建超话对象 `WBSuperGroupObject` 并传入 `WBMessageObject` 对象的 `superTopicObject` 属性中
`WBSuperGroupObject` 中各属性在发"非指定超话"贴时传入解释如下：

1. `superGroup` 此字段不传值或传@""
2. `section` 此字段无效
3. `extData` 此字段可选，需和微博超话业务沟通传入

ios调用示例：

```

WBMessageObject *message = [WBMessageObject message];
/**
 * 初始化原有分享信息（文字、图片等）
 * （省略）...
 */
// 构造超话分享结构
message.text = @"通过WeiboSDK发送文字到微博超话!";
// 创建超话分享对象
WBSuperGroupObject *sgobject = [WBSuperGroupObject new];
// 设置超话中文名为空字符串，或者不设置
sgobject.superGroup = @"";
// 追加扩展参数，此参数内容需和超话沟通确定（可以不填）
sgobject.extData = @{};
// sgobject 就是超话对象，带上这个分享就是超话分享，对象中有超话名称就是单超话分享
message.superTopicObject = sgobject;
/**
 * （省略）...
 * [WeiboSDK sendRequest:request];
 * 完成分享，跳转到微博发布者
 */

```

注意

发送“指定超话”贴和“非指定超话”贴时，都需要找超话单独开通白名单