

[CSS3参考手册 » 问题和经验列表 »](#)

相关内容：

[其它问题和经验参考](#)**Other Skill And Experience**[分享到](#)[复制本页链接](#)

其它技巧和经验集合

Base Browsers: IE6.0+, Firefox2.0+, Chrome4.0+, Safari6.0+,
Opera15.0+[Issues](#) [Pull Requests](#)**其它技巧和经验列表（以下实例默认运行环境都为Standard mode）：****1. 如何让层在flash上显示？****方法：**

```
<param name="wmode" value="transparent" />
```

设置flash的wmode值为transparent或opaque

2. 如何使用标准的方法在页面上插入flash？**方法：**

```
<object id="flash-show" type="application/x-shockwave-flash" data="*.swf":
    <param name="movie" value="*.swf" />
    <param name="wmode" value="transparent" />
    
</object>
```

至于flash的宽高可以在css里设置

3. 如何在点文字时也选中复选框或单选框？**方法1：**

```
<input type="checkbox" id="chk1" name="chk" /><label for="chk1">选项一</label>
<input type="checkbox" id="chk2" name="chk" /><label for="chk2">选项二</label>

<input type="radio" id="rad1" name="rad" /><label for="rad1">选项一</label>
<input type="radio" id="rad2" name="rad" /><label for="rad2">选项二</label>
```

该方式所有主流浏览器都支持

方法2：

```
<label><input type="checkbox" name="chk" />选项一</label>
<label><input type="checkbox" name="chk" />选项二</label>
```

```
<label><input type="radio" name="rad" />选项一</label>
<label><input type="radio" name="rad" />选项二</label>
```

该方式相比方法1更简洁，但IE6及更早浏览器不支持

4. IE下如何对Standard Mode与Quirks Mode进行切换？

IE6的触发（在DTD申明前加上XML申明）：

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE html>
```

IE5.5及更早浏览器版本直接以Quirks Mode解析。

所有IE版本的触发（在DTD申明前加上HTML注释）：

```
<!-- Let IE into quirks mode -->
<!DOCTYPE html>
```

当没有DTD声明时，所有IE版本也会进入Quirks Mode。

5. 如何区别display:none与visibility:hidden？

方法：

相同的是display:none与visibility:hidden都可以用来隐藏某个元素；不同的是display:none在隐藏元素的时候，将其占位空间也去掉；而visibility:hidden只是隐藏了内容而已，其占位空间仍然保留。

6. 如何设置IE下的iframe背景透明？

方法：

设置iframe元素的标签属性allowtransparency="allowtransparency"然后设置iframe内部页面的body背景色为transparent。不过由此会引发IE下一些其它问题，如：设置透明后的iframe将不能遮住select

待续及修订。。。

Base Browsers: IE6.0+, Firefox2.0+, Chrome4.0+, Safari6.0+,
Opera15.0+

Copyright © 2006-2015 Doyoe. All Rights Reserved

[Issues](#) [Pull Requests](#)