

# CTA\_UI使用说明

## 账户管理



- 通过上方按钮进行账户表操作，从左到右依次为：
  - 更新Boundary参数（暂未稳定实装）
  - 增加账户
  - 删除账户
  - 编辑账户
  - 账户上移
  - 账户下移
- 增删改的操作通过勾选最左侧的Checkbox使用
- 【保存与分发】Ctrl + S 会保存当前的账户表，并立刻根据当前账户表的数据把基表（BASE）参数表分发给所有子账户

## 配置建议

- CTA\_UI/params/BASE目录下放置基参数表，**之后**才启动程序，进行初始化
- 如果程序已经运行中，但需要拷贝替换参数表文件，则操作文件后在程序中Ctrl+R刷新参数表，重新读取拷贝后的文件
- 建立自己的账户表，添加账户后使用Ctrl+S将参数表按自己的设置分发给各个账户对应目录下
- 在RDP主机上安装OpenSSH：解压缩后将目录拷贝至C:\Program Files\OpenSSH【另需服务器打开22端口】

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

cd C:\Program Files\OpenSSH

powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File install-sshd.ps1

net start sshd

# OPTIONAL but recommended:
Set-Service -Name sshd -StartupType 'Automatic'

# Confirm the Firewall rule is configured. It should be created automatically by
setup. Run the following to verify
if (!(Get-NetFirewallRule -Name "OpenSSH-Server-In-TCP" -ErrorAction
SilentlyContinue | Select-Object Name, Enabled)) {
    Write-Output "Firewall Rule 'OpenSSH-Server-In-TCP' does not exist, creating
it..."
    New-NetFirewallRule -Name 'OpenSSH-Server-In-TCP' -DisplayName 'OpenSSH Server
```

```
(sshd)' -Enabled True -Direction Inbound -Protocol TCP -Action Allow -LocalPort 22
} else {
    Write-Output "Firewall rule 'OpenSSH-Server-In-TCP' has been created and
exists."
}
```

4. 制作账户链路config文件置于sftp\_configs目录

参数表增删改查

1. 最重要的，操作后的记得Ctrl + S保存，会同时保存参数表的更改，并把新表分发给各个账户

导出参数				导出TmpValue										导出交易记录							
导出图像				导出持仓对比										导出成交对比							
工具箱				上传参数表										下载三大表							
CheckBox	BarPlot	Indate_date	Inst_Instrument	posd_Instrument	time_Instrument	undary_unit_m	region_drift	region_0	region_1	region_2	region_3	region_4	region_5	region_6	region_7	ip_boundary_1	ip_boundary_2	ip_boundary_3	ip_boundary_4	ip_boundary_5	ip_boundary_6
PG2307-2308	<input type="checkbox"/>	20220905_0	PG2307.XDCE	PG2308.XDCE	PG2307.XDCE	0	0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
PG2308-2309	<input type="checkbox"/>	20220905_0	PG2308.XDCE	PG2309.XDCE	PG2308.XDCE	0	0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
PG2309-2308	<input type="checkbox"/>	20220905_0	PG2309.XDCE	PG2308.XDCE	PG2309.XDCE	0	0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
PG2309-2310	<input type="checkbox"/>	20220912	PG2309.XDCE	PG2310.XDCE	PG2309.XDCE	0	0	-10.0	15.0	-20.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
PG2310-2311	<input type="checkbox"/>	20220912	PG2310.XDCE	PG2311.XDCE	PG2310.XDCE	0	0	2.0	-5.0	-10.0	-15.0	-20.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
PG2311-2312	<input type="checkbox"/>	20220912	PG2311.XDCE	PG2312.XDCE	PG2311.XDCE	0	0	2.0	-5.0	-10.0	-15.0	-20.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
PG2312-2401	<input type="checkbox"/>	20220912	PG2312.XDCE	PG2401.XDCE	PG2312.XDCE	0	0	2.0	-5.0	-10.0	-15.0	-20.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
PG2401-2402	<input type="checkbox"/>	20220912	PG2401.XDCE	PG2402.XDCE	PG2401.XDCE	0	0	2.0	-5.0	-10.0	-15.0	-20.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
PG2402-2403	<input type="checkbox"/>	20220912	PG2402.XDCE	PG2403.XDCE	PG2402.XDCE	0	0	-5.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
PG2403-2406	<input type="checkbox"/>	20220912	PG2403.XDCE	PG2406.XDCE	PG2403.XDCE	0	0	-10.0	15.0	-20.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RB2307-2308	<input type="checkbox"/>	20220907_1	RB2307.XSGE	RB2308.XSGE	RB2307.XSGE	0	0	0.0	-5.0	-10.0	-15.0	-20.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RB2308-2309	<input type="checkbox"/>	20220907_1	RB2308.XSGE	RB2309.XSGE	RB2308.XSGE	0	0	0.0	-20.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RB2309-2310	<input type="checkbox"/>	20220907_1	RB2309.XSGE	RB2310.XSGE	RB2309.XSGE	0	0	-100.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RB2310-2311	<input type="checkbox"/>	20220907_1	RB2310.XSGE	RB2311.XSGE	RB2310.XSGE	0	0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RB2311-2312	<input type="checkbox"/>	20220907_1	RB2311.XSGE	RB2312.XSGE	RB2311.XSGE	0	0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RB2312-2401	<input type="checkbox"/>	20220907_1	RB2312.XSGE	RB2401.XSGE	RB2312.XSGE	0	0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RB2401-2402	<input type="checkbox"/>	20220907_1	RB2401.XSGE	RB2402.XSGE	RB2401.XSGE	0	0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RB2402-2403	<input type="checkbox"/>	20220907_1	RB2402.XSGE	RB2403.XSGE	RB2402.XSGE	0	0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RB2403-2404	<input type="checkbox"/>	20220907_1	RB2403.XSGE	RB2404.XSGE	RB2403.XSGE	0	0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RM2307-2308	<input type="checkbox"/>	20221017_1	RM2307.XDCE	RM2308.XDCE	RM2307.XDCE	0	0	-70.0	-100.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RM2308-2309	<input type="checkbox"/>	20221017_1	RM2308.XDCE	RM2309.XDCE	RM2308.XDCE	0	0	10.0	0.0	-5.0	-10.0	-15.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RM2309-2411	<input type="checkbox"/>	20221017_1	RM2309.XDCE	RM2411.XDCE	RM2309.XDCE	0	0	10.0	0.0	-5.0	-10.0	-15.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RM2401-2403	<input type="checkbox"/>	20221017_1	RM2401.XDCE	RM2403.XDCE	RM2401.XDCE	0	0	0.0	-10.0	-20.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RM2403-2407	<input type="checkbox"/>	20220711_1	RM2403.XDCE	RM2407.XDCE	RM2403.XDCE	0	0	-10.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RM2308-2309	<input type="checkbox"/>	20220629_2	RM2308.XDCE	RM2309.XDCE	RM2308.XDCE	0	0	-75.0	-80.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RM2309-2310	<input type="checkbox"/>	20220724_1	RM2309.XDCE	RM2310.XDCE	RM2309.XDCE	0	0	-72.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RM2312-2401	<input type="checkbox"/>	20220724_1	RM2312.XDCE	RM2401.XDCE	RM2312.XDCE	0	0	-60.0	-65.0	-70.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RU2307-2308	<input type="checkbox"/>	20220906_1	RU2307.XSGE	RU2308.XSGE	RU2307.XSGE	0	0	-70.0	-110.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RU2308-2309	<input type="checkbox"/>	20220906_1	RU2308.XSGE	RU2309.XSGE	RU2308.XSGE	0	0	-75.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RU2309-2310	<input type="checkbox"/>	20220906_1	RU2309.XSGE	RU2310.XSGE	RU2309.XSGE	0	0	-60.0	-110.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RU2310-2311	<input type="checkbox"/>	20220906_1	RU2310.XSGE	RU2311.XSGE	RU2310.XSGE	0	0	0.0	-70.0	-80.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RU2311-2401	<input type="checkbox"/>	20220906_1	RU2311.XSGE	RU2401.XSGE	RU2311.XSGE	0	0	-180.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RU2401-2403	<input type="checkbox"/>	20220906_1	RU2401.XSGE	RU2403.XSGE	RU2401.XSGE	0	0	-100.0	-120.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
RU2403-2404	<input type="checkbox"/>	20220906_1	RU2403.XSGE	RU2404.XSGE	RU2403.XSGE	0	0	-60.0	-70.0	-80.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
SA2308-2309	<input type="checkbox"/>	20221017_0	SA2308.XDCE	SA2309.XDCE	SA2308.XDCE	0	0	0.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999
SA2309-2401	<input type="checkbox"/>	20221017_0	SA2309.XDCE	SA2401.XDCE	SA2309.XDCE	0	0	0.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	-99999.0	99999	99999	99999	99999	99999	99999

**事故记录:**配置UI的时候使用以下顺序导致了参数表污染:启动程序->读取我的参数表进内存->拷入目标参数表->使用分发功能触发内存中我的参数表进行分发 **解决方案:**确定使用正确的基表启动程序

2. 增添套利对：


- 工具箱-检查参数表 ==> 会根据当前基表的参数情况，在数据库中查找可转抛与不可转抛套利对，按主动腿成交量降序排列

可添加套利对


	CheckBox	BarPlot	varehouse_recip	volume
SM2309-2310	<input type="checkbox"/>		True	79751.0
UR2309-2310	<input type="checkbox"/>		True	73972.0
SF2309-2310	<input type="checkbox"/>		True	69706.0
ZN2309-2310	<input type="checkbox"/>		True	61423.0
CU2309-2310	<input type="checkbox"/>		True	42372.0
SS2309-2310	<input type="checkbox"/>		True	41477.0
NI2309-2310	<input type="checkbox"/>		True	39216.0
LU2311-2312	<input type="checkbox"/>		True	34323.0
SR2401-2403	<input type="checkbox"/>		True	30728.0
SF2311-2312	<input type="checkbox"/>		True	30643.0
SM2311-2312	<input type="checkbox"/>		True	28429.0
SF2312-2401	<input type="checkbox"/>		True	27682.0
SM2312-2401	<input type="checkbox"/>		True	27130.0
Y2405-2407	<input type="checkbox"/>		True	24333.0
CF2401-2403	<input type="checkbox"/>		True	15130.0
ZN2310-2311	<input type="checkbox"/>		True	14300.0
L2401-2402	<input type="checkbox"/>		True	13849.0
SR2309-2311	<input type="checkbox"/>		True	11051.0
CF2403-2405	<input type="checkbox"/>		True	10805.0
CU2310-2311	<input type="checkbox"/>		True	9963.0
SA2404-2405	<input type="checkbox"/>		True	9030.0
PG2310-2311	<input type="checkbox"/>		True	8606.0
NI2310-2311	<input type="checkbox"/>		True	7810.0
I2404-2405	<input type="checkbox"/>		True	6284.0
SA2406-2407	<input type="checkbox"/>		True	6146.0
CU2311-2312	<input type="checkbox"/>		True	6051.0
SS2310-2311	<input type="checkbox"/>		True	5709.0
Y2401-2403	<input type="checkbox"/>		True	5181.0
PG2311-2312	<input type="checkbox"/>		True	4397.0
I2405-2406	<input type="checkbox"/>		True	3507.0
I2406-2407	<input type="checkbox"/>		True	3507.0
SR2403-2405	<input type="checkbox"/>		True	3454.0
IC2312-2403	<input type="checkbox"/>		True	3327.0
IM2312-2403	<input type="checkbox"/>		True	2899.0
CS2401-2403	<input type="checkbox"/>		True	2815.0
SS2311-2312	<input type="checkbox"/>		True	2015.0
B2311-2312	<input type="checkbox"/>		True	1861.0
RB2404-2405	<input type="checkbox"/>		True	1814.0

添加



- 勾引后点添加，填入参数。注意第一行都要填，第一个空是drift。随时可以点击套利对按钮查看Barplot, 兼容参数表使用和不使用SP指令的情况，如果不勾选则参数表没有SP指令字段




- 删除套利对: 参数表界面勾选套利对左边的checkbox后，Ctrl + D
- 修改参数表: 双击表格即可，修改完之后Ctrl+S保存
- 查询套利对图像: BarPlot列点击即可查看，添加参数表填表的时候也可以点击标有套利对名字的蓝色按钮查看
- 开启/关闭合约组: 工具箱-开启/关闭合约组，是一种快捷操作if\_add列的方式, 勾选你希望控制的合约



- 组，左拉是关闭，右拉是开启
- 导出实时持仓: 工具箱-实时持仓状态，会看到配置文件中包含的所有账户, 点击其中一个查看持仓盈亏 (只额外标注占比5%以上的品种)



文件传输、监控链路



文件传输链路表

功能	起点	终点	备注	文件	运行位置
pull_from_UI_to_cloud	UI	云服务器	从本地上传到云服务器	参数表, 链路配置文件	UI
request_from_cloud_to_UI	云服务器	UI	从云服务器下载文件到本地	持仓记录, 交易记录	UI
pull_from_UI_to_market	UI	行情服务器	通过云服务器建立反向隧道, 从本地上传文件到行情服务器	参数表, 链路配置文件	UI
pull_from_UI_to_market	UI	交易服务器	当行情服务器为localhost时	参数表	UI

功能	起点	终点	备注	文件	运行位置
pull_from_market_to_trading	行情服务器	交易服务器	从行情服务器上传到交易服务器	参数表	行情服务器
request_from_trading_to_market	交易服务器	行情服务器	从交易服务器下载文件到行情服务器	持仓记录, 交易记录	行情服务器
pull_from_market_to_cloud	行情服务器	cloud	从行情服务器上传到云服务器, 链路7完成时自动触发	持仓记录, 交易记录	行情服务器
request_from_market_to_UI	行情服务器	UI	未实装, 目前UI通过链路2获取日志文件	持仓记录, 交易记录	行情服务器

####监控与任务表

服务器	监控目录	定时任务	变化捕捉
UI	CTA_UI根目录	15:03: 下载持仓和交易记录至本地	捕捉文件新增
云服务器	~/CTA	无	捕捉文件变化
行情服务器	mktDir所在根目录	15:02: 导出持仓和交易记录	捕捉文件新增 捕捉文件变化
交易服务器	tradeDirList的每个账户	20:55-02:30: 运行交易程序 02:35-08:50: 终止交易, 清理日志 08:55-11:30: 运行交易程序 11:35-13:20: 终止交易, 清理日志 13:25-15:00: 运行交易程序 15:00-20:55: 导出持仓和成交记录 终止交易, 清理日志	不捕捉

服务器	任务/捕捉细则	使用功能
UI	定时任务: 导出持仓和交易记录 【行情端与UI分离, 从云服务器获取】	request_from_cloud_to_UI
UI	定时任务: 导出持仓和交易记录 【行情端在本地, 从交易服务器直连获取】	request_from_trading_to_market
云服务器	文件修改捕捉: 计算参数表变更写入changelog.txt日志	compare_csv_file
云服务器	文件修改捕捉: 当参数表发生变化时, 转发给交易端 计算参数表变更写入changelog.txt日志"	pull_from_market_to_trading compare_csv_file

服务器	任务/捕捉细则	使用功能
行情服务器	定时任务：导出持仓和交易记录 文件新增捕捉：转发给云服务器	request_from_trading_to_market pull_from_market_to_cloud
交易服务器	运行/终止程序：init_CTP / shutdown_CTP 清理日志：delete_glog_limit	略

链路config文件配置说明

- 位置：UI根目录/sftp\_configs
- 一个RDP主机和一个Config文件——映射，链路配置文件请不要以limit.json or config.json or configure.json or configure.xml，避免混淆其他程序需要读取的配置文件

例子 lq.json (推荐以账户名命名)

```
{
  "userName" : "hh",
  --@交易员名称，俊哥账户的我测试的时候用的feng可以考虑沿用，是云服务器和行情服务器存储记录的根目录

  "cloudServer": {
    --@云服务器配置，除了"reverse_port"都不用动
    "host": "39.97.106.35",
    reverse_port是反向端口，是行情服务器和本地UI之间建立连接走的端口，目前在服务器上开了9870-9876之间的所有端口
    "port" : 22,
    当行情服务器是一个单独的远程服务器的时候，反向端口会被使用，如果行情服务器就在本地，说明此条链路的本地UI与交易服务器是可以RDP直连的，则反向端口字段可有可无
    "username": "root",
    "pwd": "Wojiaomt1",
    "reverse_port": 9870
  },

  "marketServer": {
    --@行情服务器配置，当行情服务器就是本地UI的时候，行情服务器的概念形同虚设，"host"直接填特殊的"localhost"，其他字段可以不要，程序会进行判断
    "host": "localhost",
    当行情服务器是单独的远程主机，和本地UI分离时，"host"填写行情服务器所在以太网的IP地址（行情端的内网地址），其他字段根据例子里填写
    "port": 22,
    "mktDir"是行情服务器作为UI和交易服务器的中间站时，进行转发的文件存储目录
    "username": "Han.Hao",
    "pwd": "123",
    "mktDir": "D:\\CTA_mkt\\mktdata\\"
  },

  "tradeServer": {
    --@交易服务器配置，"host"是RDP主机的内网地址，需要交易服务器安装SSH的Server端，port一般为22，username和pwd为远程主机账户密码
    "host": "172.31.113.251",
```



```
    "port" : 22,
    "username": "Administrator",
    "pwd": "Abc@123"
  },

  "localUIDir": "D:\\local_repo\\CTA_UI",
  --@本地UI程序所在目录

  "accountList": ["lq"],
  --@该链路终点RDP服务器的交易账户，支持使用列表同时操作多个账户，例如之间huajing34服务器上["ch3","ch5"]

  "tradeDirList": ["C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\cta_lq_zx\\"]
  --@链路终点RDP（交易服务器）放置交易程序的目录
}
```

**传输方式【已通过代码实现，这里只留下记录】：**

- 方案1：不做内网穿透，云服务器做中转中枢
  - 方案2：做内网穿透，云服务器做备份
  - 方案3：用云服务器做反向SSH的内网穿透【已通过paramiko实现】
1. 在云服务器上，确保 SSH 服务已启动，并且允许反向隧道连接。你可以编辑 `/etc/ssh/sshd_config` 文件，确保以下配置项未被注释或设置为正确的值：

```
GatewayPorts yes
AllowTcpForwarding yes
```

之后记得重启服务器的SSHD: `systemctl restart sshd`

2. 在本地主机上，使用以下命令建立反向 SSH 隧道，将本地主机的某个端口（例如 8888）转发到云服务器上的 SSH 端口（默认为 22）：

```
ssh -i <私钥文件路径> -R 8888:localhost:22 <云服务器用户名>@<云服务器IP地址>
```

以某行情服务器为例，在行情服务器上运行 `ssh -R 9876:localhost:22 root@39.97.106.35` 为了确保本地主机上的反向 SSH 隧道长时间存在并保持连接，使用 SSH 的 KeepAlive 机制：使用 SSH 的 TCPKeepAlive 选项：在云服务器上的 SSH 配置文件 `/etc/ssh/sshd_config` 中，你可以设置 `TCPKeepAlive yes`，以确保 SSH 服务器也发送 KeepAlive 消息。这样可以防止服务器端因为长时间没有活动而关闭连接。请注意，修改 SSH 服务器配置后，你需要重启 SSH 服务以使更改生效。在建立反向 SSH 隧道时，可以通过 `-o ServerAliveInterval=<秒数>` 参数设置 SSH 的 KeepAlive 间隔时间。例如：`-o ServerAliveInterval=60`

```
ssh -i <私钥文件路径> -o ServerAliveInterval=60 -R 8888:localhost:22 <云服务器用户名>@<云服务器IP地址>
```

UI端推送参数表的时候，一方面给云服务器推送。另一方面给行情服务器直接推送。推送时使用 Paramiko建立SSH连接，等价命令: `SSH -p 9876 administrator[行情服务器用户]@39.97.106.35[云服务器公网IP]`

请注意替换 `<私钥文件路径>`、`<云服务器用户名>` 和 `<云服务器IP地址>` 为你实际的值。

3. 在云服务器上，安装并配置 inotify 工具。例如，在 Ubuntu 上，你可以使用以下命令安装 inotify-tools：

```
sudo apt-get install inotify-tools
```

4. 创建一个 Bash 脚本，用于监控云服务器上的文件变化并触发同步操作。以下是一个示例脚本：

```
#!/bin/bash

SOURCE_DIR="<云服务器文件目录>"
DEST_DIR="<本地主机文件目录>"

inotifywait -m -r -e modify,create,delete "$SOURCE_DIR" |
while read path action file; do
    rsync --inplace --update -e "ssh -p 8888" "$SOURCE_DIR/$file"
"$DEST_DIR/$file"
done
```

请注意替换 `<云服务器文件目录>` 和 `<本地主机文件目录>` 为你实际的值。

上述脚本使用 inotifywait 监控指定的云服务器文件目录，当文件发生修改、创建或删除时，将触发 rsync 命令进行同步。rsync 命令使用反向 SSH 隧道的端口（8888）连接到本地主机。

5. 在云服务器上运行上述脚本：

```
bash sync_script.sh
```

脚本将开始监控云服务器上的文件变化，并在文件发生更改时触发同步操作。

## 市场服务器OpenSSH服务启动

- 方式1：WindowsServer中-设置-应用与功能-OpenSSH服务器
- 方式2：手动安装使用说明目录下的openssh安装包

```
cd C:\Program Files\OpenSSH
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File install-sshd.ps1
net start sshd
Set-Service sshd -StartupType Automatic
```

```
# Start the sshd service
Start-Service sshd

# OPTIONAL but recommended:
Set-Service -Name sshd -StartupType 'Automatic'

# Confirm the Firewall rule is configured. It should be created automatically by
# setup. Run the following to verify
if (!(Get-NetFirewallRule -Name "OpenSSH-Server-In-TCP" -ErrorAction
SilentlyContinue | Select-Object Name, Enabled)) {
    Write-Output "Firewall Rule 'OpenSSH-Server-In-TCP' does not exist, creating
it..."
    New-NetFirewallRule -Name 'OpenSSH-Server-In-TCP' -DisplayName 'OpenSSH Server
(sshd)' -Enabled True -Direction Inbound -Protocol TCP -Action Allow -LocalPort 22
} else {
    Write-Output "Firewall rule 'OpenSSH-Server-In-TCP' has been created and
exists."
}
```

市场服务器功能启动


- 将utils中的file\_monitor.py文件直接移出包目录，放置于config中对应的市场服务器目录下。直接运行即可。
- 市场服务器目录结构如下： -marketServerDir --utils --sftp\_configs --file\_monitor.py --(usr/account/file) 后续的文件会自动生成在目录下

日常BarPlot


- 目前每个交易单元结束后自动运行
- 套利对时序图



品种监控图



套利对成交量差分图



Boundary数据集导出与参数计算（暂略）

- 数据导出: `utils.extract_boundary_dataset`
- 参数计算: `utils.calculate_parameter`

交易服务器脚本说明

交易程序: `trading_server_monitor.exe`

- 路径eg: 同上例, 交易程序所在文件夹为 `C:\Users\Administrator\Desktop\cta_lq_zx`
- `/cta_lq_zx/ {CTPtest-GetPosAndTrd.exe} & {CTPtest-test.exe} & {trading_server_monitor.exe}` [在同一目录下]
- 功能:
  - 1. 开盘前收盘后自动启动和终止CTPtest-test的交易进程
    - 终止的事件顺序: 程序收盘前撤单 -> 收盘后杀进程
  - 2. 收盘后自动导出CTPtest-GetPosAntTrd的交易日志
  - 3. 收盘后自动清理glog和LimitValue文件

CTPtest-GetPosAndTrd.exe 持仓交易导出程序configure实例:

- 文件名: `configure.json`, 例如, 交易程序所在的文件夹是 `C:\Users\Administrator\Desktop\cta_lq_zx`, 则:

```
{
  "EveryCfg": [
    {
      "PosOutFilePath":
"C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\cta_lq_zx\\report\\holding",
      "TrdOutFilePath":
"C:\\Users\\Administrator\\Desktop\\cta_lq_zx\\tradings\\trading",
      "BrokerID": "66666",
      "InvestorID": "xxxxx",
      "InvestorPassword": "xxxxx",
      "AuthCode": "xxxxx",
      "AppID": "client_xsqq_1.0.0",
      "TradeFrontAddr": "tcp://172.31.xx.xxx:43205"
    }
  ]
}
```

- 持仓文件会存储为：C:\Users\Administrator\Desktop\cta\_lq\_zx\report\holding\_Yymmdd.csv
- 交易记录会存储为：C:\Users\Administrator\Desktop\cta\_lq\_zx\tradings\trading\_Yymmdd.csv
- 建议将路径设置为交易程序所在文件夹 + \report\holding 与 交易程序所在文件夹 + \tradings\trading

## 更新日志

---

### v1.0

- (已实现) 修改主界面参数表展示
  - (已实现) 完善基表子表使用逻辑：Boundary Info目录下留界缓存，Param目录下每次更新/计算参数表之后留下带交易单元时间信息后缀的缓存。但是直接使用的是账号目录下的params.csv
  - (已实现) 每当用户修改参数表并保存时，应该同步更新info目录下的region\_info.xlsx，保证其实时为最新
  - (已实现) 修改Ctrl+S保存功能，使其同样保存参数表
  - (已实现) 实现修改参数表数据的功能-增删套利对-增：检查参数表最好重新做一个class, 直接检查基表就行
1. (已实现)添加参数的时候窗口锁死，干脆直接把图片链接加进来不就完事了吗
  2. (已实现)异常处理，空值
  3. (已实现)添加删除套利对的快捷键，最好ctrl+z能撤回
- 工具箱
  - 1. (已实现) 检查参数表，用于增加套利对
  - 2. 查看不可转抛、反套持仓
  - 3. (已实现) Mute月份合约
  - 4. (已实现) 持仓(TmpValue & DB实时数据 -> 持仓盈亏 / 持仓构成) -- estHoldingDialog
- 完善一些进度条
  - (已完成一半) 窗口大小设置优化
  - 参数表适配SP指令 (新增SP模块) - get\_sp\_instruction

- (已实现) 根据账户系数(budget)修改参数表的功能没有实装 (参数计算模块需要整体做相应的适配)
- (问题不大) UI目前使用起来有一些卡顿
- (已实现) pandasModel的列宽有些不够, 应该根据内容的长短适应性改变尺寸
- Boundary计算模块
- (已实现) 异常处理 任务日志加一下
- (已实现) 链路 SSH实现, 一个链路对应一个终点RDP对应一个Config
- UI中链路可视化 链路编辑 设置默认链路组合, 每次传输的时候走Default链路组合
- (已实现) 参数表修改日志, 在云服务器运行计算
- (已废案) 使用rsync进行与中枢服务器保存的日志文件同步到本地: 

```
rsync_example = "rsync -avPz --port 8730 --password-file=/cygdrive/C/Users/Han.Hao/AppData/Local/cwrsync/bin/cta_password.txt root@39.97.106.35::cta/ /cygdrive/C/Users/Han.Hao/test" rsync_pwd_path & rsync dest path
```
- (已实现) 使用watchdog进行与中枢服务器保存的日志文件同步到本地

## V1.1

- (已实现) 参数表在上传至云端服务器时, 会保存为带有时间戳后缀的形式, 作为备份
- (已实现) 给UI增加主动刷新参数表的功能, 可以在后台替换新的基表之后, 让程序的内存重新加载新的基表, 并在UI前端加载新的基表 **快捷键 Ctrl + R** 我才意识到这个功能早就写好了只是没有实装, 搞了波大亏QNMLGB
- (已废案) 优化了交易记录计算功能, 现在遇到难以直接匹配的套利对, 会考虑无法匹配部分long/short的比值, 根据以下情况进行分类
  1. long/short比值无法整除或者有一者为0: 必有瘸腿, 不撮合, 分开写入交易记录末尾
  2. long/short比值为整数: 结构套, 直接撮合, 按比率在交易记录末尾写入
- (已实现) 修复参数表分发给不同规模账户时budget运算的数据类型错误, 为max/min\_position字段也添加了比例分发

## V1.2

- 完善绘图功能的窗口交互, 添加绘图每日任务配置功能
- 完善弹性模型界计算的窗口交互
- 将UI路径参数从代码中分离出来, 放在另一个配置文件中, 方便修改
- (已实现) 上传参数表的时候弹出确认窗口
- (已实现) 检查参数表添加筛选品种功能 --> 添加参数表现在会按品种字母序排列
- (已实现) 收盘自动备份参数表 - YYMMDD
- (已实现) 文件链路模块适配Linux系统
- (已实现) 收盘时的日志文件/参数表提取提前到14:59
- (已实现) 在文件传输失败后, 返回失败的日志或提示, 不阻塞程序的继续运行

### v1.2.1

- (已实现) 优化了刷新功能的逻辑, 解决了越用越卡的问题
- (已实现) 套利对盈亏簿记功能

### v1.2.2

- (已实现) 默认只在UI中显示参数表的少部分列

- (已实现) 通过ignore功能控制不同账户交易基表中的不同标的
- (已实现) 自适应程序的根目录, 不再需要手动设置

### v1.2.3

- (已实现) UI展示类的自定义功能 (包括增删)

### v1.2.4

- UI展示类的自定义功能 (合成region目标价位)
- 实装Boundary弹性模型计算模块

### v1.2.5

- (已实现) 优化了const中的静态参数, 避免过度引用的情况
- (已实现) 优化了文件链路中市场服务器与交易服务器的交互, 修正因linux交易服务器产生的路径符号问题
- (已实现) 修正使用市场服务器时, 下载日志文件到本地UI时的逻辑
- (已实现) 修正了Ignore功能, 使其在UI启动时自动刷新到最新的账户和参数表状态
- (已实现) 优化了数据库模块对client对象的依赖, 现在启动UI可以不连接数据库离线启动
- (已实现) 修正了由于加入Min\_Step导致添加参数不生效的bug

### v1.2.6

- (已实现) 排除了一些窗口下没有用异常处理导致的闪退
- (已实现) 为主界面参数表添加回了checkbox用以删除套利对
- 多账户管理时, 控制某一个账户更新参数表的同时不开仓