

Realización geométrica

Rafael Villarroel

2021-01-21 15:00 -0500

Idea general

A cada complejo simplicial Δ le queremos asociar un espacio topológico que denotaremos con $|\Delta|$, que se llama su **realización geométrica**.

Vamos a considerar un número n suficientemente grande, y entonces $|\Delta|$ será un subespacio de \mathbb{R}^n .

Por cada simplejo de dimensión 0, ponemos un punto en \mathbb{R}^n .
Por cada simplejo de dimensión 1, ponemos un segmento de recta entre los puntos del simplejo. Por cada simplejo de dimensión 2, ponemos un triángulo entre sus vértices, etc.

Ejemplos

- Consideremos el complejo simplicial Δ_1 con facetas $\{\{1, 2, 3\}, \{2, 4\}\}$.

Ejemplos

- Consideremos el complejo simplicial Δ_1 con facetas $\{\{1, 2, 3\}, \{2, 4\}\}$.
- Δ_2 con caras maximales $\{12, 23, 34, 145\}$.

Ejemplos

- Consideremos el complejo simplicial Δ_1 con facetas $\{\{1, 2, 3\}, \{2, 4\}\}$.
- Δ_2 con caras maximales $\{12, 23, 34, 145\}$.
- Δ_3 con caras maximales $\{012, 123, 03\}$.

Ejemplos

- Consideremos el complejo simplicial Δ_1 con facetas $\{\{1, 2, 3\}, \{2, 4\}\}$.
- Δ_2 con caras maximales $\{12, 23, 34, 145\}$.
- Δ_3 con caras maximales $\{012, 123, 03\}$.
- Δ_4 con caras maximales $\{145, 246, 356, 12, 23, 13\}$.

Ejemplos

- Consideremos el complejo simplicial Δ_1 con facetas $\{\{1, 2, 3\}, \{2, 4\}\}$.
- Δ_2 con caras maximales $\{12, 23, 34, 145\}$.
- Δ_3 con caras maximales $\{012, 123, 03\}$.
- Δ_4 con caras maximales $\{145, 246, 356, 12, 23, 13\}$.
- Δ_5 con caras maximales $\{12345\}$ (4-simplejo).

Ejemplos

- Consideremos el complejo simplicial Δ_1 con facetas $\{\{1, 2, 3\}, \{2, 4\}\}$.
- Δ_2 con caras maximales $\{12, 23, 34, 145\}$.
- Δ_3 con caras maximales $\{012, 123, 03\}$.
- Δ_4 con caras maximales $\{145, 246, 356, 12, 23, 13\}$.
- Δ_5 con caras maximales $\{12345\}$ (4-simplejo).
- **Tarea:** Δ_6 con caras maximales $\{124, 126, 134, 135, 156, 235, 245, 236, 346, 456\}$.

Independencia afín

Decimos que el conjunto $\{v_0, v_1, \dots, v_d\} \subseteq \mathbb{R}^n$ es **afínmente independiente** si $\{v_1 - v_0, v_2 - v_0, \dots, v_d - v_0\} \subseteq \mathbb{R}^n$ es **linealmente independiente**. Por convención, todo conjunto con un solo punto es afínmente independiente.

Cuando un conjunto de puntos en \mathbb{R}^n es afínmente independiente, también se dice que los puntos están en **posición general**.

Tarea Demuestra que el conjunto $\{v_0, v_1, \dots, v_d\}$ es afínmente independiente si y solo si $\sum_{i=0}^d t_i v_i = 0$ y $\sum_{i=0}^d t_i = 0$ implican que $t_0 = t_1 = \dots = t_d = 0$. Por lo tanto, la propiedad de que un conjunto sea afínmente independiente no depende del punto escogido como v_0 .

Ejemplo En \mathbb{R}^3 , el conjunto $\{(0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ es afínmente independiente.

Tarea Demuestra que si un conjunto no es afínmente independiente, pasa uno de:

Independencia afín

Decimos que el conjunto $\{v_0, v_1, \dots, v_d\} \subseteq \mathbb{R}^n$ es **afínmente independiente** si $\{v_1 - v_0, v_2 - v_0, \dots, v_d - v_0\} \subseteq \mathbb{R}^n$ es **linealmente independiente**. Por convención, todo conjunto con un solo punto es afínmente independiente.

Cuando un conjunto de puntos en \mathbb{R}^n es afínmente independiente, también se dice que los puntos están en **posición general**.

Tarea Demuestra que el conjunto $\{v_0, v_1, \dots, v_d\}$ es afínmente independiente si y solo si $\sum_{i=0}^d t_i v_i = 0$ y $\sum_{i=0}^d t_i = 0$ implican que $t_0 = t_1 = \dots = t_d = 0$. Por lo tanto, la propiedad de que un conjunto sea afínmente independiente no depende del punto escogido como v_0 .

Ejemplo En \mathbb{R}^3 , el conjunto $\{(0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ es afínmente independiente.

Tarea Demuestra que si un conjunto no es afínmente independiente, pasa uno de:

Independencia afín

Decimos que el conjunto $\{v_0, v_1, \dots, v_d\} \subseteq \mathbb{R}^n$ es **afínmente independiente** si $\{v_1 - v_0, v_2 - v_0, \dots, v_d - v_0\} \subseteq \mathbb{R}^n$ es **linealmente independiente**. Por convención, todo conjunto con un solo punto es afínmente independiente.

Cuando un conjunto de puntos en \mathbb{R}^n es afínmente independiente, también se dice que los puntos están en **posición general**.

Tarea Demuestra que el conjunto $\{v_0, v_1, \dots, v_d\}$ es afínmente independiente si y solo si $\sum_{i=0}^d t_i v_i = 0$ y $\sum_{i=0}^d t_i = 0$ implican que $t_0 = t_1 = \dots = t_d = 0$. Por lo tanto, la propiedad de que un conjunto sea afínmente independiente no depende del punto escogido como v_0 .

Ejemplo En \mathbb{R}^3 , el conjunto $\{(0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ es afínmente independiente.

Tarea Demuestra que si un conjunto no es afínmente independiente, pasa uno de:

Simplejo geométrico

Consideremos el conjunto $A = \{v_0, v_1, \dots, v_d\} \subseteq \mathbb{R}^n$ que sea afínmente independiente. El **simplejo geométrico generado por A** es el subespacio:

$$|A| = \{\sum_{i=0}^d t_i v_i \mid t_i \geq 0, \sum_{i=0}^d t_i = 1\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Por ejemplo, el simplejo geométrico generado por un punto es el mismo punto. Si $A = \{v_0, v_1\}$, entonces $|A|$ es el segmento de recta de v_0 a v_1 . Si $A = \{v_0, v_1, v_2\}$, entonces $|A|$ es el triángulo con vértices v_0, v_1, v_2 , etc.

Todo elemento de la forma $\sum_{i=0}^d t_i v_i$ con $t_i \geq 0$ y $\sum_{i=0}^d t_i = 1$, se llama una **combinación convexa** de v_0, v_1, \dots, v_d .

Tarea Demuestra que si $\alpha \in |A|$, los números t_i tales que $\alpha = \sum_{i=0}^d t_i v_i$ están unívocamente determinados.

Realización geométrica

Vértices de un complejo simplicial

Si Δ es un complejo simplicial en X , denotamos con $\Delta_0 = \{x \in X \mid \{x\} \in \Delta\}$. Los elementos de Δ_0 se llaman **vértices** de Δ .

Realización geométrica

Vértices de un complejo simplicial

Si Δ es un complejo simplicial en X , denotamos con $\Delta_0 = \{x \in X \mid \{x\} \in \Delta\}$. Los elementos de Δ_0 se llaman **vértices** de Δ .

Realización de un simplejo

Sean Δ un complejo simplicial, $\sigma \in \Delta$, y sea $\phi: \Delta_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función tal que $\phi(\sigma) = \{\phi(x) \mid x \in \sigma\}$ es afínmente independiente. Definimos $|\sigma|_\phi$ como el simplejo geométrico generado por $A = \phi(\sigma)$.

Realización geométrica

Vértices de un complejo simplicial

Si Δ es un complejo simplicial en X , denotamos con $\Delta_0 = \{x \in X \mid \{x\} \in \Delta\}$. Los elementos de Δ_0 se llaman **vértices** de Δ .

Realización de un simplejo

Sean Δ un complejo simplicial, $\sigma \in \Delta$, y sea $\phi: \Delta_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función tal que $\phi(\sigma) = \{\phi(x) \mid x \in \sigma\}$ es afínmente independiente. Definimos $|\sigma|_\phi$ como el simplejo geométrico generado por $A = \phi(\sigma)$.

Encaje afín

Sea Δ un complejo simplicial. Decimos que $\phi: \Delta_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un **encaje afín** si:

Realización geométrica

Vértices de un complejo simplicial

Si Δ es un complejo simplicial en X , denotamos con $\Delta_0 = \{x \in X \mid \{x\} \in \Delta\}$. Los elementos de Δ_0 se llaman **vértices** de Δ .

Realización de un simplejo

Sean Δ un complejo simplicial, $\sigma \in \Delta$, y sea $\phi: \Delta_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función tal que $\phi(\sigma) = \{\phi(x) \mid x \in \sigma\}$ es afínmente independiente. Definimos $|\sigma|_\phi$ como el simplejo geométrico generado por $A = \phi(\sigma)$.

Encaje afín

Sea Δ un complejo simplicial. Decimos que $\phi: \Delta_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un **encaje afín** si:

- ϕ es inyectiva,

Realización geométrica

Vértices de un complejo simplicial

Si Δ es un complejo simplicial en X , denotamos con $\Delta_0 = \{x \in X \mid \{x\} \in \Delta\}$. Los elementos de Δ_0 se llaman **vértices** de Δ .

Realización de un simplejo

Sean Δ un complejo simplicial, $\sigma \in \Delta$, y sea $\phi: \Delta_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función tal que $\phi(\sigma) = \{\phi(x) \mid x \in \sigma\}$ es afínmente independiente. Definimos $|\sigma|_\phi$ como el simplejo geométrico generado por $A = \phi(\sigma)$.

Encaje afín

Sea Δ un complejo simplicial. Decimos que $\phi: \Delta_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un **encaje afín** si:

- ϕ es inyectiva,
- $\phi(\sigma)$ es afínmente independiente para todo $\sigma \in \Delta$,

Realización geométrica

Vértices de un complejo simplicial

Si Δ es un complejo simplicial en X , denotamos con $\Delta_0 = \{x \in X \mid \{x\} \in \Delta\}$. Los elementos de Δ_0 se llaman **vértices** de Δ .

Realización de un simplejo

Sean Δ un complejo simplicial, $\sigma \in \Delta$, y sea $\phi: \Delta_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función tal que $\phi(\sigma) = \{\phi(x) \mid x \in \sigma\}$ es afínmente independiente. Definimos $|\sigma|_\phi$ como el simplejo geométrico generado por $A = \phi(\sigma)$.

Encaje afín

Sea Δ un complejo simplicial. Decimos que $\phi: \Delta_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un **encaje afín** si:

- ϕ es inyectiva,
- $\phi(\sigma)$ es afínmente independiente para todo $\sigma \in \Delta$,

Realización geométrica

Vértices de un complejo simplicial

Si Δ es un complejo simplicial en X , denotamos con $\Delta_0 = \{x \in X \mid \{x\} \in \Delta\}$. Los elementos de Δ_0 se llaman **vértices** de Δ .

Realización de un simplejo

Sean Δ un complejo simplicial, $\sigma \in \Delta$, y sea $\phi: \Delta_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función tal que $\phi(\sigma) = \{\phi(x) \mid x \in \sigma\}$ es afínmente independiente. Definimos $|\sigma|_\phi$ como el simplejo geométrico generado por $A = \phi(\sigma)$.

Encaje afín

Sea Δ un complejo simplicial. Decimos que $\phi: \Delta_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un **encaje afín** si:

- ϕ es inyectiva,
- $\phi(\sigma)$ es afínmente independiente para todo $\sigma \in \Delta$,

Realización geométrica

Vértices de un complejo simplicial

Si Δ es un complejo simplicial en X , denotamos con $\Delta_0 = \{x \in X \mid \{x\} \in \Delta\}$. Los elementos de Δ_0 se llaman **vértices** de Δ .

Realización de un simplejo

Sean Δ un complejo simplicial, $\sigma \in \Delta$, y sea $\phi: \Delta_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función tal que $\phi(\sigma) = \{\phi(x) \mid x \in \sigma\}$ es afínmente independiente. Definimos $|\sigma|_\phi$ como el simplejo geométrico generado por $A = \phi(\sigma)$.

Encaje afín

Sea Δ un complejo simplicial. Decimos que $\phi: \Delta_0 \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un **encaje afín** si:

- ϕ es inyectiva,
- $\phi(\sigma)$ es afínmente independiente para todo $\sigma \in \Delta$,