



Root		Configures	GET / POST	
ルートオブジェクトを取得する \$root =& XCube_Root::getSingleton();		XOOPS の設定情報を取得する \$root->mContext->getXoopsConfig(); 特定の設定を取得する \$root->mContext->getXoopsConfig(<i>config_name</i>); モジュールの設定情報を取得する \$root->mContext->mModuleConfig; モジュールの特定の設定を取得する \$root->mContext->mModuleConfig[<i>config_name</i>]; 特定のモジュールの設定情報を取得する \$ch=& xoops_gethandler('config'); \$mconf = \$ch->getConfigsByDirname(<i>dirname</i>);	GET/POST の特定の値を取得する \$root->mContext->mRequest->getRequest(<i>name</i>);	
Current User		Language files	Template variables	
XoopsUser オブジェクトを取得する \$user =& \$root->mContext->mXoopsUser;		LanguageManager オブジェクトを取得する \$lm =& \$root->mLanguageManager; 任意のモジュールの main.php を読み込む \$lm->loadModuleMessageCatalog(<i>dirname</i>); 任意のモジュールの admin.php を読み込む \$lm->loadModuleAdminMessageCatalog(<i>dirname</i>); 任意のモジュールの modinfo.php を読み込む \$lm->loadModinfoMessageCatalog(<i>dirname</i>);	パスと URL <{\$SCRIPT_NAME}> <{\$xoops_requesturi}> <{\$xoops_imageurl}> <{\$xoops_upload_url}> <{\$xoops_url}> <{\$xoops_themecss}> <{\$xoops_rootpath}> ヘッダー <{\$xoops_module_header}> <{\$xoops_block_header}> <{\$xoops_js}> モジュール <{\$legacy_module}> <{\$mytrustdirname}> <{\$xoops_dirname}> <{\$xoops_modulename}> その他 <{\$legacy_buffertype}> <{\$stdout_buffer}>	設定 <{\$xoops_charset}> <{\$xoops_langcode}> <{\$xoops_sitename}> <{\$xoops_slogan}> <{\$xoops_version}> <{\$xoops_theme}> <{\$xoops_pagetitle}> ロールとユーザ <{\$xoops_isadmin}> <{\$xoops_isuser}> <{\$xoops_userid}> <{\$xoops_uname}> メタタグ <{\$xoops_meta_author}> <{\$xoops_meta_copyright}> <{\$xoops_meta_description}> <{\$xoops_meta_keywords}> <{\$xoops_meta_rating}> <{\$xoops_meta_robots}>
uid を取得する \$user->get('uid'); ユーザ名を取得する \$user->get('uname');		所属グループを取得する \$user->getGroups(); ユーザの投稿数を加算する \$user->incrementPost();		
User Roles		Misc	Template Tips	
ユーザのロールを確認する \$root->mContext->mUser->isInRole(<i>role_name</i>); システムロール一覧 Site.GuestUser ゲストユーザ Site.RegisteredUser 登録ユーザ Site.Administrator 管理メニューアクセス可能なユーザ Site.Owner サイト管理者 Module. <i>dirname</i> .Admin 特定モジュールの管理者 Module. <i>dirname</i> .Visitor 特定モジュールの訪問者		リダイレクトする \$root->mController->executeRedirect(<i>url</i> , <i>time</i> , <i>msg</i>); redirect_header(<i>url</i> , <i>time</i> , <i>msg</i>); //別の方法 XOOPS Cube コアの読み込みを回避する define('_LEGACY_PREVENT_LOAD_CORE_', 1); Common 実行を回避する define('_LEGACY_PREVENT_EXEC_COMMON_', 1);	ユーザの属性情報を uid から出力する <{\$uid xoops_user:property_name}> アバター画像 URL を uid から出力する <{\$uid xoops_user_avatarize}> 時差を反映した日時を出力する <{\$timestamp xoops_formattimestamp:1}>	
Modules		Constants	Mail Template Variables	
現在のモジュールの XoopsModule を取得する \$mdl =& \$root->mContext->mModule->mXoopsModule; ディレクトリ名を取得する \$mdl->get('dirname'); モジュール名を取得する \$mdl->get('name'); ディレクトリ名から ID を取得する \$handler =& xoops_gethandler('module'); \$module =& \$handler->getByDirname(<i>dirname</i>); \$mid = \$module->get('mid');		パス XOOPS_ROOT_PATH XOOPS_CACHE_PATH XOOPS_MODULE_PATH XOOPS_UPLOAD_PATH XOOPS_THEME_PATH XOOPS_COMPILE_PATH その他 XOOPS_CUBE_LEGACY	グループ XOOPS_GROUP_ADMIN XOOPS_GROUP_USERS XOOPS_GROUP_ANONYMOUS URL XOOPS_URL XOOPS_MODULE_URL XOOPS_UPLOAD_URL XOOPS_THEME_URL	{X_ADMINMAIL} {X_UNAME} {X_UNAME} {X_SITENAME} {X_UID} {X_UACTLINK} {X_SITEURL} {X_UEMAIL}
Data Base		Smarty Functions		
XoopsDB オブジェクトを取得する \$db =& \$root->mController->getDB(); \$db =& XoopsDatabaseFactory::getDatabaseConnection(); //別解 テーブル名に接頭辞をつける \$db->prefix(<i>table_name</i>); クエリーを発行する \$db->query(<i>expression</i>);		xoops_dhtmltarea xoops_pagenavi xoops_explaceholder xoops_textarea xoops_input xoops_token		
クエリーを発行する \$db->query(<i>expression</i>);		クエリーを強制的に発行する \$db->queryF(<i>expression</i>);		