



1417 - Bluse med indsats i Mayflower Cotton 1.

Str.:	S	(M)	L	(XL)	XXL	(XXXL)
Overvidde cm:	100	(104)	108	(112)	116	(120)
Længde cm:	62	(64)	66	(68)	70	(72)
Fv. 123, Lyseblå, ngl.:	9	(9)	10	(10)	11	(11)
Fv. 142, Grå, ngl.:	1	(1)	1	(2)	2	(2)
Pinde:	2½ og 3					
Strømpepind:	-					
Kvalitet:	Mayflower Cotton 1. 50 % Bomuld, 50 % Hb Acryl. Ca. 175 m pr. 50 gram.					
Tilbehør:	-					
Strikkefasthed:	26 m x 32 p i glat på p nr. 3.					

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling.

Ryg.

Slå 130(136)140(146)150(156) m op med lyseblå på p nr. 2½ og strik 5 cm rib (1 r, 1 vr). Skift derefter til p nr. 3 og fortsæt i glat. Strik lige op, til arb måler 40(41)42(43)44(45) cm og luk nu til ærmegab i begge sider på hver 2. p for 1 x 5 m, 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m og 4 x 1 m = 94(100)104(110)114(120) m. Strik lige op, til ærmegabet måler 20(21)22(23)24(25) cm og luk nu til halsudskæring og skuldre samtidig: Fra ærmegabsiden lukkes skuldrene med 2 x 6 m og 1 x 7 m (3 x 7 m) 2 x 7 m og 1 x 8 m (3 x 8 m) 2 x 7 m og 1 x 9 m (3 x 9 m). Samtidig med den 1. skulderafslutning lukkes de midterste 50(52)54(56)58(60) m til halsudskæring og hver side strikkes færdig for sig. Luk i halssiden på hver 2. p for yderligere 1 x 2 m og 1 x 1 m.

Forstykke.

Slå op og strik som på ryggen, til arb måler 33(34)35(36)37(38) cm. Nu strikkes indsats i intarsiateknik. De enkelte farvefelter strikkes med hvert sit garnnøgle og garnerne snos på bagsiden ved farveskift, så huller undgås. Strik de første 64(67)69(72)74(77) m på pinden med lyseblå, strik de 2 næste m i mørkegrå og fortsæt med de sidste 64(67)69(72)74(77) m med lyseblå. Feltet med mørkegrå udvides med 1 m til hver side på skiftevis hver 4. og 6. p, til der strikkes 60(62)64(66)68(70) m med mørkegrå i midten af arbejdet. Luk til ærmegab og skuldre i samme højde og på samme måde som på ryggen. Samtidig, når arb måler 55(57)59(61)63(65) cm, lukkes de midterste 22(24)26(28)30(32) m til halsudskæring og hver side strikkes færdig for sig. Luk i halssiden på

hver 2. p for yderligere 1 x 5 m, 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m og 3 x 1 m.

Ærmer.

Der begyndes med 2 stykker, da der skal strikkes slids midt i ribben. Slå 33(34)35(37)38(40) m op med lyseblå på p nr. 2½ og strik 5 cm rib (begynd med 1 km, *1 vr, 1 r, gentag fra * og slut med 1 vr, 1 km). Lad arb hvile og strik et stykke mage til. Skift til p nr. 3 og fortsæt i glat, idet der på den 1. p strikkes således: Strik de første 32(33)34(36)37(39) m af det ene ribstykke. Strik den sidste kantmaske ret sammen med den første kantmaske på det næste ribstykke og strik de resterende 32(33)34(36)37(39) m = 65(67)69(73)75(79) m. Fortsæt nu i glat over alle m, idet der tages 1 m ud i begge sider på hver 8. p 14 gange = 93(95)97(101)103(107) m. Når ærmet måler 43(43)44(44)45(45) cm, lukkes til ærmekuppel i begge sider på hver 2. p for 1 x 5 m, 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m, 15(16)17(19)20(22) x 1 m og 4 x 2 m. Luk de resterende 19 m på én gang.

Montering.

Sy skuldresømmene sammen med maskesting. Halskant: Med lyseblå og rundpind nr. 2½ strikkes nu ca. 82(84)86(88)90(92) m op langs forstykkeets halsudskæring og ca. 58(60)62(64)66(68) m op langs ryggens halsudskæring = 140(144)148(152)156(160) m. Strik en kant i glat (ret på alle omgange). Når kanten måler 3 cm, lukkes m løst af. Buk halskanten halvt om til vrangen og sy den fast med elastiske sting lang indersiden af halsudskæringen. Sy ærmerne i. Sy ærme- og sidesømmene, idet sidesømmene lades åbne til slidser ved ribkanten forneden.