Główna Wirtualna biblioteka Forum BHP FAQ Chemia **Pirotechnika** Art. Użytkowników Konta

#### Polecamy



Domowe laboratorium naukowe. Zrób to sam Windell Oskay (Author), Raymond Barrett (Contributor)

Cena: 44.90 zł

dodaj do koszyka zobacz opis


niedziela, 04 grudnia 2011 02:06

# Tetrameryczny nadtlenek acetonu (TetrAP)

wielkość czcionki Wydruku

Oceń ten artykuł

(3 głosów)



Zwykłe utlenianie acetonu za pomocą nadtlenku wodoru katalizowane kwasami mineralnymi prowadzi do trimerycznego nadtlenku acetonu (błędnie nazywany Polsce TCAP - od ang. tricycloacetone peroxide, podczas gdy poprawna nazwa to CTAP lub TATP - cyclo(triacetone triperoxide)). Substancja ta jest bardzo nic latwo sublimuje i jako materiał wybuchowy inicjujący nie znajduje większego zastosowania. Jednak jeśli utlenianie jest katalizowane przez jony cyny, to nadtlenek tetrameryczny o sumarycznym wzorze  $C_{12}H_{24}O_8$  - który jest znacznie bardziej stabilny, np. wytrzymuje 4-godzinne ogrzewanie do 120°C bez wie oznak rozkładu oraz 120-godzinne gotowanie w rozpuszczalnikach z dodatkiem substancji katalizujących rozkład nadtlenków, takich jak pentatlenek acetyloacetonian żelaza (III) i acetyloacetonian kobaltu (III). Moc pobudzająca jest zbliżona do TATP. Jego wadą jest duża wrażliwość na tarcie i uderzenie artykule będę posługiwał się skrótową nazwą TetrAP.

# Otrzymywanie

### Odczynniki

- Aceton C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>O
- Perhydrol (30% roztwór wodny nadtlenku wodoru) H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>
- Chlorek cyny (II) 2 hydrat SnCl<sub>2</sub> · 2H<sub>2</sub>O

#### Sprzet

- Zlewka lub krystalizator
- Lejek
- Sączek
- · Mieszadło magnetyczne (opcjonalnie)

W zlewce w 40 ml perhydrolu rozpuszczamy 1,4 g uwodnionego chlorku cyny (IV) lub (II). Przy roztwarzaniu chlorku cyny (II) w perhydrolu musimy uważać i dodawać go bardzo małymi porcjami - przebiega gwałtowne utlenianie, któremu towarzyszy charakterystyczne "strzelanie" i kropelki perhydrolu mogą pryskać z naczynia. Następnie dolewamy 40 ml acetonu i, jeśli posiadamy mieszadło, włączamy je na pełne obroty. Zlewkę z mieszadłem i zawartością zostawiamy na 24 godziny (jeśli nie mamy mieszadła, to czas ten musi być dłuższy, nawet do 3 dni). W tym czasie ciągle powoli wytrąca się TetrAP, który pływa po powierzchni cieczy.

Po zakończeniu reakcji należy odparować nieprzereagowany aceton przez podgrzewanie mieszaniny poreakcyjnej albo po prostu pozostawienie na 1-2 dni do odparowania w szerokim naczyniu. Następnie sączymy osad TetrAPu (można użyć sączenia próżniowego) i przemywamy go wodą. Aby pozbyć się zanieczyszczenie krystalizujemy TetrAP z benzenu lub 50% roztworu acetonu w wodzie (nie można tego pominąć, gdyż na tym etapie oddziela się TetrAP od niewielkich ilości również tworzącego się CTAP). Wydajność około 41% (w oparciu o aceton) jeśli użyliśmy chlorku cyny (IV), jeśli użyjemy chlorku cyny (II) będzie ona trochę mniejsza. Otrzymany związek ma temperaturę topnienia 93-94°C. Możi niego wykonać laną spłonkę (najlepiej ogrzewając na wrzącej łaźni wodnej) bez większej obawy o przypadkowy wybuch.

#### Bezpieczeństwo

Chociaż TetrAP jest w miarę stabilny, nie oznacza to, że można się z nim obchodzić jak z kartoflami. Trzeba zachować jak największą ostrożność przy operowaniu nim, tak jak przy organicznym nadtlenku, a zwłaszcza przy topieniu go. Zanieczyszczenie lub kontakt z substancjami redukującymi może wywołać rozkład TetrAPu, dlatego zawsze unikaj kontaktu tego z

metalami. Kategorycznie wykluczone są takie samobójcze pomysły jak np. spłonki w metalowych osłonkach.

Artyku

## Źródła:

• J. Chem. Research (S), 1999, 288-289

Czytany 16999 razy

Ostatnio zmieniany wtorek, 13 grudnia 20

Tweetnij

Opublikowano w Inicjujące

# Inne przedmioty Użytkownika

- Nowy artykuł
- Nitroguanidyna
- Nowe książki w bibliotece!
- Wirtualna Biblioteka na VmC
- Nowy artykuł i zmiany na forum

Więcej w tej kategorii: « TMDD Styfninian ołowiu »

Zaloguj się, by skomentować

<u>powrć</u>